

操作系统实验 5

内核线程

买验课程:	操作系统原埋实验	
实验名称:	内核线程	
专业名称:	计算机科学与技术	
学生姓名:	钟旺烜	
学生学号:	23336342	
实验地点:	实验楼 B203	
实验成绩:		
报告时间·	2025年5月3日	

Section 1 实验概述

●实验任务 1: printf 的实现

学习可变参数机制,然后实现 printf, 你可以在材料中的 printf 上进行改进(提示:可以增加一些格式化输出类型,比如%f、%.f、%e等),或者从头开始实现自己的 printf 函数。结果截图并说说你是怎么做的。

●实验任务 2: 线程的实现

自行设计 PCB,可以添加更多的属性,如优先级等,然后根据你的 PCB 来实现线程,演示执行结果。

●实验任务 3: 线程调度切换的秘密

操作系统的线程能够并发执行的秘密在于我们需要中断线程的执行,保存当前线程的状态,然后调度下一个线程上处理机,最后使被调度上处理机的线程从之前被中断点处恢复执行。现在,同学们可以亲手揭开这个秘密。

编写若干个线程函数,使用 gdb 跟踪 c_time_interrupt_handler、asm_switch_thread 等函数,观察 线程切换前后栈、寄存器、PC 等变化,结合 gdb、材料中"线程的调度"的内容来跟踪并说明下面两个过程。

- •一个新创建的线程是如何被调度然后开始执行的。
- •一个正在执行的线程是如何被中断然后被换下处理器的,以及换上处理机后又是如何从被中断点开始执行的。

●实验任务 4: 调度算法的实现

在材料中,我们已经学习了如何使用时间片轮转算法来实现线程调度。但线程调度算法不止一种,例如:

- •先来先服务。
- •最短作业(进程)优先。
- •响应比最高者优先算法。
- •优先级调度算法。
- •多级反馈队列调度算法。

此外,我们的调度算法还可以是抢占式的。

现在,同学们需要将线程调度算法修改为上面提到的算法或者是同学们自己设计的算法。然后,同学们需要自行编写测试样例来呈现你的算法实现的正确性和基本逻辑。最后,将结果截图并说说你是怎么做的。

Section 2 实验步骤与实验结果

------ 实验任务 1 ------

●任务要求:

Assignment 1 printf的实现

学习可变参数机制,然后实现printf,你可以在材料中的printf上进行改进(提示:可以增加一些格式化输出类型,比如%f、%.f、%e等),或者从头开始实现自己的printf函数。结果截图并说说你是怎么做的。

●思路分析:

我们在实验材料中所已经实现的 printf 函数上进行改进,增加了四个格式化输出类型:%f(浮点数输出),%.f(可设置小数位精度的浮点数输出),%e(科学记数法输出)和%.e(可设置小数位精度的科学记数法输出)。四个格式化输出类型的实现思路来源于已经实现的 printf 函数中,首先是判断输入格式的部分,其次是实现格式化输出的部分。前者可以通过 switch 函数判断字符串中%符号后的类型即可。后者我们分别通过构建 ftos 和 ftoes 两个函数来实现对相应数据类型转化为字符串以便显示屏输出。

●实验步骤:

首先我们在实验资料已经实现的解析%参数的代码块中添加识别%f,%e,%.f 和%.e 参数的代码,新添加的参数的 fmt 的解析过程的代码如下:

```
char precision char[33];//储存输入小数位精确度的字符数组
uint32 precision = 0;
int j = 0;
while('0'<= fmt[i] && fmt[i] <= '9')//读取小数点后设置的精确度数字
   precision char[j++] = fmt[i];
   i++;
precision_char[j] = '\0';
stoi(precision_char, precision);//将精确度字符串转化为整型数据类型 int
switch(fmt[i])
   case 'f':
   case 'e':
       float tempf = (float)va_arg(ap, double);
       if(tempf < 0)</pre>
          counter += printf_add_to_buffer(buffer, '-', idx, BUF_LEN);
          tempf = -tempf;
       if(fmt[i] == 'f')
       ftos(number,tempf,precision);//将上面得到的精确度传递给 ftos 和 ftoes
       ftoes(number,tempf,precision);
       for (int j = 0; number[j]; ++j)
         counter += printf_add_to_buffer(buffer, number[j], idx, BUF_LEN);
       break;
```

我们可以看到在%f 和%.f 中都是用到了 ftos 函数,而在%e 和%.e 中也都使用到了 ftoes 函数。其实%f 和%.f 参数在实现的功能上只有显示小数位精确度的不同,我们默认%f 参数显示的浮点数小数位精确度为 6 位,%.f 可以实现的小数位精确度为 1-9 位。因此我们设计的 ftos 函数有三个参数,输出的字符串头指针,输入的浮点数和小数位精确度。在%f 的 fmt 解析过程中,我们不向 ftos 函数中传入小数位精确度的值,则 ftos 函数默认的小数位精确度的值为 6。而在%.f 的 fmt 解析过程中,我们通过读取%.后输入的具体保留小数位的值来设置 ftos 函数的小数位精确度,进行相应的操作。参数%e 和%.e 使用的 ftoes 函数的处理方式与参数%f 和%.f 类似。

下面是 ftos 函数的具体实现代码:

```
void ftos(char *numStr, float32 num,uint32 precision = 6)
uint32 length,digits,tempi,temp;
float32 tempf;
length = 0;
digits = 0;
tempf = num;
while(tempf - (int)tempf != 0)//用 digits 来储存浮点数小数点后的位数
{
digits += 1;
tempf = tempf - (int)tempf;
     tempf *= 10;
}
tempf = num;
for(uint32 i = 0; i < precision; i++)//将浮点数转化为整数来进行数字到字符串的转化
{
tempf *= 10;
}
if(digits > precision)//如果浮点数小数点后的位数大于精准度,那么要进行舍去操作,舍去操作的
                    规则设置为大于5时向前一位进一。
if((tempf - (int)tempf) * 10 > 5)
tempf += 1;
}
}
tempi = tempf;
while(tempi) {
temp = tempi % 10;
 tempi /= 10;
    numStr[length] = temp + '0';
    ++length;
     if(length == precision)//当字符串长度来到设置小数位精确度时,向字符串中添加小数点'.'
       numStr[length] = '.';
++length;
}
if((int)num == 0)//如果输入的浮点数小于 1,那么要在小数点前添加一个 0
     numStr[length++] = '0';
  //将得到的字符串倒转
for(uint32 i = 0, j = length - 1; i < j; ++i, --j) {
swap(numStr[i], numStr[j]);
}
numStr[length] = '\0';
}
```

```
void ftoes(char *numStr, float32 num, uint32 precision = 6)
{
uint32 length,digits,tempi,temp;
float32 tempf;
int index = 0;
length = 0;
digits = 0;
if((int)num == 0)//将浮点数转化为科学技术法的数字部分的表现形式,并计算相乘的 10 的次数
while((int)num == 0)//计算小于 1 的浮点数
num *= 10;
index--;
}
}
else
while((int)num / 10 != 0 && num != 10)//计算大于 10 的浮点数
{
num /= 10;
index++;
}
}
tempf = num; //将转化为科学技术法形式的数字部分进行转化为字符串的操作,操作
while(num - (int)num != 0) 流程同ftos函数中一致
{
digits += 1;
num = num - (int)num;
num *= 10;
}
for(uint32 i = 0;i < precision;i++)</pre>
{
tempf *= 10;
}
if(digits > precision)
if((tempf - (int)tempf) * 10 > 5)
{
tempf += 1;
}
}
tempi = tempf;
while(tempi) {
     temp = tempi % 10;
```

```
tempi /= 10;
      numStr[length] = temp + '0';
      ++length;
      if(length == precision)
        numStr[length] = '.';
         ++length;
  }
for(uint32 i = 0, j = length - 1; i < j; ++i, --j) {
swap(numStr[i], numStr[j]);
}
numStr[length++] = 'e';//添加科学记数法标记符
if(index < 0)
 numStr[length++] = '-';
index = -index;
}
char indexnum[33];
itos(indexnum,index,10); 将 10 的次数从整数形式转化为字符串
for (int j = 0; indexnum[j]; ++j)
numStr[length++] = indexnum[j];
}
numStr[length] = '\0';
}
```

注意到我们在新添加的 fmt 的解析%.e 和%.f 中还加入了一个 stoi 函数,其作用是将读取到的精确 度从字符串形式转化为整型数据类型,以便传递给 ftos 或 ftoes 函数。

stoi 函数实现代码如下:

```
void stoi(char *numStr, uint32 &num)
{
    for(uint32 i = 0;numStr[i]; ++i) {
        num *= 10;
        num += numStr[i] - '0';
    }
}
```

以上新添加和实现的三个函数都保存在 stdlib.cpp 中,我们在 stdlib.h 中添加相关的函数定义:

```
void ftos(char *numStr, float32 num, uint32 precision = 6);
void ftoes(char *numStr, float32 num, uint32 precision = 6);
void stoi(char *numStr, uint32 &num);
```

以上,我们完成了在实验资料提供的 printf 函数基础上添加四个格式化输出类型:%f(浮点数输出),%.f(可设置小数位精度的浮点数输出),%e(科学记数法输出)和%.e(可设置小数位精度的科学记数法输出)的过程。接下来我们在 setup_kernal 函数中书写相应的测试案例来验证我们实现的四个新的 printf 函数格式化输出类型的正确性:

在 setup_kernal 函数中添加的测试案例如下:


printf("float:%f\n.4float:%.4f\nstatic:%e\n.4static:%.4e",3.556,4.25243,256.2,0.0336548;

我们在屏幕中从上到下分别打印 3.556 的标准浮点数形式,4.25243 保留 4 位小数的形式,256.3 的标准科学技术法的形式,还有 0.0336548 的保留四位小数的科学记数法形式。

在 ternimal 中输入相应 make 指令(Makefile 文件已经书写)即可启动 gemu 并观察到相应结果

●实验结果展示:通过执行前述代码,可得下图结果。

上面的测试案例在 gemu 显示屏上输出的结果如下图所示



●任务要求:

Assignment 2 线程的实现

自行设计PCB,可以添加更多的属性,如优先级等,然后根据你的PCB来实现线程,演示执行结果。

●思路分析:

根据实验材料已经给出的设计的 PCB,在其基础上进行适当修改,通过实验资料中已经实现的创建线程的函数 executeThread 来实现线程并演示执行结果。

●实验步骤:

设计的 PCB 代码保存在在 thread.h 中,代码如下:

接下来我们在 setup_kernal 函数中运用已经实现的创建线程的函数 executeThread 来创建一个线程:第一个线程的代码如下所示:

```
void first_thread(void *arg)
{
  printf("pid %d priority %d name \"%s\": This is the first thread\n",
  programManager.running->pid,programManager.running->priority, programManager.running->name);
  asm_halt();
}
```

在 setup kernel 函数中创建并启动第一个线程,可以在 qemu 显示屏上得到相应的输出。

●实验结果展示: 通过执行前述代码, 可得下图结果。

第一个线程的输出结果如下图所示:

```
Machine View

SeaBIOS (version 1.15.0-1)

iPXE (https://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+07F8B590+07ECB590 CA00

Booting from Hard Disk...
pid 0 priority 1 name "first thread": This is the first thread
```

------ 实验任务 3 ------

●任务要求:

Assignment 3 线程调度切换的秘密

操作系统的线程能够并发执行的秘密在于我们需要中断线程的执行,保存当前线程的状态,然后调度下一个线程上处理机,最后使被调度上处理机的线程从之前被中断点处恢复执行。现在,同学们可以亲手揭开这个秘密。

编写若干个线程函数,使用gdb跟踪 c_time_interrupt_handler 、 asm_switch_thread 等函数,观察线程切换前后栈、寄存器、PC等变化,结合gdb、材料中"线程的调度"的内容来跟踪并说明下面两个过程。

- 一个新创建的线程是如何被调度然后开始执行的。
- 一个正在执行的线程是如何被中断然后被换下处理器的,以及换上处理机后又是如何从被中断点开始执行的。

通过上面这个练习,同学们应该能够进一步理解操作系统是如何实现线程的并发执行的。

●思路分析:

我们通过编写 4 个线程函数,使用实验材料中所给出的时间片轮转算法(Round Robin, RR)进行线程的运行和调度。通过使用 gdb 跟踪跟线程调度和切换相关紧密的几个函数,来依次说明题目中所要求说明的两个过程。

对于第一个过程:一个新创建的线程是如何被调度然后开始执行的。可以观察由线程 1 第一次因时间片用尽切换到线程 2 的过程中,在 schedule 函数中是如何进行对应的操作并且将线程 2 调度执行的。

对于第二个过程:一个正在执行的线程是如何被中断然后被换下处理器的,以及换上处理机后又是如何从被中断点开始执行的。我们可以观察线程 1 切换到线程 2 的过程,再观察当线程 1 被再次调度回来的过程,来看看线程 1 是如何被中断然后被换下处理器以及换上处理器后如何从被中断点开始执行的。

使用 gdb 调试的过程图片以及相应的结果将在实验步骤中展开

●实验步骤:

首先我们编写 4 个线程函数,注意我们规定第一个线程不能返回。为了观察线程函数被换下处理器后重新调度回来的状态,我们编写的线程函数都将不进行返回操作,即将一直在处理器中不停的调度运行。

编写的线性函数代码保存在在 setup.cpp 文件中,内容如下:

```
void forth thread(void *arg) {
   printf("pid %d priority %d name \"%s\": Hello World!\n", programManager.running->pid,
programManager.running->priority, programManager.running->name);
}
void third_thread(void *arg) {
   printf("pid %d priority %d name \"%s\": Hello World!\n", programManager.running->pid,
programManager.running->priority, programManager.running->name);
void second_thread(void *arg) {
   printf("pid %d priority %d name \"%s\": Hello World!\n", programManager.running->pid,
programManager.running->priority, programManager.running->name);
}
void first_thread(void *arg)
// 第1个线程不可以返回
printf("pid %d name \"%s\": Hello World!\n", programManager.running->pid,
programManager.running->name);
if (!programManager.running->pid)
{
       programManager.executeThread(second_thread, nullptr, "second thread",5);
       programManager.executeThread(third_thread, nullptr, "third thread", 3);
       programManager.executeThread(forth thread, nullptr, "forth thread",10);
}
asm halt();
}
```

我们所构建的 4 个线程函数均为打印相应线程中属性内容的字符串,注意到 2-4 线程是通过执行 1 线程后添加到线程列表中的。接下来我们通过这些线程函数来使用 gdb 调试观察题目所要求解释说明的两个过程:


首先我们知道,一个线程在被通过 ProgramManager 类中的 executeThread 函数创建后,其对应的 线程队列标识便会放入到 allPrograms 和 readyPrograms 中,等待时钟中断来的时候,这个新创建的线程就可以被调度上处理器。

在线程1因为时间片耗尽而调用 schedule 函数进行线程调用时,如果线程1正处于运行态,那么其便会从运行态设置为就绪态,并行放到线程就绪队列的尾部,随后,线程调度器将读取线程就绪队列头部的线程队列标识,在我们调试的案例中也就是线程2,然后将此线程标识符从线程就绪队列中弹出。通过线程2标识符使用 ListItem2PCB 宏定义读取线程2本体,将线程2设置为运行态,并通过 asm_switch_thread 函数来实现线程的转化,使处理器从线程1上转为执行线程2。

```
../src/kernel/program.cpp
       96
       97
       98
               ListItem *item = readyPrograms.front();
       99
                            ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
      100
               PCB *cur = running;
               next->status = ProgramStatus::RUNNING;
      101
      102
               running = next;
               readyPrograms.pop_front();
      103
      104
      105
               asm_switch_thread(cur, next);
B+>
      106
      107
               interruptManager.setInterruptStatus(status);
      108
```

线程的所有信息都在线程栈中,只要我们切换线程栈就能够实现线程的切换,线程栈的切换实际上就是将线程的栈指针放到 esp 中。

在跳转进入 asm_switch_thread 函数中后,我们观察切换线程前后寄存器、栈以及 PC 的变化,来观察线程二的栈指针是否放到了 esp 中:



可以看到,在进行切换线程操作前,esp 指针指向的地址为 0x22d38<PCB_SET + 3928>

```
../src/utils/asm_utils.asm
                mov [eax], esp;保存当前栈指针到PCB中,以便日后恢复
        31
        32
                mov esp, [eax]; 此时栈已经从cur栈切换到next栈
        33
        34
        35
                pop esi
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        42
          ; int asm_interrupt_status();
remote Thread 1.1 In: asm switch thread
                                                              L35
                                                                    PC: 0x214fc
                                   142816
eax
               0x22de0
ecx
               0x1
edx
                                   0
               0x0
ebx
               0x0
esp
               0x23dc4
                                   0x23dc4 < PCB_SET+8164>
ebp
                                   0x22d64 < PCB_SET+3972>
               0x22d64
esi
               0 \times 0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
```

由图可知,我们从原先栈指针中读取 asm_switch_thread 函数接收到的 cur 栈指针 stack 地址参数,储存在 eax 中,再将 eax 的值赋给 esp 指针,可以看到 esp 指针成功的切换到了 cur 栈指针的地址处,esp 指针指向的地址为 0x23dc4<PCB SET + 8164>

接下来的 pop 语句会将 4 个 0 值放到 esi, edi, ebx, ebp 中。此时,栈顶的数据是线程需要执行的函数的地址 function。执行 ret 返回后,function 会被加载进 eip,从而使得 CPU 跳转到这个函数中执行。此时,进入函数后,函数的栈顶是函数的返回地址,返回地址之上是函数的参数,符合函数的调用规则。

```
35
       36
       37
       38
               sti
       40
       41
       42
           asm_interrupt_status
       43
                                                                                               PC: 0x21500
                                                                                         140
remote Thread 1.1 In: asm_switch_thread
x23dd4 <PCB SET+8180>: 0x000207a9
                                        0x00020671
                                                         0×00000000
                                                                          0x00024dc4
)x23de4 <PCB_SET+8196>: 0x72696874
                                        0x68742064
                                                         0x64616572
                                                                         0x00000000
  3df4 <PCB_SET+8212>: 0x00000000
                                        0x00000002
                                                         0x0000003
                                                                          0x00000002
  3e04 <PCB_SET+8228>: 0x0000001e
                                        0x00000000
                                                         0x00031e08
                                                                          0x00024e0c
  3e14 <PCB_SET+8244>: 0x00022e14
                                        0x00024e14
                                                         0×00000000
                                                                         0×00000000
)x23e24 <PCB_SET+8260>: 0x00000000
                                        0x00000000
                                                         0×00000000
                                                                         0×00000000
x23e34 <PCB SET+8276>: 0x00000000
                                        0x00000000
                                                         0×00000000
                                                                         0×00000000
-Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
```

我们下面给出我们编写的几个线程函数的地址:

```
remote Thread 1.1 In: setup_kernel

Symbol "first_thread(void*)" is a function at address 0x207da.

(gdb) info address second_thread

Symbol "second_thread(void*)" is a function at address 0x207a9.

(gdb) info address third_thread

Symbol "third_thread(void*)" is a function at address 0x20778.

(gdb) info address forth_thread

Symbol "forth_thread(void*)" is a function at address 0x20747.

(gdb)

[gdb]
```

可以看到,上面栈顶的数据是线程需要执行的线程 2 函数的地址 0x207a9。

下面我们来看线程1是如何被中断换下又是如何从被中断点重新开始执行的。

根据时间片轮转算法(Round Robin, RR)的原理,每个线程都有一个运行时间片,而在 c time interrupt handler 函数中,其操作过程代码如下所示:

```
extern "C" void c_time_interrupt_handler()
{
    PCB *cur = programManager.running;


    if (cur->ticks)
    {
        --cur->ticks;
        ++cur->ticksPassedBy;
    }
    else
    {
        programManager.schedule();
    }
}
```

可以看到,每一次时间中断后,c_time_interrupt_handler 函数都会将当前运行线程的 cur->ticks(即当前程序的时间片数)减一,当线程的时间片数量减为0时,就会调用线程调用函数,从而是当前运行线程从处理器上中断并放入就绪线程队列的尾部。

我们从上面线程 1 切换到线程 2 的过程中可以看到,我们已经提前将中断时线程 1 的 esp 指针指向的地址,即 0x22d28<PCB_SET + 3912>储存在了线程一的 stack 指针所指向的地址处,那么在切换回线程 1 时,我们重新读取线程 1 的 stack 指针指向的地址,将其重新赋给 esp 指针,这首 esp 指针便成功的跳转回了线程 1 的 stack 指针地址:

```
../src/utils/asm_utils.asm
       25
       26
       27
       28
       29
               mov [eax], esp; 保存当前栈指针到PCB中,以便日后恢复
       30
       31
       32
               mov esp, [eax];此时栈已经从cur栈切换到next栈
       33
       34
       35
               pop esi
       36
       37
remote Thread 1.1 In: asm_switch_thread
                                                                                    L35
                                                                                          PC: 0x214fc
              0x21de0
                                  138720
ecx
              0x0
                                  0
edx
                                  0
              0x0
ebx
              0x0
esp
              0x22d28
                                  0x22d28 <PCB_SET+3912>
ebp
              0x25da8
                                  0x25da8 <PCB_SET+16328>
esi
              0x0
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
```

执行 4 个 pop 后,之前保存在线程栈中的内容会被恢复到这 4 个寄存器中,然后执行 ret 后会返回调用 asm_switch_thread 的函数,也就是 ProgramManager::schedule,然后在 ProgramManager::schedule 中恢复中断状态,返回到时钟中断处理函数,最后从时钟中断中返回,恢复到线程被中断的地方继续执行。



------ 实验任务 4 ------

●任务要求:

Assignment 4 调度算法的实现

在材料中,我们已经学习了如何使用时间片轮转算法来实现线程调度。但线程调度算法不止一种,例如

- 先来先服务。
- 最短作业(进程)优先。
- 响应比最高者优先算法。
- 优先级调度算法。
- 多级反馈队列调度算法。

此外, 我们的调度算法还可以是抢占式的。

现在,同学们需要将线程调度算法修改为上面提到的算法或者是同学们自己设计的算法。然后,同学们需要自行编写测试样例来呈现你的算法实现的正确性和基本逻辑。最后,将结果截图并说说你是怎么做的。

●思路分析:

这里选择实现非抢占式的优先级调度算法,此算法的调度规则是,在每次进行线程调度时,都将就绪队列中处于就绪状态的线程中优先级最大(这里线程的 Priority 值越大,优先级越高)的线程调入处理器中运行。同时,为了防止线程一直运行而不进行调度导致堵塞,在 c_time_interrupt_handler 函数中设置了计算线程运行总时间的功能,每触发一次 c_time_interrupt_handler 函数,当前运行线程的总运行时间便会加 1,如果当前线程运行总时间超过了设置的最大值,就会立即调用线程调用函数,将此运行超时的线程从处理器上换下,将运行时间清零,放入就绪队列,再运行其他的线程。

●实验步骤:

首先对线程管理类中的 schedule 函数进行修改, 代码保存在 program.cpp 中。修改后的代码如下:

```
void ProgramManager::schedule()
{
   bool status = interruptManager.getInterruptStatus();
   interruptManager.disableInterrupt();

   if (readyPrograms.size() == 0)
   {
      interruptManager.setInterruptStatus(status);
      return;
   }

   if (running->status == ProgramStatus::RUNNING)
   {
      running->status = ProgramStatus::READY;
      running->runningticks = 0;//将线程运行时间归零, 重新加入就绪队列中
      readyPrograms.push_back(&(running->tagInGeneralList));
   }
   else if (running->status == ProgramStatus::DEAD)
   {
      releasePCB(running);
   }
}
```

```
int max_priority = 0;//最高优先级
 ListItem *item = readyPrograms.front();
ListItem *run = item;
PCB *next = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
while(item)//查看线程就绪链表中的最高优先级线程
      PCB *temp = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
      if(temp->priority > max priority && temp->status == ProgramStatus::READY)
         max_priority = temp->priority;
          run = item;/将找到的最高优先级线程用临时索引取出
         next = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
     item = item->next;
PCB *cur = running;
next->status = ProgramStatus::RUNNING;
running = next;
readyPrograms.erase(run);
asm switch thread(cur, next);
 interruptManager.setInterruptStatus(status);
}
```

随后我们修改 c_time_interrupt_handler 函数,来实现实验思路中所描述的超时中断机制:

```
extern "C" void c_time_interrupt_handler()
{
    PCB *cur = programManager.running;

    if (cur->runningticks < 100)
    {
        ++cur->runningticks;
    }
    else
    {
        programManager.schedule();
    }
}
```

接下来,我们编写几个线程函数来测试我们的调度算法。

首先创建一个不返回的线程 1 函数,因为此时就绪队列中只有线程 1,因此先调度线程 1 函数。 又因为线程 1 没有进行返回操作,因此其会触发超时机制,从而从处理器上调下运行就绪队列的其他 进程。

在线程1函数中,同时创建优先级不同的3个线程函数,具体的优先级和线程函数的代码保存在 setup.cpp 文件中,代码如下所示:

```
void forth thread(void *arg) {
   printf("pid %d priority %d name \"%s\": This is the forth thread\n",
programManager.running->pid, programManager.running->priority, programManager.running->name);
return;
}
void third_thread(void *arg) {
   printf("pid %d priority %d name \"%s\": This is the third thread\n",
programManager.running->pid, programManager.running->priority, programManager.running->name);
return;
}
void second_thread(void *arg) {
printf("pid %d priority %d name \"%s\": This is the second thread\n",
programManager.running->pid, programManager.running->priority, programManager.running->name);
return;
}
void first thread(void *arg)
// 第1个线程不可以返回
printf("pid %d name \"%s\": This is first thread!\n", programManager.running->pid,
programManager.running->name);
if (!programManager.running->pid)
      programManager.executeThread(second_thread, nullptr, "second thread",5);
      programManager.executeThread(third_thread, nullptr, "third thread", 3);
      programManager.executeThread(forth_thread, nullptr, "forth thread",10);
}
asm_halt();
}
```

可以从上面代码中看到,我们在线程函数1中创建的3个线程函数的优先级分别是:


Second thread: priority: 5 ; Third thread: priority: 3 ; Forth thread: priority: 10

因此在线程1后执行调度算法时, 先执行线程4, 在执行线程2, 最后执行线程3。

(考虑到线程1没有设置返回操作,为了防止优先调度算法一直调度线程1,设置线程1的优先级为最低的1)

●实验结果展示:通过执行前述代码,可得下图结果。

执行上面设计好的线程函数后,线程调度算法的执行结果如下:



Section 3 实验总结与心得体会

- 1、通过对 printf 函数的构建,对于如何使用可变参数列表,如何使用宏定义来寻找对应参数地址以及抽象包装寻址操作,以及如何实现 printf 函数的各种参数功能有了深刻理解并进行了实际的实验操作,实现的 printf 函数对以后的调试操作有了更加方便的工具。
- 2、对于如何设计 PCB,如何构建线程,以及线程的基本运行逻辑有了清晰的认识。做到了能够自行设计相应的 PCB 并进行对应的赋值操作,并且知道了如何创建新的线程,又是如何退出线程。
- 3、学习了时间片轮转线程调度算法的基本逻辑以及实现设计代码,对应如何将线程进行中断调下处理器后切换到其他线程的操作函数有了清晰的认识,对于如何将换下的线程重新调回处理器并恢复运行状态有了清晰的认识。
- 4、学习了其他线程调度算法的操作过程以及实现关键操作,并且具体实现了优先级调度算法, 在调度算法的实现运行方面有了更深的理解。
- 5、编写优先级调度算法时,发现如果线程函数没有返回操作,那么其将一直占用处理器而不进行调度。因此利用设计的 PCB 中的运行时间这一参数以及时间中断处理函数,设计了超时中断处理过程,使处理器能够从超时的线程中跳出,处理其他线程。

Section 4 对实验的改进建议和意见

在处理器如何进行线程切换的说明上,可以进行更加详细的说明。

在设计线程调度的时间片轮转算法中,对于为什么第一个线程不进行返回操作进行解释说明。

Section 5 附录:参考资料清单

<u>lab5 • apshuang/SYSU-2025-Spring-Operating-System - 码云 - 开源中国</u>

https://zhuanlan.zhihu.com/p/97071815