# 浙江水学

# 本科实验报告

课程名称: 计算机网络基础

实验名称: 使用三层交换机组网

姓 名: 张溢弛

学院: 计算机学院

系: 软件工程

专业: 软件工程

学 号: 3180103772

指导教师: 邱 劲 松

2020年 10月 25日

# 浙江大学实验报告

# 一、实验目的

- 1. 掌握并比较两种 VLAN 间数据交换的方法。
- 2. 学习如何配置子接口:
- 3. 学习掌握三层交换机的工作原理;
- 4. 学习如何配置三层交换机;

# 二、实验内容

由于二层交换机不转发不同 VLAN 间的数据,所以有 2 种方式让不同 VLAN 的 PC 能够相互通信。第一种方式称为单臂路由器,是利用路由器的子接口功能,将路由器的物理接口逻辑上分为多个子接口,每个子接口属于不同的 VLAN,能够接收到不同的 VLAN 数据,然后在路由器内部通过第三层进行数据交换,实现 VLAN 间通信。第二种方式是采用三层交换机,是将二层交换机的功能加入了三层路由功能的做法。实验分为两部分,将分别按照两种方式进行。

# 三、 主要仪器设备

PC 机、路由器、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线 (可以使用模拟器完成)

### 四、操作方法与实验步骤

### Part 1. 单臂路由

- 将 2 台 PC (PC1、PC2) 和一台路由器都连接到一台二层交换机:
- 在交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 配置不同子网的 IP 地址;
- 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式;
- 在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口,并配置子接口所属的 VLAN,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,并激活端口;
- 将 2 台 PC 的默认网关分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址:
- 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通。


### Part 2. 三层交换

- 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接,并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机;
- 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 PC3、PC4 所连端口分别属于 2 个 VLAN。 给这 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址, 并启用路由功能;
- 给 PC3、PC4 配置所在 VLAN 内的合适 IP 地址,并将 2 台 PC 的默认网关分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址;
- 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。
- 测试不同交换机上的 PC 间(如 PC1、PC3)能否互相 Ping 通。


# 五、 实验数据记录和处理

以下实验记录均需结合屏幕截图进行文字标注和描述,图片应大小合适、关键部分清晰可见,可直接在图片上进行标注,也可以单独用文本进行描述。

# ----Part 1 单臂路由-----



交换机的 0, 1, 2 号端口分别连接了路由器, PC1 和 PC2 给两台 PC 划分不同 VLAN 的过程:需要在交换机的 configuration 里进行设置




2. 验证两个 PC 之间能否 Ping 通(不同的 VLAN 之间不通)

结果截图, 自己做的 PC1 是 10.0.0.1 PC2 是 10.0.0.2


```
PC-1> ping 10.0.0.2
host (10.0.0.2) not reachable
PC-1>
```

3. 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式 (使用 GNS3 的内建交换机模块时,请参考指南"十四、二层交换机"进行配置并截图, 使用实际设备时,请参考"实验 1"进行配置并截图)。

配置截图(输入的命令或配置界面,换成你自己的):



配置后的结果截图 (换成你自己的):



4. 连接路由器的 Console 口,进入路由器的配置模式。在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口(命令: interface <type> <slot/unit.sub>,例如 interface e0/1.1),并配置子接口所属的 VLAN(命令: encapsulation dot1q VLAN 编号),然后使用与 2 台 PC 一致的子网,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,最后激活端口(命令: no shutdown)

输入的命令,保留命令前面的提示符,如R1(config)#:

R1#config t
R1(config)#interface f1/0.1
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1
R1(config-subif)#ip add 10.0.0.3 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface f1/0.2

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

R1(config-subif)#ip add 10.0.1.3 255.255.255.0

R1(config-subif)#no shutdown

R1(config-subif)#exit

```
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config) #interface f1/0.1
R1(config-subif) #encapsulation dot1q 1
R1(config-subif) #ip add 10.0.0.3 255.255.255.0
R1(config-subif) #no shutdown
R1(config-subif) #exit
R1(config) #interface f1/0.2
R1(config-subif) #encapsulation dot1q 2
R1(config-subif) #ip add 10.0.0.3 255.255.255.0
% 10.0.0.0 overlaps with FastEthernet1/0.1
R1(config-subif) #ip add 10.0.0.4 255.255.255.0
% 10.0.0.0 overlaps with FastEthernet1/0.1
R1(config-subif) #no shutdown
% 10.0.0.0 overlaps with FastEthernet1/0.1
FastEthernet1/0.2: incorrect IP address assignment
R1(config-subif) #ip add 10.0.1.3 255.255.255.0
R1(config-subif) #no shutdown
R1(config-subif) #no shutdown
R1(config-subif) #no shutdown
```

5. 按照前述拓扑图,给 PC 配置 IP 地址,并将默认路由器地址(gateway)按照所属 VLAN,分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址。

配置截图(输入的命令或配置界面,换成你自己的):

```
PC-1> ip 10.0.0.1 /24 10.0.0.3
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.0.1 255.255.255.0 gateway 10.0.0.3
PC-2> ip 10.0.1.1 /24 10.0.1.3
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.1.1 255.255.255.0 gateway 10.0.1.3
```

现在 PC1 的 IP 是 10.0.0.1 PC2 的 IP 是 10.0.1.1

6. 测试 2 台 PC 能否 Ping 通各自的路由器子接口地址

结果截图(换成你自己的):

```
PC-1> show

NAME IP/MASK GATEWAY MAC LPORT RHOST:PORT
PC-1 10.0.0.1/24 10.0.0.3 00:50:79:66:68:00 10008 127.0.0.1:10009
fe80::250:79ff:fe66:6800/64

PC-1> ping 10.0.0.3
84 bytes from 10.0.0.3 icmp_seq=1 ttl=255 time=5.569 ms
84 bytes from 10.0.0.3 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.129 ms
84 bytes from 10.0.0.3 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.772 ms
84 bytes from 10.0.0.3 icmp_seq=4 ttl=255 time=10.342 ms
84 bytes from 10.0.0.3 icmp_seq=5 ttl=255 time=8.977 ms
```

```
PC-2> show

NAME IP/MASK GATEWAY MAC LPORT RHOST:PORT
PC-2 10.0.1.1/24 10.0.1.3 00:50:79:66:68:01 10010 127.0.0.1:10011
fe80::250:79ff:fe66:6801/64

PC-2> ping 10.0.1.3
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=1 ttl=255 time=13.892 ms
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.291 ms
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.760 ms
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=4 ttl=255 time=7.038 ms
84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.121 ms
```

7. 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通: 可以 ping 通

结果截图 (换成你自己的):

```
PC-1> ping 10.0.1.1
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.000 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.872 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.539 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.243 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.911 ms

PC-2> ping 10.0.0.1
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=39.888 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=40.515 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=40.492 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=40.492 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.098 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.097 ms
```

8. 记录路由器的路由表内容(命令: show ip route)

结果截图 (换成你自己的):

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

0 - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0.1

10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet1/0.2
```

9. 记录路由器上的运行配置(命令: show running-config), 复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 R1.txt)。

```
Rl#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1559 bytes !

version 12.4

service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption !

hostname Rl !

boot-start-marker
boot-end-marker !
!

no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef !
```


# 与本节内容有关的文本:

```
interface FastEthernet1/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
!
interface FastEthernet1/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 10.0.1.3 255.255.255.0
!
全文见 R1.txt
```

# ----Part 2 三层交换----

1. 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接(使用 GNS3 模拟时,请参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机,标记各设备的 IP 地址和 VLAN (给 PC3、PC4 分配所在 VLAN 内的合适 IP 地址):

实际的拓扑图如下:



2. 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

switch-2#vlan database
switch-2(vlan)#vlan 2
switch-2#config t
switch-2(config)#interface f1/1
switch-2(config-if)#switchport access vlan 2
switch-2(config-if)#exit

配置的结果(换成你自己的,命令 show vlan 或者 show vlan-switch):

```
      Switch-2#show vlan-switch

      VLAN Name
      Status
      Ports

      1 default
      active
      Fal/0, Fal/2, Fal/3, Fal/4

      Fal/5, Fal/6, Fal/7, Fal/8
      Fal/9, Fal/10, Fal/11, Fal/12

      Fal/9, Fal/10, Fal/11, Fal/12
      Fal/13, Fal/14, Fal/15

      2 VLAN0002
      active

      1002 fddi-default
      active

      1003 token-ring-default
      active

      1004 fddinet-default
      active

      1005 trnet-default
      active
```

3. 给 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址(命令: interface vlan VLAN 编号, ip address IP 地址)

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

switch-2#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch-2(config)#int vlan 1

switch-2(config-if)#ip add 10.0.0.10 255.255.255.0

switch-2(config-if)#no shut

switch-2(config-if)#exit

switch-2(config-if)#ip add 10.0.1.10 255.255.255.0

switch-2(config-if)#ip add 10.0.1.10 255.255.255.0

switch-2(config-if)#no shut

switch-2(config-if)#exit

```
switch-2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch-2(config)#int vlan 1
switch-2(config-if)#ip add 10.0.0.10 255.255.255.0
switch-2(config-if)#no shut
switch-2(config-if)#exit
switch-2(config)#int vlan 2
switch-2(config-if)#ip add 10.0.1.10 255.255.255.0
switch-2(config-if)#no shut
switch-2(config-if)#no shut
switch-2(config-if)#exit
```

- 4. 在三层交换机上启用路由功能(命令: ip routing)(在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机时,此步骤不需要)
  - // 我是在 GNS 模拟软件上面做的,因此不需要做这一步,直接跳过
- 5. 按照前述拓扑图, 给 PC3、PC4 配置 IP 地址, 并将 PC3、PC4 的默认路由器分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址。

配置截图(输入的命令或配置界面,换成你自己的):

```
PC-3> ip 10.0.0.30/24 10.0.0.10
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.0.30 255.255.255.0 gateway 10.0.0.10
```

```
PC-4> ip 10.0.1.40/24 10.0.1.10
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.1.40 255.255.255.0 gateway 10.0.1.10
```

6. 测试 PC3、PC4 能否 Ping 通各自的 VLAN 接口地址:可以 ping 通

结果截图 (换成你自己的):

```
PC-3> ping 10.0.0.10
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=7.701 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=2 ttl=255 time=8.225 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=6.341 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=8.235 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=11.683 ms
```

```
PC-4> ping 10.0.1.10
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.013 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=2 ttl=255 time=7.251 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.380 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.597 ms
84 bytes from 10.0.1.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=11.970 ms
```

7. 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。可以 ping 通

结果截图 (换成你自己的):

```
PC-3> ping 10.0.1.40
84 bytes from 10.0.1.40 icmp_seq=1 ttl=63 time=18.405 ms
84 bytes from 10.0.1.40 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.270 ms
84 bytes from 10.0.1.40 icmp_seq=3 ttl=63 time=30.965 ms
84 bytes from 10.0.1.40 icmp_seq=4 ttl=63 time=31.519 ms
84 bytes from 10.0.1.40 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.364 ms
```

8. 测试不同交换机上属于不同 VLAN 的 PC 间的连通性(如 PC1->PC4, PC2->PC3)

结果截图 (换成你自己的):

#### PC1→PC4

```
PC-1> ping 10.0.1.40

10.0.1.40 icmp_seq=1 timeout

10.0.1.40 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.0.1.40 icmp_seq=3 ttl=63 time=20.883 ms

84 bytes from 10.0.1.40 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.694 ms

84 bytes from 10.0.1.40 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.787 ms
```

PC2→PC3

```
PC-2> ping 10.0.0.30
host (10.0.0.30) not reachable
```

9. 如果有些 PC 之间是不能 Ping 通的,思考一下是什么原因造成的。接下来在三层交换机上 把与二层交换机互联的端口设置成 Trunk 模式。

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

switch-2(config)#int f1/2

switch-2(config-if)#switchport mode trunk

10. 再次测试之前不通的 PC 间的连通性。可以 ping 通了

结果截图 (换成你自己的):

#### PC2→PC3

```
PC-2> ping 10.0.0.30

10.0.0.30 icmp_seq=1 timeout

10.0.0.30 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.0.0.30 icmp_seq=3 ttl=63 time=20.731 ms

84 bytes from 10.0.0.30 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.011 ms

84 bytes from 10.0.0.30 icmp_seq=5 ttl=63 time=21.936 ms
```

11. 显示三层交换机上的路由信息

结果截图 (换成你自己的):

```
Switch-2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

0 - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, Vlan1

C 10.0.1.0 is directly connected, Vlan2
```

12. 记录三层交换机上的当前运行配置,复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 S2.txt)。

(此处示例是截图形式,应换成文本形式)

```
switch-2#show running-config
Building configuration...

Current configuration: 1902 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname switch-2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
!
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
!
```

完整的全文详见 S1. txt

# 六、 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

- 1. 为什么路由器的端口可以配置 IP 地址,而三层交换机的端口跟二层交换机一样不能 配置 IP 地址?
- 因为二层交换机是数据链路层的设备,可以识别数据包中的 MAC 地址信息,根据 MAC 地址进行转发,并将这些 MAC 地址和对应的端口记录在自己内部的地址表中
- 三层交换机就是将路由技术和交换技术合二为一的技术, 所以端口不能配置 IP 地址
- 路由器是具有路由功能的,处于网络层,可以识别并转发 IP 地址

- 2. 本实验中为什么要用子接口?有什么好处?使用物理接口可以吗?
- 因为在 VLAN 中,一般都是一个物理接口对应一个 VLAN,在多个 VLAN 网络上,不能使用单台路由器的一个物理接口实现 VLAN 之间的通信,同时路由器又因为其物理局限性不可能带有大量的物理接口
- 子接口可以打破物理接口的局限性,允许路由器的单个物理接口通过划分多个子接口的方式实现多个 VLAN 之间的路由和通信
- 3. 直连三层交换机的 PC 的默认路由器地址应该设为什么?
- VLAN 的 IP 地址
- 4. 三层交换机和二层交换机互联时,连在二层交换机上 VLAN 2 的 PC 为什么 Ping 不通 连在三层交换机上 VLAN 1 的 PC?
- 因为不在同一个 VLAN 上面
- 5. Ping 测试时,为什么一开始有几次不通,后面又通了?
- 因为需要一段时间来建立路由表,寻找目标 PC 的地址
- 6. 既然路由器可以实现 VLAN 间数据交换,为何还要设计三层交换机呢?
- 三层交换机的转发速率快
- 二层交换机是接收到由物理层送上来的二层数据帧的时候,根据源 MAC 学习并写 MAC

地址表,根据目的 MAC 查找 MAC 地址表决定是否转发

路由器本身位于 OSI 的第三层,也就是网络层,对于接收到的数据帧,必须解封装,取得三层数据,根据三层数据的目的 IP 地址进行查找路由表,封装 MAC 地址等操作,相比二层交换机,路由器是基于软件来查询而二层交换机是基于芯片来查询

# 七、 讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

- 我的困惑在于为什么同样的设备拓扑图,在同样的计算机环境下,第一次做的时候反复失败, 浪费了大量的时间,但是第二次又一下子就成功了,对此我感到非常不解
- 在助教的指导下重新上传了路由图

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

- 刚开始做的时候安装软件、配置实验环境花了比较久的时间,因为没有仔细对照说明书来做导 致走了很多弯路,最后终于配好了 GNS3+虚拟机+3745 路由器映像文件
- 一开始做第一部分实验的时候出了很多状况,首先是打开的路由器接口和连线的不匹配,结果到了第六步和第七步的时候怎么搞也 ping 不通,后来又发现虽然配置了子端口但是没有打开物理端口,所以还是 ping 不通。解决了上面两个问题之后我又重新做了一次实验,最后终于成功了,前面走了不少弯路,感觉此类实验做起来非常搞心态。
- 同样的实验环境,第一次失败之后重新做一次又会成功,不知道为什么,感觉很搞心态

你对本实验安排有哪些更好的建议呢? 欢迎献计献策:

- 实验设计的很好,我没有任何意见,希望以后能继续发扬光大
- 希望可以考虑取消一些比较繁琐的模拟实验,增加编程类实验的比重,因为正经 985 院校的计算机专业的学生更应该注重写代码而不是接网线的能力