


## 地球周围空间的磁场如何分布?


与它内部的结构有关 与它自身的运动状态有关

什么是太阳风?



地磁场能抵挡 太阳风吗?

磁暴是什么?



## 第7章 电流与磁场

主要任务: 研究相对于观察者运动的电荷在空间激发 的场——恒定磁场(steady magnetic field)的规律.

静电场:相对于观察者静止的电荷周围的电场

静电感应: 电荷瞬间宏观定向运动 } 平衡后电场

介质极化: 电荷瞬间微观定向运动

问题:运动电荷周围电场?

恒定电场:存在电荷宏观定向运动(电流)

通过截面S的电流强度I 不变 通过截面内各点电流密度*δ*不变

空间电荷分布不变(流入=流出)→分布不变的场

### § 7-1 恒定电流和恒定电场 电动势

#### 一、形成电流的条件

携带电荷并形成电流的带电粒子, 统称为载流子(carrier). 金属内的载流子是电子.

电流

传导电流(conducting current)


载流子自由电子(free electron)、正负离子(cation、anion)、电子—空穴(hole)对、库伯对...在电场作用下形成。

运流电流(convection current) 带电体作机械运动形成。

位移电流(displacement current)


导体中形成电流的条件:

- 1. 有可以移动的电荷;
- 2. 有维持电荷作定向移动的电场.



# 定义:单位时间内通过导体任一截面的电量为电流强度(electric current strength),简称电流

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$



电流强度随时间而变化(例如交流电), 可用瞬时电流

强度来表示,即

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

单位:安培(A)

在SI中, 规定电流强度为基本量, 1s内通过导体任一截面的电荷为1C的电流强度称为1A, 即

$$1A = \frac{1C}{1s}$$

#### 二、恒定电流与恒定电场

2. 恒定电场(steady electric field): 维持恒定电流所需的电场, 其分布不随时间变化.


比较	相同	不同
静电场	<b>Q</b> , <b>Ē</b> 分布不随时间 变化	$I=0$ 导体内 $\vec{E}=0$ 一经建立不需能量维持
恒定电场	高斯定理→有源性 环路定理→保守性 均适用	I = 恒量 导体内 $\{\vec{E} \neq 0\}$ 导体内 $\{\vec{E} \neq 0\}$ 其存在一定伴随能量转换


#### 三、电流与电流密度

1. 电流密度(current density)

定义: 电流密度矢量

$$\vec{\delta} = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_{\perp}}\vec{\mathrm{n}}$$





大小: 通过与该点  $\vec{E}$  垂直的单位截面的电流方向: 与+q的漂移运动方向( $\vec{E}$  方向)相同单位: 安·米- $^2$ (A·m- $^2$ )

$$dI = \delta dS_{\perp} = \delta dS \cos \theta = \vec{\delta} \cdot d\vec{S}$$

通过一个有限截面 S的电流强度为  $I = \int_{S} \vec{\delta} \cdot d\vec{S}$ 


$$I = \int_{S} \vec{\delta} \cdot d\vec{S}$$


即:电流强度是电流密度矢量通过S面的通量.

#### 2. 电流密度与电子定向速度的关系

金属导电的经典解释:电场中,电子运动=热运动+定向加速运动

频繁碰撞使加速运动间断进行, 其平均效果为定向匀速运动 —— 漂移运动(drift motion).





设电子数密度为n的电子以速率u漂移,单位时间内通过截面 $\Delta S_1$ 的电流强度 $\Delta I$ 为:

$$\Delta I = \frac{Q}{\Delta t} = ne\Delta S_{\perp} u$$

电流密度的大小为 矢量式

$$\delta = \frac{\Delta I}{\Delta S_{\perp}} = neu$$


$$\vec{\delta} = -ne\vec{u}$$

$$\vec{\delta} = nq\vec{u}$$

3. 电流的连续性方程(continuity equation)

电流线:形象描述电流分布,实际为电流密度矢量线.

规定: 曲线上每一点的切线方向为  $\delta$  的方向, 曲线的疏密表示它的大小.



由 $\delta$ 的空间点分布 → 场分布, 称之为电流场.

在电流场中选一闭合曲面S,单位时间内从S面内流出的电荷量为  $\int_{\mathcal{S}} \vec{\delta} \cdot d\vec{S}$ 

设时间S面内的电荷分布的体密度为 $\rho$ ,则在单位时间内S面内的电量减少了

$$-\iiint_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

据电荷守恒定律,电流密度矢量的通量等于该面内电荷减少的速率:

电流连续性方程

$$\iint_{S} \vec{\delta} \cdot d\vec{S} = - \iiint_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

当电荷分布不随时间变化(电场不变)时, 电流将达到稳恒:

$$\iint_{S} \vec{\delta} \cdot d\vec{S} = 0$$

——稳恒电流条件

#### 说明:

- 在没有分支的恒定电路(electric circuit)中,通过各截面的电流必定相等;而且恒定电路必定是闭合的.
- ·恒定电流情况下的电荷分布(净电荷的宏观分布不随时间改变)所激发的恒定电场与静电场服从同样的基本规律.

#### 4. 欧姆定律的微分形式


$$I = \frac{U_{AB}}{R}$$

$$I = \frac{U_{AB}}{R}$$
  $R = \rho \frac{l}{S}$ 

$$\gamma = 1/\rho$$
 电导率

考察导体中任一微小体积元

$$dI = \frac{dU}{R}$$




$$dI = \delta dS$$
$$dU = Edl$$

$$R = \rho \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}S}$$

$$\delta = \gamma E$$

#### 4. 焦耳-楞次定律的微分形式



$$\mathrm{d}Q = \left(\mathrm{d}I\right)^2 R \mathrm{d}t$$

热功率密度w——单位时间单位体 积的通电导体产生的热量

$$w = \frac{dQ}{dVdt} = \frac{(dI)^2 Rdt}{dSdldt} = \rho \delta^2$$

$$\delta = \gamma E$$

$$w = \rho(\gamma E)^2 = \gamma E^2$$

#### 四、电源及电源电动势

外电路: 电流从高电位向低电 位运动


回路中要出现恒定电流必须 存在恒定电场.

内电路:外力将电荷从低电位移向高电位,克服静电场力作功.

电源(power supply): 能够提供非静电力维持电势差的装置.

#### 电源作用:

提供非静电力  $\vec{F}_k$ ,将+q由负极板移向正极,保持极板间电势差,以形成持续的电流.电源的高电位叫正极,电位低的叫负极.




使电荷能逆着电场力方向运动的力,称非静电力.它使得电流的流动得到维持.

#### 从能量转化观点来看:

断路:  $\vec{F}_{\nu} = -\vec{F}_{a}$  时平衡

 $\vec{F}_{k}$ 反抗 $\vec{F}_{c}$ 做功,

将其他形式能转变为电能



外电路:  $\vec{F}_e$ 作用,将+q由正极→负极 内电路:  $|\vec{F}_k| > |\vec{F}_e|$ 作用,将+q由负极→正极 内电路:  $\vec{F}_k$ , $\vec{F}_e$ 共同作用形成持续电流

非静电场强:  $\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{}$  电荷绕行一周,做功如何?

静电力和非静电力搬运单位正电荷绕闭合回路一 周做功:

 $\vec{A} = \oint_{r} \vec{F}_{e} \cdot d\vec{l} + \oint_{r} \vec{F}_{k} \cdot d\vec{l} = \oint_{r} q\vec{E}_{k} \cdot d\vec{l} > 0$ 

电源:将其他形式的能转换为电能的装置.


电源电动势(electromotive force, Emf): 把单位正电荷经电源内部从负极移到正极, 非静电力所作的功

$$\varepsilon = \frac{A}{q} = \oint_L \vec{E}_{\mathbf{k}} \cdot d\vec{l}$$

若 $\vec{E}_k$  只存在于内电路:

$$arepsilon = \int\limits_{-}^{+}ec{E}_{
m k}\cdot{
m d}ec{l}$$
(经内电路)

规定指向:



② ε 是标量, 遵循代数运算法则