1. 电子在金属中运动速度

自由电子热运动的平均速率是很大的。根据金属经典电子理论, 电子的热运动和气体

分子运动一样,电子热运动的平均速率 $\bar{u} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$,式中 k 是玻尔兹曼常量, $k=1.38~\times~10^-$

 23 J/K; m 是电子的质量,m=0.91×10 $^{-30}$ kg,T 是热力学温度。由公式可算出,当 t=27℃,即 T=300 K 时,

$$\overline{u} = \sqrt{\frac{8 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}{3.14 \times 0.91 \times 10^{-30}}} \text{ m/s} = 1.08 \times 10^{5} \text{ m/s}$$

自由电子定向运动的平均速率是很小的。假定金属导体单位体积内的电子数为n,电子电荷量为e,电子定向运动的速率为 \overline{v} ,在 $\triangle t$ 时间内通过导体横截面S 的电子数就是 $nS\overline{v}$ $\triangle t$,通过此横截面S 的电荷量 $\triangle q=enS\overline{v}$ $\triangle t$,导体中的电流 $I=\frac{\Delta q}{\Delta t}=enS\overline{v}$,由此可推出电子定

向运动的平均速率 $v = \frac{I}{enS}$ 。


> 下一篇

以铜为例,铜单位体积内的电子数 $n=8.4\times10^{22}$ /cm3, $e=1.6\times10^{-19}$ C。直径 l mm 的铜导线,通过的电流是 lA 时,由上面的公式可算出这时自由电子定向运动的平均速率 $\bar{\upsilon}=7.4\times10^{-5}$ m/s。可见自由电子定向运动的平均速率是很小的。

2.YIG 能隙 3eV

$$3.\rho = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z}$$
 公式的证明

正<mark>则系综</mark>是由具有确定的粒子数N、体积V和温度T的封闭系统所构成的,正则分布函数是封闭系统的系综分布函数.



系统处于微观态n的概率 p n应正比于此时复合系统的微观态数

$$\rho_n \propto \Omega_r (E_0 - E_n)$$

$$\ln \Omega_r(E_0 - E_n) = \ln \Omega_r(E_0) + \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial E_r}\right)_{E_r = E_0} (-E_n)$$

$$= \ln \Omega_r(E_0) - \beta E_n$$

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial E_r}\right)_{E_r = E_0} =$$

$$\Omega_r(E_0 - E_n) = \Omega_r(E_0)$$

式中常数C可以由归一化条

$$\sum_{n} \rho_{n} = C \sum_{n} e^{-\beta E_{n}}$$

系统的配分函数

统的配分函数 Z =

所以系综中任一体系具有能

$$\rho_n = \frac{1}{Z}$$

决定。

相应的密度算符就是
$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\beta \hat{H}}$$
 证明如下:
$$\hat{\rho} = \frac{1}{N} \sum_{K} |K\rangle \langle K| = \frac{1}{N} \sum_{mn} \sum_{K} |E_{m}\rangle \langle E_{m}|K\rangle \langle K|E_{n}\rangle \langle E_{n}|$$

$$= \sum_{mn} |E_{m}\rangle \rho_{mn} \langle E_{n}| = \sum_{mn} |E_{m}\rangle \rho_{n} \delta_{mn} \langle E_{n}| = \sum_{n} \rho_{n} |E_{n}\rangle \langle E_{n}|$$

$$= \sum_{mn} \frac{1}{Z} e^{-\beta E_{n}} |E_{n}\rangle \langle E_{n}| = \frac{1}{Z} e^{-\beta \hat{H}} \sum_{n} |E_{n}\rangle \langle E_{n}| = \frac{1}{Z} e^{-\beta \hat{H}}$$
 由配分函数定义:
$$Z = \sum_{n} e^{-\beta E_{n}} = Tr(e^{-\beta \hat{H}})$$
 所以密度算符改写为
$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Tr(e^{-\beta \hat{H}})}$$
 任意力学量f在正则 系综中的平均值为
$$\langle \hat{f} \rangle = Tr(\hat{\rho}\hat{f}) = \frac{Tr(\hat{f}e^{-\beta \hat{H}})}{Tr(e^{-\beta \hat{H}})}$$

4. 单粒子约化密度矩阵

单粒子约化密度矩阵 (1-RDM) , 双粒子约化密度矩阵 (2-RDM)

经典入门教材Quantum Computation and Quantum Information中解释约化密度矩阵,是对环 境求偏迹。但在二次量子化下,我们可以直接算出RDM,而不需要先得到密度矩阵再求偏迹。

1-RDM用一个符号表示为 1D ,它的元素是这样定义的:

$$^{1}D_{i}^{j} = \langle \phi | a_{j}^{\dagger} a_{i} | \phi \rangle$$

$$^{2}D_{ij}^{pq} = \langle \phi | a_{p}^{\dagger} a_{q}^{\dagger} a_{j} a_{i} | \phi \rangle = ^{1}D_{i}^{p-1}D_{j}^{q} - ^{1}D_{i}^{q-1}D_{j}^{p}.$$

可以看到,1-RDM的每一项是 $\langle \psi | a_i^\dagger a_i | \psi \rangle$ 。显然,1-RDM是一个矩阵。

显然,2-RDM是一个4阶张量,也就是它有四个下标。我们可以通过合并前两个维度和后两个维度,将它转换成一个矩阵。

这两个东西,可能我们无法理解它们背后的深刻内涵,但是可以使用**CS人的终极奥义——黑箱**,把它当作—个黑箱,知道怎么用就行了。

一个化学分子的哈密顿量可以表示为:

$$E(\kappa) = \sum_{ij} h_{ij} \langle \phi(\kappa) | a_i^\dagger a_j | \phi(\kappa) \rangle + \sum_{ijkl} V_{ijkl} \langle \phi(\kappa) | a_i^\dagger a_j^\dagger a_k a_l | \phi(\kappa) \rangle = \sum_{ij} h_{ij}^{\ 1} D_j^i + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{lk}^{ij} + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{lk}^{ij} + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{ik}^{ij} + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{ik}^{ij} + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{ik}^{ij} + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{ik}^2 + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{ijk}^2 + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{ijk}^2 + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{ijk}^2 + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{ijkl}^2 + \sum_{ijkl} V_{ijkl}^2 D_{$$

等式最右中的 h_{ij} 和 V_{ijkl} 可以直接计算得到,暂时可以不管。

换言之,1-RDM和2-RDM的存在,为我们提供了一种计算分子能量的方式。那么这种方式就可以 运用到VQE当中去。

整理磁子玻色-爱因斯坦凝聚,磁子共振隧穿文章