3 云降水物理基础

3.1 背景知识

3.1.1 章节性质

性质 广义上: 大气中的云的科学

范围 范围可包括从云的分类、形成、演变、云中辐射传输、云中光电现象等一直到云降水化学特性

内容 云、雾和降水物理学(简称云物理学)是以大气热力学和大气动力学为基础,研究大气中水分在各阶

段所经历的物理过程,具体而言就是研究云、雾和降水的形成、发展、维持和消散规律的科学

3.1.2 研究对象

尺度 天气尺度 云雨单元的集体以及范围较大的天气系统

中小尺度 有独立意义的中小规模的云雨单元及天气系统

小尺度 结构尺度,云雨中的特征结构 微尺度 云雨滴的形成、增长和消散规律

微尺度 对象 气体质粒与离子 (1A-1nm)、核云雨质粒 (1nm—1cm)、雹胚、雹块、微涡、乱流 (1-10cm)

小涡、墙角风(0.1-1m) 热泡、尘卷、碎云、亮带厚(1-100m)

宏观尺度

小尺度 对象 初生云、弧状云、龙卷漏斗、悬球云、云塔、降水旛等、雷达回波结构(弱回波区、回波墙、

高悬回波等) (100m-5km)

中小尺度 对象 阵风锋、雷暴云和积云单体、龙卷气旋、中尺度高压及低压、雨团 (2km-25km)

大中尺度 对象 云集体(飑线、云团、细胞状云)、雨带(25km-500km)

台风、气旋、锋面及辐合带云系、盾状云、螺旋云带、逗点云(>500km)

学科分类 按尺度可分为**宏观云物理学**和**微观云物理学**

宏观云物理学 研究水平尺度 10m~100km~1000km, 垂直厚度 10m~10km 范围云形成、发展和消散的

动力过程, 主要是大气动力学问题

微观云物理学 研究云体的组成元素—云粒子(云滴、冰晶)和降水粒子(雨、雪和冰雹等)所经历的凝结

(华)、碰并和蒸发等过程,尺度仅 0.1µm~1cm

水汽的相变热力学和气溶胶力学问题,所需的知识为热力学原理、扩散理论和物理化学等

相互关系 ① 云-降水-辐射气候效应

② 相互依存、相互作用

③ 通常的云物理学著作侧重于云的微物理学,并不是认为云的动力过程不重要,主要原因

是对云的动力学的了解远不如对云的微物理学那样清楚

3.1.3 目的与意义

水循环、天气、气候、**人工影响天气**、地气系统**辐射**能量收支、气溶胶云相互作用

3.1.4 方法体系:

感性认识 观测和探测

理性认识(分析和综合) 理化实验、实验模拟、数值模拟

人为干扰 (双重意义) 人工影响天气

观测和探测 对客观自然或人工影响后的云雾获得感性认识

例如:中小尺度观测网;云内外温、湿、压及气流分布探测,云体发展及夹卷情况探测、雷

达回波及卫星云图;云内微物理结构及有关参量和特征(如滴谱、含水量等)观测、降水观测等

理化实验(隔离因子) 从云雾过程的整体中隔离出一些因子,在实验室分析较为单一的物理关系

例如:水滴半径与下落末速度的关系、冻结核的有效阈温、不同半径水滴的重力碰并或电力碰并等

实验模拟(综合因子) 用实验方法模拟自然过程及机制

模拟的现象与自然过程在直观上有一定相似性,可用增减因子或改变参量的控制性实验方法研究云雾物理过程的因子、机制、子过程等

例如:在有垂直风洞的冷云室中,模拟冰雹在有过冷水滴的云中的增长,并分析影响其增长的因子;在水箱中加入由 BaC12 和 Na2SO4 溶液混合而沉淀出 BaSO4,用此沉淀物下沉情况模拟自然热云泡上升的情况;用薄层流体顶部冷却低部加热,模拟自然云泡对流过程及嵌入云和波状云的形状,研究相应的自然过程及云状的形成条件等

数值模拟 根据控制自然云雾降水发展过程的基本规律所遵循的数学物理方程组(包括宏观的流体动力

学、热力学方程组和云雾微观过程方程组),按实测的初始及边界条件,进行数值求解可摆脱实验室的约束和局限,可考虑较多因子;可以很复杂,但自然界的复杂性不能完全用

方程表达出来

人工影响云雾降水 用人为方法干扰云雾降水过程,观测干扰后果,以了解云雾降水发展规律。

干扰的原理、催化剂性质和剂量、干扰部位及被干扰对象的特点等,都直接或间接影响云雾降水过程的后续发展;自然云雾降水过程十分复杂,影响因子的主次常有变化;干扰后果是自然发展与人为干扰的综合叠加造成,区分十分困难

3.1.5 发展简史

500B.C. 第一次希腊降水观测 400B.C. 印度宏观降水观测

200B.C. 巴勒斯坦降水观测记录

100B.C. 罗马人和希腊人将箭射入雷雨云中,企图防止冰雹闪电

1325 大炮最早在 1325 年用于军事作战。向积雨云发射大炮弹,其弹片可以炸毁雷雨,将这种方

法认为是他及其朋友的贡献

1784 **赫顿/哈顿**:发表雨暴(Rainstorms)的形成理论,认为两团不同温度的空气混合时,空气中

的一部分水汽变成雨水降落,因此暖风(气流)和冷风(气流)的交会是雨暴的成因。.

1802 法国的 Jean Baptiste Lamarck (1744 - 1829),首先将云分为 5→12 种类型

1803 英国的药剂师 Luke Howard:对云的改造和人工影响,把云按形态分为四类

1896 巴黎出版第1部国际云图,现用瑞士1956年版

1843 John Dalton: 混合气体 (大气) 的总压等于组成它的各个气体的分压之和; 测量饱和水汽压;

1868 法国 Peslin 首先说明降雨是上升气流的绝热膨胀引起的

3.2 暖云形成与微物理过程

章节概述 全过程概述:核化→凝结→碰并

3.2.1 云滴形成

小节概述 过饱和→均质核化(开尔文公式)→异质核化(大气气溶胶,溶质效应,科勒曲线,云凝结核)

过饱和 过程 气块上升→膨胀、绝热冷却→LCL→过饱和

过饱和度 相对于纯平水面 $S(\%) = (RH - 100) = (e/e_s - 1) * 100$ 自然云中一般小于 1%

相对于平冰面 $S_i(\%) = (RH_i - 100) = (e/e_{si} - 1) * 100$ 深对流云可观测高达 100%

鬃积雨云 15km 以上云顶观测到 300%平冰面过饱和度(由于水面饱和>冰面,水面未饱和,冰面已饱和)

3.2.1.1 均质核化与开尔文公式

均质核化 定义 在无外来粒子帮助的情况下,依靠过饱和水汽凝结而形成纯水滴的过程

① 水汽相态的一些水分子由于<mark>随机碰撞</mark>聚集到一起,形成<mark>足够大而且能够稳定存在</mark>的小水滴胚胎(初始滴)

概述 初始滴大小和稳定性与过饱和度密切相关,稳定存在是动态平衡的过程。

- 理论基础 1. 一个系统总是趋向于以能量减少的方式达到平衡
 - 2. 系统设定: 假设一个体积为V,表面积为A的小滴在一定温度T和气压p下的过饱和水汽中形成
 - 3. 如果 μ_l 和 μ_v 分别表示每个分子在液相和气相的**吉布斯自由能**,n 为单位体积液体中的水分子数,那么系统由于凝结导致的吉布斯自由能减小为: $nV(\mu_v \mu_l)$ (由气态→液态的差值)
 - 4. 建立单位面积液滴表面所需要作的功为: $A\sigma$,其中 σ 为水的表面能 (构建单位面积汽-液界面所需要作的功,**克服表面张力做功**)
 - 5. 由于**液滴形成**导致的**系统能量净增加值**为: $\Delta E = A\sigma nV(\mu_v \mu_l)$
 - 6. 可以证明 $\mu_v \mu_l = kT \ln \frac{e}{e_s}$ 吉布斯自由能与水汽压差值有关

则由于半径为 R 的小滴形成引起的系统能量净增加为:

$$\Delta E = 4\pi R^2 \sigma_{
m M建-h}$$
 $- f$ $- f$

 σ 水的表面能 (克服表面张力做功) n 单位体积液体中的水分子数 k 波尔茨曼常数

开尔文理论

- 1. 若不饱和、则不稳定、无法生存。
- 2. 曲线最高点对应的r为初始滴半径。对于不同过饱和度、r不同。
- ② 开尔文公式 在何情况下形成的水滴大小

初始滴平衡半径 $r = \frac{2\sigma}{nkT \ln(e/e_s)}$ σ 水的表面能 n 水分子数 k 波尔茨曼常数


推导 由开尔文理论对 ΔE 求导可得

开尔文曲线 曲率效应:对较低的过饱和度,需要的**平衡状态的**r值更大。

然而,实际大气中过饱和度相当小,初始滴粒径> $0.1 \mu m$,难度极大


在自然界中,依靠纯水汽形成初始滴是不现实的,必须依靠异质核化

- ③ 平衡是不稳定的, 当其半径大于 (小于) r 时, 小滴将会增长 (蒸发)
- ④ 自然云中的云滴不会由纯水汽的均质核化形成



当 R=r 时,
$$\Delta E = \Delta E^*$$
 , 从而 $\Delta E^* = 4\pi R^2 \sigma - \frac{4}{3}\pi R^3 nkT \ln \frac{e}{e_s}$ 和 $r = \frac{2\sigma}{nkT \ln(e/e_s)}$

则
$$\Delta E^* = 4\pi R^2 \sigma - \frac{4}{3}\pi r^2 (2\sigma) \Rightarrow \Delta E^* = \frac{4}{3}\pi r^2 \sigma = \frac{16\pi\sigma^3}{3\left(nkT\ln\frac{e}{e_S}\right)^2}$$



2. 如果由于在纯水中加入十二烷基硫酸钠使表面张力 σ 减少了 10%,确定 $\Delta E^* \backslash r$ 改变了几成 (忽略 n、e 变化) 将上式对 σ 求导,则 $\frac{d(\Delta E^*)}{d\sigma} = \frac{16\pi\sigma^2}{\left(nkT\ln\frac{e}{e_c}\right)^2}$ 如果小水滴的表面张力减少 10%,亦即 $\frac{d\sigma}{\sigma}$ 减少 10%,则 $\frac{d(\Delta E^*)}{d\Delta E^*} = -0.3$

则临界能障减少 30%。从开尔文公式可得, $\frac{dr}{r} = \frac{d\sigma}{\sigma}$. 因此,如果 σ 减少 10%,那么 r 也将减少 10%。

人工影响天气播撒吸水性更强的盐粉更有利于形成降水的原因。

3. 添加十二烷基硫酸钠对小水滴的均质核化有哪些影响?

r为由水分子随机碰撞形成的小胚滴要继续保持自发凝结增长所必须达到的临界半径。因此,对某一给定的环境空气过饱和度,如果r减少了(由于m入十二烷基硫酸钠),小水滴的均质核化将变得更容易。大气中加入某些颗粒物更有利于云滴形成。

3.2.1.2 大气气溶胶

定义 悬浮于大气中的固体和或液体粒子和大气组成的胶体体系 (不包括云粒子)。

目前一般所指的是气溶胶中的颗粒物。其下落末速度可忽略不计

形貌 形态复杂,多为不规则颗粒状

气溶胶电镜图

构成 碳黑(链状)、硫酸铵、尘埃、硫酸、海洋性有机物、海盐、晶体状生物有机物、生物质烟尘(山火)、花粉

粒径 由于形貌复杂,有多种描述和替代方法

空气动力学等效直径:与所研究的粒子具有相同降落末速率、密度为 $1g/cm^3$ 球体的直径(D_p)体积等效直径/几何直径:所研究不规则形状的粒子与直径为 D_p 的球形粒子具有相同的体积 【环境领域】光学等效直径:所研究不规则形状的粒子与直径为 D_p 的球形粒子具有相同的光散射能力 【大气辐射】气溶胶颗粒一般直径不到发丝的 1/20, PM2. 5, PM10

生消 源 一次气溶胶: 海洋二甲基硫醚排放二氧化硫 DMS、海水飞沫(海盐)、山火、火山爆发、人类活动等 **二次气溶胶:** 在空气中转化为气溶胶、<mark>气粒转化</mark>等

汇 干沉降: 粒子被地面各类物体吸附等

湿沉降:核化凝结、布朗扩散捕获粒子、泳移现象(phoresis)、重力碰并等

一次粒子 天然污染源和人为污染源**直接排放**的**颗粒物**

如:道路、建筑和农业产生的扬尘(粗粒子为主)柴油发动机机动车、锅炉、废物焚烧、露天烧烤、火烧秸秆和居民烧柴等产生的碳黑粒子等

二次粒子 大气中某些污染气体(如二氧化硫 SO_2 ,氮氧化物 NO_x ,碳氢化合物 VOCs 等)之间,或这些气体与大气中的常规组分(如氧气)之间**通过化学/光化学反应形成的颗粒物**

如:光化学烟雾→硫酸盐、硝酸盐、铵盐、有机碳等

成核机制 高能电离辐射+紫外辐射→离子诱导均相核化→碰并增长+离子粘连→有机物凝结增长

总浓度情况 海洋~ $10^3 cm^{-3}$ 陆地农村~ $10^4 cm^{-3}$ 污染城市 $\geq 10^5 cm^{-3}$

尺度分布 $10^{-4} \sim 10^{1} \, \mu m$

3.2.1.3 异质核化与科勒曲线

异质核化

定义 在外来粒子的帮助下水汽核化形成水滴的过程(主要为气溶胶)

描述 1. 大气气溶胶中的一些**粒子**能够成为使水汽在其上**凝结的核**,这些粒子称之为云<mark>凝结核 (CCN)</mark>,包括可湿性和**可溶性**(硫酸盐、硝酸盐等)气溶胶

- 2. 云滴能够在比均质核化所要求的过饱和度**低得多**的条件下在这些气溶胶粒子上形成和增长 提供了液滴凝结的界面,有效降低了所需的过饱和度。
- 3. 某些大气气溶胶是水溶性的,因而当有水汽在其表面凝结时,它们就开始溶解
- 4. 溶液滴表面上的平衡饱和水汽压**小于**与其同样大小纯水滴表面的值,即所谓的<mark>溶质效应</mark> 气溶胶对气候的影响:**直接效应**(阳伞效应(对太阳辐射散射、到达地面辐射减少,使地表降温)、黑 炭气溶胶吸收辐射,使大气中部加热、边界层逆温重污染)、**间接效应**(影响辐射特性影响大气层结 等,如云滴增多、降水不易、云更白、反射更强等)
- 5. 某些不可溶的气溶胶可以作为有效的冰核(IN),参与大气冰粒子的形成

溶质效应

原理 溶液滴表面上的**饱和水汽压**(它与水滴表面的水分子浓度成正比)小于纯水滴表面上的值,因为溶液滴表面的某些位置被盐分子(或离子,如果盐粒子电离的话)占掉了,使水分子浓度(饱和水汽压)降低

数学表达式 由于溶质效应使水汽压减小的份数为 $f = \frac{e'}{a}$ e' 为溶液滴表面的饱和水汽压

e 为在同温下同样大小的**纯水滴表面**上的饱和水汽压

 $f=rac{ ext{the number of kilomoles of pure water in the solution 纯水滴分子数}}{ ext{the total number of kilomoles (pure water+salt)in the solution 总和分子数}}$

数学表达 考虑一个半径为r的溶液滴,它含有质量为m (kg),**分子量为 M_s的盐**溶解其中

如果<u>每个盐分子</u>在水中**电离为<u>i个离子</u>**(如氯化钠 2),那么,液滴中**盐的有效粒子数**为 $\frac{i(1000m)}{M_S}$

如果溶液滴的密度为 ρ' 且**水的分子量为 M_w**

$$f = \frac{\left(\frac{4}{3}\pi r^3 \rho' - m\right)_{\text{**hoff}} / M_{\text{**w}} \text{**hoff}}{\left(\frac{4}{3}\pi r^3 \rho' - m\right) / M_{\text{**w}} + im / M_{\text{*}} \text{***spec}} = \left[1 + \frac{im M_{\text{**w}}}{M_{\text{*}} \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \rho' - m\right)}\right]^{-1} \quad \text{\square $\neq $} \frac{im M_{\text{**w}}}{M_{\text{*}} \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \rho' - m\right)} > 0 \,, \quad \text{\square} f < 1$$

利用**开尔文公式**(把 σ 和n分别置换为 σ '和n',以分别表示溶液中**水分子表面能**和**密度**)

$$rac{e_{lpha lpha lpha \ell}'}{e_{s}$$
 纯水饱和水汽压 $= \left[\exp{rac{2\sigma'}{n'kTr}}
ight] \left[1 + rac{imM_w}{M_s\left(rac{4}{3}\pi r^3
ho' - m
ight)}
ight]^{-1}$

该公式可以用来计算临近半径为r的溶液滴表面空气的水汽压e'

Köhler 寇拉曲线

在某一小滴粒径下, 贴近溶液滴的水汽压**小于**同温度下与纯平水面达到平衡的水汽压 随着液滴增长, **溶液浓度变弱**, **开尔文曲率效应**变为主导影响因素, 最终贴近溶液滴的相对 湿度变得与纯水滴表面上的相对湿度相同

最大值左侧曲线上的点所表示的液滴处于稳定平衡状态,并称之为**霾滴**,可以降低大气能见度 第一条为纯水滴,2为氯化钠,5为硫酸铵。可见加入量一致时,会有一定差别。

极值点左侧称为**霾滴 Haze**:随着湿度增大,粒径增长有限,且水汽下降,粒径同样下降。 如果环境过饱和度达到最高点,则颗粒活化,称为云滴或雾滴,只要过饱和,则不断增长 气溶胶核越大,越容易活化。(临界活化半径越小)

(有研究表明:由于可溶性气体也参与凝结,所以有时不需要100%的湿度也能形成水滴)

云凝结核 (Cloud Condensation Nuclei)


定义 大气气溶胶中的一小部分可作为水汽在其上凝结形成水滴的**质粒**,而这些小水滴在云中可得到的过饱 和度条件下通过**活化**和**凝结**增长形成**云滴**。

特性 气溶胶的**质粒愈大**,则此质粒越易被水湿润,其水溶性也就越大,它能够成为 CCN 要求的过饱和度就越低。(例如气溶胶包裹沙尘)大多数的 CCN 是由可溶和不可溶成分构成的混合物(称之为<mark>混合核</mark>)(黑炭气溶胶与可溶性气溶胶混合形成不同形态(外混:黑白分明)(内混:包裹等各种情况))

测量 在各种过饱和度下活化的 CCN 浓度,可以用<mark>热扩展云室</mark>测量出来

平板式扩散型 CPC: 知道空气体积与水滴浓度,可知活化率

中心面最大过饱和度决定于上、下板之间的温差,如温差为 3.5°C 时中心面过饱和度可达到 0.5%



连续气流纵向热力梯度 CCN 计数器(CFSTG-CCN): 同温同压下水汽扩散>热扩散

浓度 比气溶胶一般低 1-2 个量级

3.2.2 暖云的微结构

概念 暖云: 整体位于 0℃等温线以下的云

液水含量 (LWC): 单位体积空气中所含的液水量, 一般以 g/m^3 表示

云滴浓度:单位体积空气中总的水滴数,一般用每立方厘米云滴个数表示

云滴尺度分布(云滴尺度谱):一般用不同水滴尺度区间内每单位立方厘米的个数的直方图表示。

常用伽马、对数正态分布等。谱分布对降水形成判断非常有用。

这三个参量不是相互独立的,例如,如果滴谱为已知,则云滴浓度和液水含量都可由此导出

云滴测量方法

直接碰撞法 早期的云观测中把涂油的玻璃片装在飞机上,暴露于飞行路径长度上的云内空气中,与玻璃片相 碰撞的小水滴,全部浸入玻璃片上的油内,保存下来用于随后的分析。

> 玻璃片涂一层氧化镁粉(这可通过在玻璃片附近燃烧镁带而达到). 以获得云滴的印模。当云滴碰 到玻璃片时,在氧化镁粉的涂层上,就会留下一个清楚的痕迹。可在痕迹的大小与云滴实际大小 之间建立某种联系。

缺陷:绕流引起的偏差

间接测量法 光学测量法: 从飞机上测量云滴大小而不收集云摘的自动仪器(例如, 通过测量单个云滴对激光散 射的角分布) 垂直速度


暖云微结构特征

概述

- ① 云内**上升气流**区,而下沉气流刚好位于其边界之外
- ② 高液水含量区与较强上升气流区相对应
- ③ 云内物理参量非常的不均匀
- ④ 云滴半径从几微米到 17 微米的范围内变化
- ⑤ 云的液水含量一般随着云底以上高度的<mark>增加而增大</mark>,在云上半部的某区域达到最大值,然后向着 云顶随高度减小。


特征

① 云滴浓度:大多数的海洋性积云中的云滴浓度低于 $100cm^{-3}$,某些大陆性积云中的云滴浓度超过 900cm⁻³. 且大多数大陆云的云滴浓度都有**每立方厘米几百个**



② 液水总量:因为海洋性积云的液水含量与大陆性积云的<mark>相差不大</mark>,大陆性积云中较高的云滴浓度 必定会导致在这类云中的平均云滴大小小于海洋性积云中的值

③ 云滴谱:大陆性积云的云滴谱远比海洋性积云中的窄,而且平均云滴半径也要小得多



🐱 🐱 🚾 ④ 云边界:通常在**大陆性云**中比较小的云滴导致这类云的**边界清晰可见**,这是由于云滴在未饱和的 环境空气中迅速蒸发造成的

⑤ 在远离大陆性积云主要边界的地方没有云滴存在使得它们的外形看起来比海洋性云更明亮