# 第四章 垂直升降过程

# 4.1 干绝热垂直升降过程

**定义** 垂直绝热升降过程中,假设讨论对象是**干空气**或**无凝结且不包含液水的湿空气**(即未饱和干空气),称 之为干绝热过程。该过程中<mark>位温不变,温度下降,比湿不变,水汽压下降</mark>

### 干绝热减温率

推导 干绝热过程: 
$$\delta q = c_p dT - v dp = 0 \Rightarrow c_p dT = \frac{RT}{P} dP$$
 静力平衡:  $\frac{dP}{dz} = -\rho g$ 

公式 
$$\Gamma_{dry} = -\frac{dT}{dz} = \frac{RT}{P} \frac{dp}{dz} \frac{1}{c_p} = \frac{RT}{\rho RT} - \rho g \frac{1}{c_p} = -\frac{g}{c_p} = -9.8$$
°C/km 可以理解为**大气降温的最大值**

#### 露点减温率

定义 
$$\Gamma_{dew} = -\frac{dT_d}{dz}$$
 (等饱和混合比线) 其中 $T_d$ 不知道,但知道其和饱和水汽压有关

推导 根据 
$$\begin{cases} \frac{de}{dz} = \frac{de_s(T_d)}{dz} = \frac{de_s(T_d)}{dT_d} \frac{dT_d}{dz} \\ e = \frac{\omega P}{\omega + \varepsilon} \end{cases} \Rightarrow \frac{de}{dz} = \frac{\omega}{\omega + \varepsilon} \frac{dP}{dz} = \frac{e}{P} \frac{dP}{dz} \Rightarrow \frac{de_s(T_d)}{dT_d} \frac{dT_d}{dz} = \frac{e_s(T_d)}{P} \frac{dP}{dz}$$

通过 C-C 方程: 
$$\frac{de_s(T_d)}{dT_d} = e_s(T_d) \frac{l_v}{R_v T_d^2} \qquad$$
 故: 
$$\frac{dT_d}{dz} = \frac{e_s(T_d)}{P} \frac{dP}{dz} \frac{dT_d}{de_s(T_d)} = \frac{e_s(T_d)}{P} \frac{dP}{dz} \frac{dP}{dz} \frac{dP}{e_s(T_d)} \frac{d$$

公式 
$$\Gamma_{dew} = -\frac{dT_d}{dz} = \frac{R_v T_d^2 g}{l_v RT} \approx \frac{T_d^2 g}{0.622 l_v T}$$

内容 ① 公式中l<sub>v</sub>约等于常数 (汽化潜热约等于常数)

② 减温率不是常数、随着温度有变化。对流层范围在1.7 - 1.9℃、平均状态大气可取1.8℃

#### 抬升凝结高度 Lifting Condensation Level

定义 未饱和湿空气块干绝热上升刚好达到饱和的高度,对应于热力对流积云的<mark>云底高度</mark> (不是所有云的云底高,适用于对流云和地形云)


在 LCL 高度的气压和温度分别称为饱和气压和饱和温度


计算 干绝热线: 
$$T(z) = T_0 - \Gamma_{drv}(z - z_0)$$

露点减温线: 
$$T(z) = T_{d0} - \Gamma_{dew}(z - z_0)$$

两条线的交点为: 
$$T_0 - \Gamma_{dry}(z - z_0) = T_{d0} - \Gamma_{dew}(z - z_0)$$

可得: 
$$z = \frac{T_0 - T_{d0} + \Gamma_{dry} Z_0 - \Gamma_{dew} Z_0}{\Gamma_{dry} - \Gamma_{dew}}$$
 当 $z_0 = 0m$ 时, $z \approx \frac{T_0 - T_{d0}}{8}$ 





## 4.2 湿绝热升降过程

**定义** 饱和气块(含有液态水的气块)的绝热垂直升降过程。该过程有液态水凝结相变。 关于抬升促进性,**凝结潜热**本身有利于云的抬升,但一旦降水便能量耗散,此为彼此竞争关系。 对流核心区可近似看为湿绝热过程

#### 4.2.1 可逆绝热过程

可逆湿绝热过程 ① 对于包含干空气、饱和水汽、液态水的气块,系统可逆变化,则系统总熵不变。

- ② 湿绝热过程中. 气块始终饱和
- ③ 假设仅有干空气时 $T_0$ , 中部任意状态T, 结束状态(饱和)为T'

#### 可逆湿绝热方程

$$\Delta S = \frac{\Delta q}{T} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$$
 总熵变化为零

$$\Delta S_{\frac{d}{2}} = (m_d C_{pd} + m_t C_w)(\ln T - \ln T_0) \qquad \Delta S_{\frac{d}{2}} = -m_d R_d(\ln P_d - \ln P_{d0}) \qquad \Delta S_{\frac{d}{2}} = \frac{l_v m_v}{T}$$

相加为零:  $\Delta S = \Delta S_{\text{增温}} + \Delta S_{\text{增压}} + \Delta S_{\text{蒸发}} = 0$ 

求解**任意两点**的方程: 
$$\Delta S = \left(m_d C_{pd} + m_t C_w\right) (\ln T - \ln T_0) - m_d R_d (\ln P_d - \ln P_{d0}) + \frac{l_v m_v}{T}$$

$$\Delta S' = (m_d C_{pd} + m_t C_w) (\ln T' - \ln T_0) - m_d R_d (\ln P'_d - \ln P_{d0}) + \frac{l_v m'_v}{T'}$$

联立方程有:  $\Delta S = \Delta S' = 0$   $\Delta S - \Delta S' = 0$ 

则: 
$$(m_d C_{pd} + m_t C_w)(\ln T' - \ln T) - m_d R_d (\ln P'_d - \ln P_d) + (\frac{l_v m'_v}{T'} - \frac{l_v m_v}{T}) = 0$$

方程 最终可得:  $(C_{pd} + w_t C_w) d \ln T - R_d d \ln P_d + d \left(\frac{l_v w_s}{T}\right) = 0$  (可逆过程气块饱和,  $w_s = w_v$ 已替换)


该方程即为饱和气块按可逆湿绝热上升运动时的热量方程

#### 湿绝热减温率

公式 
$$\Gamma_{sat} = \Gamma_{dry} \cdot \frac{1 + \frac{l_v w_s}{R_d T}}{1 + \frac{l_v^2 w_s}{c_p R_v T^2}} = \frac{\Gamma_{dry}}{1 + \frac{L_v dw_s}{c_p dT}}$$


注意 ① 在对流层下部的暖湿气层中,饱和气块温度下降较慢,因为有大量水汽可以凝结,约为5℃,中部代表性数值7℃


② 上部几乎没有水汽了,湿绝热减温率接近于干绝热减温率9.8℃ (由于饱和水汽压变化曲线,每变化一度,能凝结出来的水汽减少)



#### 湿绝热上升的两种极端形式

- ① 可逆湿绝热过程: 有云无降水, 且云与周围空气无混合
- ② 假绝热过程:全部为降水(无云)
- ③ 真实情况在这两种极端情况之间





两种极端状况示意图

#### 4.2.2 假绝热过程

#### 条件 开放系统

#### 过程 ① 干绝热上升

② 气块继续上升,凝结出的液态水立刻脱离气块,但潜热仍保留在气块中

整个过程的熵变化由干空气和饱和水汽混合比 $w_s$ 来确定,由于凝结释放的潜热仍保留在气块中,因此可认为是近似的绝热过程,<mark>熵近似不变</mark>。

#### 假绝热方程

与**可逆湿绝热方程**类似,把**总水混合比换为饱和水汽混合比**即可(只剩水汽,液水掉出)

$$(C_{pd} + w_s C_w) d \ln T - R_d d \ln P_d + d \left(\frac{l_v w_s}{T}\right) = 0$$

该式是饱和气块按照假绝热上升运动时的热量方程。

由于 $W_sC_w \approx W_tC_w \ll C_{pd}$ ,所以可逆湿绝热方程与假绝热方程都近似于:

$$(C_{pd})d\ln T - R_d d\ln P_d + d\left(\frac{l_v w_s}{T}\right) = 0$$

#### 相当位温 $\theta_e$

来源 饱和湿空气的垂直升降过程有相变,因此位温会变化,需要新设计一个不变量。

定义 气块干绝热上升到 LCL,再湿绝热上升直到所有水汽凝结为液态水,含有液态水和干空气的气块下降 到 1000hPa 时所具有的温度(下降过程中不考虑相变)。

公式 
$$\theta_e = T \left(\frac{1000}{P_d}\right)^{\frac{R_d}{C_{pd} + w_t c_w}} \cdot \exp\left[\frac{l_v w_s}{(c_{pd} + w_t c_w)T}\right]$$

注意 ①  $\theta_e$  称为相当位温

- ②  $\theta_e$ 为当其饱和混合比 $w_s$ 为零时空气块的位温。(当水汽含量上升到一定高度全部凝结为零)
- ③ 要在热力学图上得到 $\theta_e$ , 把气块沿假绝热线绝热抬升直到假绝热线平行于到干绝热线 (没有水汽,因此平行),然后沿干绝热线绝热压缩 1000 hPa
- $\Theta_e$  在干绝热和饱和绝热过程中都是守恒的,是标识空气团的一个很好的示踪量

#### 假相当位温 $\theta_{se}$

定义 气块干绝热上升到 LCL,再湿绝热上升直到所有水汽凝结成液态水并立刻落下离开气块,剩下的干空气下降到 1000 百帕所具有的温度。(实际上,不沿着干绝热减温线下降,此处 $c_p = c_{pd} + w_s c_w$ )


公式 
$$\theta_{se} = T \left( \frac{1000}{P_d} \right)^{\frac{R_d}{C_{pd} + w_s c_w}} \cdot \exp \left[ \frac{l_v w_s}{(c_{pd} + w_s c_w)T} \right]$$

但由于
$$w_s c_w \approx w_t C_w \ll C_{pd}$$
,可得 $\theta_{se} \approx \theta_e \approx T \left(\frac{1000}{P_d}\right)^{\frac{R_d}{C_{pd}}} \cdot \exp\left[\frac{l_v w_s}{c_{pd}T}\right]$ 

#### 假湿球温度 $T_{sw}$ 与假湿球位温 $\theta_{sw}$

定义 未饱和气块经过**干绝热过程**上升达到饱和后,再按照**可逆湿绝热过程下降到<mark>起始气压</mark>处的温度**,称为假湿球温度 $T_{sw}$ ;沿可逆湿绝热过程下降到 **1000 hPa 处**的温度,称为假湿球位温 $\theta_{sw}$ 

图解 一般认为假湿球温度等于湿球温度



### 4.3 地形的热力作用

#### 4.3.1 焚风

#### 焚风 假绝热过程的自然现象

当潮湿空气越过高山时,常在山的背风坡山麓地带形成一种干燥高温的气流,称作焚风

焚风这个名称来自拉丁语中的 Favonius 温暖的西风,德语中演变为 Föhn,主要用来指阿尔卑斯山的焚风

效应 山脊和迎风坡降水多,背风坡降水少

**实际情况** 背风坡情况实际上非常复杂,有水跃过程(空气下沉接触地面压缩类似弹簧)、震荡过程(波状云)等等可以利用**等位温线**估计气流的流动

#### 4.3.2 坡风

**坡风** 下坡风由坡面地表的冷却形成; 上坡风由坡面地表的加热形成。 由于地面的热力冷却或加热导致的温差产生的气流运动。

图中位温线由于地表的加热或冷却产生变化


风速 风速由净浮力、摩擦力、气压梯度力三者的合力决定


情况 ① 上坡风通常在**日出后几个小时**达到最大值,即山上和山下的温差达到最大的时候。 上坡风的近地面风速为1 – 5*m/s*;


- ② 下坡风通常在**日落后不久**便达到最大值;下坡风近地面风速约为1-4m/s。
- ③ 不是指山顶温度高于山谷,是对于每一小层的情况。一般,高层大气位温大于低层大气。

#### 4.3.4 山谷风

谷风 日间,谷风为更大尺度的上坡风山风 夜间,山风为更大尺度的下坡风







地表加热-上坡

描述 一般而言,白天平原的气压更大,山谷气压更小。冬季可能一整天都是平原气压小。 夜晚白天平原气压小,山谷气压大。

综合作用 山谷左侧,风向随着时间<mark>顺时针变化</mark> 山谷右侧,风向随着时间**逆时针变化** 

