第二章 相态平衡

2024.9.29 建档

2.1 自由能

2.1.1 亥姆霍兹自由能 F

定义 用于描述系统可以对外界做的体积功

推导 $\delta Q = dU - \delta W$ $TdS \ge \delta Q$ (熵的定义式) $TdS \ge dU - \delta W$ $\delta W_{MRM} \le dU - TdS$

一个系统在一个状态下所作的最大的功

定义式 F = U - TS

等温过程 $dF \leq \delta W_{MRM} + \delta W'_{AKM} + \delta W'_{AKM} = -\delta W_{MRM} + \delta W'_{AKM} + \delta W'_{$

 $\delta W' \leq -dF$ 等温过程中,系统对外界做的最大的体积功等于系统亥姆霍兹自由能的减少

2.1.2 吉布斯自由能 G

定义 用于描述系统对外做的非体积功(化学变化、辐射、相态变化等)

推导 $dF \leq dW_{\dot{\beta}} \quad \delta W_{\dot{\beta}} = \delta W_{1}_{\sqrt{NR}} + \delta W_{\dot{\beta}} + \delta W$

 $dF \le \delta W_1 - PdV \quad dF + PdV \le \delta W_1$


定义式 G = F + PV = U - TS + PV

等压过程 $dG \leq \delta W_1$ 令 $\delta W'_{\textit{系统对外界做功}} = -\delta W_1$

 $\delta W_1' \leq -dG$ 等压过程中,**系统对外界做的最大的非体积功**等于**系统吉布斯自由能的减少**

2.2 水的相变

2.2.1 相变图



液态水: 压强减小, 体积增大, 变化曲线几乎为垂直线(由于压缩性很低)

液气混合: 到达某一定点开始相变为水蒸气。图像中水平段的差值可理解为吉布斯自由能。

气体:等到所有水变为气体,压强减小则继续减小,曲线几乎水平。 图像顶点:水汽温度很高时,施加再大的压力,也无法变为液态水。

(400℃以上,因为分子活动过于剧烈) 这种气体不是理想气体,在真实大气中不存在。

2.2.2 水的等温等压相变

在不同温度和压强下,所需的吉布斯自由能是不同的。

吉布斯自由能情况 $\delta q = dh - vdp$ 等压时 $dp = 0 \Rightarrow \delta q = Tds = dh \Rightarrow ds = \frac{\delta q_r}{r}$

由于缓慢理想的可逆变换: $T\Delta s = \Delta h = \Delta \left(u + e_{\chi \in \mathcal{L}} v \right) = l(T)_{H \otimes \mathcal{L}}$


 $T\Delta s = \Delta(Ts) = \Delta(u + ev)$ $\Delta(u + ev - TS) = 0$ 内部即为吉布斯自由能

所以 $u_1 + e_1v_1 - Ts_1 = u_2 + e_2v_2 - Ts_2$ 又有水在相变过程中水汽压为饱和水汽压 $e_1 = e_2$ 因为 g = u + pv - Ts = h - Ts, 所以 $g_1 = g_2$ 从相态 1 和态 2, 水吉布斯自由能不变化。

表明: 在等温等压相变时, 吉布斯自由能变化为零。

2.2.3 克劳修斯-克拉伯龙方程

设想两个**不同温度**的水的等温等压相变,存在有 $g_1 g_1'$



 $g_1 - g_1' = g_2 - g_2'$ $\mathbb{Z} \boxminus \exists \exists dg = d(u + e_s v - Ts) \quad dg = du + e_s dv + v de_s - T ds - s dT$ 可逆过程 $(du + e_s dv = T ds)$ 有 $dg = T ds + v de_s - T ds - s dT = v de_s - s dT$

吉布斯自由能变化和饱和水汽压变化和温度变化相关

$$dg_1 = dg_2 \qquad v_1 de_s - s_1 dT = v_2 de_s - s_2 dT$$

克劳修斯-克拉伯龙方程 温度变化会产生饱和水汽压变化,可到的饱和水汽压与温度的关系:

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1} = \frac{dh}{T(v_2 - v_1)} = \frac{l(T)}{T(v_2 - v_1)}$$

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{l_v(T)}{T(V_V - V_L)} \approx \frac{l_v(T)}{TV_V} = \frac{l_v(T) e_s(T)}{R_V T^2}$$

积分后得到**饱和水汽压** $e_s(T) = A \exp(-\frac{B}{T})$ $A = e_{s0} \exp(\frac{l_v}{R_v T_0})$ $B = \frac{l_v}{R_v}$ 指数上升形式 饱和水汽压

2.3 相态平衡

2.3.1 微观理解

相态平衡时,不同相态之间仍然进行着分子交换。

蒸发与凝结的水汽分子是一直在交换的,只不过此时<mark>交换达到平衡。 $\phi_{evan} = \phi_{cond}$,此时的水汽压为饱和水汽压</mark>


液态水表面水分子通量
$$\phi_{H_2O} = \frac{e}{(2\pi m_v k_B T)^{1/2}}$$

相态平衡时

$$\phi_{evap} = \phi_{cond} = \frac{e_s}{(2\pi m_v k_B T)^{1/2}}$$

表明温度一定时、液态水表面水分子蒸发和凝结通量与饱和水汽压成正比

2.3.2 水的相态图



水-汽交界面
$$\frac{de_s}{dT} = \frac{l_v}{T(V_V - V_I)}$$

水-汽交界面
$$\frac{de_s}{dT} = \frac{l_v}{T(V_V - V_L)}$$

冰-汽交界面 $\frac{de_l}{dT} = \frac{l_s}{T(V_V - V_S)}$

冰-水交界面 $\frac{de_m}{dT} = \frac{l_f}{T(V_1 - V_S)}$ 只要产生微弱的温度变化,冰水交界面压力变化会相当大

将三个曲线绘制一张图中,可得到水的相态图。存在三相平衡点

一个气块能容纳的水汽不能只看气体本身,还和其交界面有关。(水容纳大于冰面)

亚稳定液体: 在0℃以下, 液态水也可以存在(过冷水)

柏杰龙过程 水的相态平衡

云内 $e_i < e < e_s$,则冰粒子以液水云滴的蒸发为代价增长

化学势能 μ 单位物质的吉布斯自由能g = u + PV - TS

温度不变
$$\frac{d\mu}{dt} = \frac{dg}{dt} = \frac{du}{dt} + P\frac{dV}{dt} + V\frac{dP}{dt} - T\frac{dS}{dt} - S\frac{dT}{dt} = \frac{dQ}{dt} + V\frac{dP}{dt} - \frac{dQ}{dt} - S\frac{dT}{dt} = V\frac{dP}{dt}$$

可以看到,相态平衡时液态水和水汽的化学势能变化相同

$$\frac{d\mu_L}{dt} = \frac{d\mu_V}{dt} \qquad V_L \frac{dP}{dt} = V_V \frac{de_S}{dt} \quad \frac{dP}{de_S} = \frac{V_V}{V_L}$$

 V_L 为单位物质的量的水的体积 V_V 为单位物质的量的水汽的体积 n_L 物质的量的密度 $(V_L = 1/n_L)$ P为水内部压强

2.3.3 曲率对饱和度的影响

液滴表面曲率对水汽压影响 稳定状态下,液滴表面张力等于内部压力减去大气压

$$\Delta pA = \sigma L$$
 $\Delta p \pi r^2 = \sigma 2\pi r$

 Δp 为液滴内部压力减去大气压, σ 为表面张力系数 (N/m),A 为截面面积,L 为周长

饱和度和液滴半径的关系 液态水: $\Delta \mu = V_L \Delta p = \frac{2\sigma}{n_l r}$

水汽:
$$\Delta\mu = \int_{e_{s_{\mp m}}}^{e_{r_{\pm m}}} V_V de = R^*T \int_{e_s}^{e_r} \frac{1}{e} de = R^*T \ln \frac{e_r}{e_s}$$

 Δp 是用于克服表面张力所需的内部压力, μ 为化学势能

相态平衡时 $\frac{2\sigma}{n_L r} = R^* T \ln \frac{e_r}{e_s}$ $S_r = \frac{e_r}{e_s} = \exp \frac{2\sigma}{n_L R^* T r} \approx 1 + \frac{A_k}{r}$ 其中 $A_k = \frac{2\sigma}{n_L R^* T}$

如果一个液体是球形的,其表面的水分子更容易跑出来,饱和水汽压会大于e。

称Sr为饱和度。平面为 100%,曲面大于 100%

开尔文效应 $e_s < e < e_r$ 时,水滴仍然不能增长。对于圆形液滴,大气环境需要达到过饱和($S_r > 1$)才能使空气中水汽分子在液滴表面凝结。

2.3.4 溶质对饱和度的影响

溶质对水汽压的影响 自然界的云滴并不是纯水,含有溶质,溶质再对表面水汽压产生影响 典型溶质包括 1. 无机盐烟尘 2. 工业氮氧化物、硫氧化物 3. 海盐、尘土等

可溶性凝结核更容易形成云滴。(容易吸水)一般**降低**达到相态平衡的饱和水汽压

推导 $\frac{\Delta e}{e_s} = x_s$ $\Delta e = e_s - e_{sol}$ 为溶质导致的液态水表面饱和水汽压变化

x。为溶质在溶剂中的摩尔占比

 $e_{sol} = (1 - x_s)e_s = x_w e_s$ x_w 为水在溶剂中的摩尔占比

真实情况 溶质对水汽压的影响是复杂的,不能仅仅靠溶质的摩尔占比决定

因此用溶质的活性 a_s 代替 x_s ,用水的活性 a_w 代替 x_w 可以得到 $e_{sol} = a_w(x_w)e_s$

x对a的影响很大,但是溶质的化学成分,不同溶质之间的相互作用、温度、压强等同样会影响a

a可以通过几种不同的形式表达,常用的一个是: $a_w = \frac{n_w}{n_w + i n_s} \approx 1 - i x_s$

*i*体现不同溶质化学成分的影响

综合影响 平坦纯水面饱和水汽压为es, 曲率增加饱和水汽压, 溶质降低饱和水汽压

包含曲率效应 $S_r = \frac{e_r}{e_s} = \exp \frac{2\sigma}{n_L R^* T r}$

同时考虑曲率溶质 $S_k = \frac{e_s}{e_s} + \frac{A_k}{r} - ix_s$ (由于 $e_{sol} = a_w x_w e_r$)

2.3.5 寇拉方程

推导 由于 $a_w \approx 1 - ix_s$,得到 $S_K \approx (1 - ix_s) \exp \frac{2\sigma}{n_L R^* T r} \approx 1 + \frac{A_K}{r} - ix_s$

其中 $A_k = \frac{2\sigma}{n_I R^* T}$, $ix_S = \frac{in_S}{n_I} = \frac{iN_S}{n_I V} = \frac{B_K i N_S}{r^3}$, $B_K = \frac{3}{4\pi n_I}$

寇拉方程 $S_k = 1 + \frac{A_k}{r} - \frac{B_k i N_s}{r^3}$ **过饱和度** $SS_k = \frac{A_k}{r} - \frac{B_k i N_s}{r^3}$ 达到相态平衡所需要的水汽压

说明对饱和度影响的三个效应:温度、曲率和溶质浓度

例子 有一粒盐,周边为水分子。假设现在环境大气水汽压 霾与雾(云)的分别。一旦超过某阈值,即对环境不做要求,可无限增长。