# 第六章 大气热力图

# 6.1 热力图历史

热力图 热力图 (Thermodynamic Diagram),能够描绘气压、温度和湿度的数值,并分析大气绝热过程和大气

**稳定度**等。通常热力学图包含的线条有**等压线、等温线、湿度线、干绝热线、饱和绝热(或假绝热) 线**。当气块经历一个<mark>绝热过程</mark>,其连续状态可以用图上的曲线表示,循环过程可以用一封闭曲线表示。

一些图上的封闭曲线包围的面积与过程中环境对系统作的功成正比。

1800s 尝试使用,大气热力学过程取得进展,云形成,估计饱和上升温度变化。

**1841** James Espy / US:实验估计干、湿绝热减温率。

1862 William Thomson (Lord Kelvin): 定量之饱和绝热理论, 1865 年发表。

1864 Reye (瑞士):湿绝热过程微分表达式,饱和气层稳定度。 1874 Hann (瑞典):给了饱和绝热上升的气压和温度的对照表

1884 Heinrich Hertz: 开发了热力学图, 减少了繁杂的热力学变量的计算(包括: 湿绝热以假绝热计算),

与今天使用的图在总的特性上没有显著变化。

# 6.2 热力图类型

#### 6.2.1 类型概述


概述常见的热力图见下表,中国主要使用埃玛图,欧美国家通常还使用斜温图和温熵图等。

类型 横坐标 纵坐标 埃玛图 T  $-\ln p$ 温熵图 T  $\ln \theta$ 斜温图  $T-c\cdot \ln p$   $-\ln p$ 斯塔夫图  $\ln T$   $-T\cdot \ln p$ 

#### 6.2.2 热力图结构

设计要素

- 1. 坐标为实测的气象要素,或其简单函数,纵坐标和高度成正比
- 2. 绘制的热力学线型最好为直线, 有利于绘图和分析
- 3. 等温线和绝热线的夹角尽可能大,这样热力过程图形随着随温度垂直梯度的变化就越敏感
- 4. 一些热力线就是气块状态变化曲线
- 5. 图上面积与能量成正比,便于计算大气运动能量,即为能量图解



# 6.3 埃玛图


干绝热线

等饱和比湿线 绿色实线 利用克拉博龙方程变换得到:  $\ln q_s = \left(\frac{l_v}{R_v T_0} - \frac{l_v}{R_v T} - \ln \frac{P}{\epsilon e_{so}}\right)$ 

其中  $T_0 = 273.15K$   $e_{s0} = 610.7Pa$ 

线上数字: 等饱和比湿 (任意一点的气压和温度都可以得到一个值)

$$由 ∃eS = A \exp\left(-\frac{B}{T}\right) \quad qS ~ wS = \frac{εeS}{n}$$



利用泊松方程得到,**干绝热减温率**约等于9.8*K/km*。


需要注意: 埃玛图的等温线和干绝热线的**夹角随位置而变**, 角度一般在45°左右, 不完全是直线

湿绝热线 绿色虚线 湿绝热减温率随着气压和温度改变,因此湿绝热线不是直线。

其根据方程
$$\Gamma_{sat} = \Gamma_{dry} \cdot \frac{1 + \frac{l_v w_s}{R_d T}}{1 + \frac{l_v^2 w_s}{c_p R_v T^2}}$$
 得到

**其他内容** 埃玛图中等压面上的**绿色短竖线**为**饱和虚温差**。

标准等压面之间的黄色圆点为等压面间的厚度。



**能量表示** 埃玛图是一种能量图解,**图上的面积**表示了循环过程中**外界对单位质量气块作功的大小**。

在一个循环中,单位质量气块对外界作功为:  $W=R\oint Td\ln\frac{P_0}{P}=RA$ 

其中A为图中循环曲线所包围的面积

# 6.4 斜温图

**简介** 本来**温度等温线是垂直**的,现在向右斜了,能够**方便显示温度较低的区域** 

为了增大等温线和绝热线的夹角,将埃玛图**纵轴顺时针旋转 45°**,使得等温线和干绝热线接近垂直,

这种图称为斜温图。

橙色实线

意义 斜温图让垂直温度梯度的变化较敏感,对于分析中尺度天气系统有帮助,也利于稳定度的估算。

# 6.5 热力图应用

## 6.5.1 大气层结曲线与状态曲线


层结曲线 大气层结指一个地区上空大气温度和湿度的垂直分布。

探空资料中的温度、露点和压强的数值点绘在埃玛图上, 用折线连接.

包含有层结曲线(p,T)和露点层结曲线 $(p,T_d)$ 

状态曲线 气块在此环境中做升降运动时,气块的温度和露点随气压而变化绘制于

埃玛图上的曲线,称为气块的状态曲线。



### 6.5.2 位温确定

定义 状态点A沿干绝热线下降(或上升)至1000hPa处所对应的温度。

方法 因于绝热线即等位温线,故可直接读取通过状态点4的干绝热线上的数值。

#### 6.5.3 饱和比湿确定

**方法** 读取通过状态点*A*的**等饱和比湿线的数值**,没有等饱和比湿线通过时,采用**内插法**求解,其结果即为 状态点*A*的饱和比湿。

### 6.5.4 假相当位温

- **方法一** 气块干绝热上升到*LCL*,再湿绝热上升直到所有水汽凝结成液态水并立刻落下离开气块,剩下的干空 气沿干绝热线下降到1000*hPa*时具有的温度。
- 方法二 利用假相当位温的守恒性来求解。由于假相当位温在干湿绝热过程中守恒,因此只要读取**通过抬升凝结高度点的湿绝热线**上的**假相当位温数值**即可。

### 6.5.5 饱和虚温

方法 埃玛图中,每个等压面上相邻的绿色小竖线表示**饱和时虚温与实温的差\Delta T\_{vs}**。 有饱和虚温: $T_{vs} = T + \Delta T_{vs}$ 

### 6.5.6 气层平均温度和厚度


方法 根据测高方程  $\frac{\Delta p}{\Delta z} = -\frac{P}{RT}g$  或者  $Z_2 - Z_1 = \frac{R_d T_v}{g_0} \ln \left(\frac{p_1}{p_2}\right)$  可知,对于给定的气层平均温度T,可计算等压面之间的厚度。 埃玛图中,黄色圆点的数值表示**标准等压面之间的厚度** 

### 6.5.7 典型例题

- 1. 气流在P = 950hPa时,T = 14C, q = 0.008。 气流遇山坡被抬升,山顶压强为700hPa,过山后下沉。若凝结出的液态水(ql)50%在爬坡途中降落(ql/2)。气流到达山顶后由于和未饱和湿空气混合,温度减少了2C,剩下的液态水中50%蒸发(ql/4)随后气块绝热下沉,求背风面950hPa处气流的温度,比湿及位温。
- 2. 950mb 的露点温度是 15.7C, 利用埃玛图估算:
  - (1) 比湿(2) 相对湿度(3) 位温(4) 假湿球温度(5) 假湿球位温(6) 画出 LCL, LFC, CAPE, CIN, 并讨论是否可能发生深对流。
- 3. 假设青海某地测站测得地表T = 20C,  $T_d = 5^{\circ}$ C, p = 850mb.估算:
  - a.测站的海拔高度 (假设1000mb到850mb温度一样) b.在埃玛图上画出LCL,估算 $H_{LCL}$ 以及 $T_{LCL}$
  - c.画出假湿球温度、假湿球位温。 d.从图上读出近地面空气的比湿、饱和比湿,写出计算相对湿度的过程
  - e.画出位温,读出假相当位温。

① 有: 
$$\Delta z = \frac{R_d T_v}{g_0} \ln \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow 1395.24m$$

- ②  $H_{LCL} = 680hPa = 3271m$   $T_{LCL} = 2^{\circ}C$
- ③ 假湿球温度: 11℃, 假湿球位温: 17℃
- ④ 近地面空气比湿: 6.4g/kg, 饱和比湿: 17g/kg 相对湿度37.6%
- ⑤ 位温: 33.5℃. 假相当位温: 55℃



- 4. 美国堪萨斯某地测得的大气层结特征如右所示,测量时间为春季某一天的日出前。利用斜温图给出:
  - a) 930hPa 的比湿、饱和比湿、水汽压、饱和水汽压。
  - b) LCL,CCL,CCL 处的温度。
  - c) 确定各层的静力稳定度 (绝对不稳定、条件性不稳定、绝对稳定、干中性、湿中性)
  - d) 画出 930mb 的假湿球温度。
  - e) 标出位势不稳定的气层。
  - f) 画出气块从地表到 250mb 的绝热上升路径,是否有 CAPE, CIN?
  - g) 计算抬升指数 L。
  - h) 气块从哪一层开始上升得到的 CAPE 最大? 画出该气块上升得到的 CAPE、CIN。
  - i) 标出该气块的 LFC、EL。
  - j) 对比该气块和从地面上升的气块, 你觉得哪一层的气块上升更可能导致强对流天气?
  - k) 讨论一下什么情况可能导致该大气环境中形成强对流?

- ① 930hPa 比湿: 8.2g 饱和比湿: 10.4g 水汽压:  $w = \frac{e}{p}\varepsilon \Rightarrow e = \frac{wp}{\varepsilon} = 12.26$  饱和: 15.5hPa
- ②  $T_{LCL} = 9^{\circ}\text{C}$   $T_{CCL} = 1^{\circ}\text{C}$
- ③ 相当位温随高度的变化等价于湿球温度随高度的变化。因此,湿球温度随高度降低,则不稳定。

930 - 910mb: 绝对稳定


880 - 850mb: 条件不稳定

500 - 400*mb*: 中性 790 - 820*mb*: 中性

530 - 500mb: 条件不稳定

④ 假湿球温度: 11.2°C

⑤ **位势不稳定**:根据 $\frac{\partial \theta_{se}}{\partial z}$  < 0来判断:从880百帕往上,都是位势不稳定的(存疑)。



湿球温度随高度变化可反应不稳定度

- ⑥ 不存在 CAPE, 全部为 CIN
- ⑦ 抬升指数:  $T_{500} T_{p500} = -13$ °C (-18°C) = 5°C
- ⑧ CPAE 最大值在740hPa处最大,得到的 CPAE 与 CIN 最大
- 9 LFC 自由对流高度

EL 最高顶点

- ⑩ 该气块。从地面上升的气块压根就没有 CAPE
- 11 地形抬升、冷暖锋交会等情况

