第五章 流体波动

章节引言 波动是流体运动的一种重要形式,尤其是地球物理流体力学和大气动力学中的一种最重要的运动形式,例如有重力水面波等。

5.1 波动的基本概念

物理定义 波动是指**扰动(各种物理量的扰动)在空间的传播**,这种扰动传播具有在**时间、空间上的双重周期性**。

例如弹簧振子的质量、温度、速度等物理量的传播。流体的波动,是流体微团由于受到力的作用,偏 僻平衡位置,并围绕某个平衡位置产生振动,震动在空间传播形成。

5.1.1 波动的数学模型

一维水面波 水面受到干扰后,水面发生起伏不平的变化。水面高度h与空间x、时间t的函数为:

$$h(x,t) = H + h'(x,t)$$
_{水面扰动高度} 且为微扰动: $\frac{|h'(x,t)|}{H} = \frac{|h(x,t)-H|}{H} \ll 1$

扰动高度是一个**波动函数正弦波**的形式: 有简谐振动: $\frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0 \Rightarrow y = A\cos(\omega t - \varphi)$

一维简谐波: $y = A\cos(kx - \omega t + \varphi)$ **任何物理量的扰动可以表示成波动的形式**则扰动可表示为: $h'(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi_1) = A\sin(kx - \omega t + \varphi_2)$ 此为x方向,可扩展高维实际上扰动是由许多不同频率及不同振幅的简谐波叠加形成

波动分类

- ① 纵波 流体质点振动方向与传播方向一致, 如声波。
- ② 横波 振动方向与传播方向垂直,可进一步分为垂直和水平横波,如电磁波。

垂直横波: 垂直方向振动,水平方向传播,如重力波 水平横波: 水平方向振动,水平方向传播,如大气长波

5.1.2 波参数

一般形式 $y = A\cos(kx - \omega t + \varphi)$

- ① 振幅A 质点偏离平衡位置的最大位移,或物理量距离平衡状态的最大距离。 可用于**衡量能量大小**。
- ② **周期**T 完成一次全震动所需要的时间,波传播一个波长距离需要的时间。
- ③ **频率**f = 1/T 单位时间内完成全震动的次数。
- ④ 波长L 波动在一个周期中传播的距离,固定时刻相邻同位相质点间距。
- ⑤ 位相 $\theta = kx \omega t + \varphi$ φ 为初位相,位相相等的点构成等位相面(波阵面) $\theta = C$ 常数 波阵面是平面,称平面波;波阵面为球面,称球面波
- ⑥ 波数 $k = \frac{2\pi}{l}$ 以相角 2π 表示的单位距离内含有波长L的波的数目。 单位: $[L]^{-1}$
- ⑦ **圆频率** $\omega = \frac{2\pi}{\pi}$ 以相角 2π 表示的单位时间内振动的次数。单位: $[T]^{-1}$
- ⑧ 相速c 波面传播的速度,就是波的传播速度。有 $\left(\frac{dx}{dt}\right)_{\theta-c} = \frac{\omega}{k} = c$