第一章 西风带大型扰动

衔接《天气学原理 |》4.5节

1.1 概述

1月 500hPa 等高线

7月 500hPa 等高线

1.1.1 中高纬对流层环流的特征

寒潮是冷空气的活动,冷空气来自于中高纬度地区,而该地区主要受到西风控制,同时还有槽脊等波 研究意义 状活动。因此,我们需要先明白这些环流的性质。

冬季1月 中高纬度:以极地低压为中心的绕纬圈的较强西风环流,等高线密集。

> ② 中纬度: 西风并不完全平行于纬圈, 存在槽脊波动: 三槽三脊, 平均槽脊位于大陆东岸(东亚大 槽、欧洲东部、北美东部槽)(高原北部脊、西欧沿岸脊、阿拉斯加脊). 脊弱槽强。

① 极涡中心合并为一个,中心位于零点,环绕极涡的西风带明显北移,等高线变稀疏。 夏季7月

② 中高纬度出现四个弱槽(北美、东亚槽东移,强度变弱;陆地上的两个冬季的脊变为槽)

平均水平环流在对流层盛行西风, 称为西风带 西风带

西风带波动 西风带的波状流型 冬三夏四 槽脊 西风带环流 经向环流和纬向环流

1.1.2 特征及原因

西风带特征 经向环流和纬向环流交替出现

纬向环流(初始西风)→太阳辐射南北差异→<mark>南北温差加大、斜压性加强</mark>→有效位能加强→扰动→有 形成原因 效位能转化为动能→经向环流→热量南北交换→南北温差减小→动能减小→纬向环流

1.2 环流指数与指数循环

西风指数1 1939年罗斯贝把35°~55°之间的平均地转西风定义为西风指数,

即考察西风强度,实际应用不方便。

实际工作中把两个纬度带之间的平均位势高度差作为西风指数。


为保持指数为正,有 $I = \overline{H}_{35} - \overline{H}_{55}$

指数含义 用于描述环流以哪种形式为主:

高指数对应纬向西风环流; 低指数对应经向环流。

指数循环 西风环流的中期变化主要表现为高低指数交替循环的变化过程,

称为指数循环。当环流振幅较大时,能够影响大面积天气,其移动较为缓慢,有时甚至能形成驻波。



1.3 西风带长波

1.3.1 西风带长波的分类

实际情况下大气的波为复合波、研究较为困难、因此需要对波长分类来单独研究。 实际大气

波长在一万公里以上,绕地球可有1~3个波(三槽三脊),生命史10天以上(10天一旬,5天一候), 超长波

属于中长期天气过程。

也称罗斯贝波, 行星波。波长 3000~10000 公里, 全纬圈约为 3~7 个波, 振幅 10~20 纬距 (南京至海 长波 南纬度差约为 10 个纬距,说明能够影响大半个中国),平均移速 10 个经距/日以下,有时很慢,呈准

静止(驻波),甚至向西倒退(地转涡度平流),出现在对流层中上层,适用于中期预报。

短波

波长和振幅均较小,移动快,平均移速为 10~20 经度/日。生命史很短,多数仅出现在**对流层的中下部**, 往往迭加在长波之上,适用于短期预报。

1.3.2 长波辨认方法

基本方法


① 制作时间平均图

② 制作空间平均图

③ 绘制平均高度廓线图

长波的辨认

长波的辨认通常采用滑动平均这一低通滤波方法进 行处理。假设某物理量场中存在小幅高频波动,通过对该 场滑动平均,能够有效滤除短尺度波动,从而突显曲线在 最大尺度上的缓慢变化。滑动平均的本质是与一个矩形窗 口函数进行卷积, 其频域响应表现为抑制高频分量而保留 低频信号。平均具有时间、空间、廓线平均三种方式。



④ 分析长波的结构和特性: 冷槽暖脊 (高度场与温度场的对应关系)

1.3.3 长波的移行

1.3.3.1 波速公式的推导

假定大气运动是正压和水平无辐散的、流型具有正弦波形式且宽度很大、南北无变异。 前提

绝对涡度守恒原理(由于水平无辐散) 原理

方法 小扰动方法(微扰动方法),将非线性方程进行线性化,适用定性分析大气运动。

① 把表征大气状态的**任一场变量**A看成是由已知的基本场变量 \overline{A} 和叠加在其上的扰动量A'组成。 基本思想

② 基本场变量Ā表征大气的基本运动状态,满足基本方程和基本条件。

③ 假设扰动量A'是充分小的、扰动量和其改变量都是小量、其二阶以上项为高阶小量可以略去。

推导过程

其中 $u\frac{\partial \zeta}{\partial x} + v\frac{\partial \zeta}{\partial y} = -\vec{V}\cdot\nabla\zeta$, $v\frac{\partial f}{\partial y} = \beta v$ 。 令 $\begin{cases} u = \overline{u} + u', & \text{其中}\overline{u} = C$ 为平均纬向风,且u' = 0 $v = \overline{v} + v'$, v = 0 为平均经向风

故有 $\mathbf{u} = \overline{\mathbf{u}}, \ \mathbf{v} = \mathbf{v}'$ 回代原式: $\zeta = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{r}} - \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial \mathbf{r}}$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial v'}{\partial x} \right) + \bar{u} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v'}{\partial x} \right) + v' \frac{\partial f}{\partial y} + v' \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v'}{\partial x} \right) = 0 \ \Rightarrow \ \frac{\partial^2 v'}{\partial t \, \partial x} + \bar{u} \frac{\partial^2 v'}{\partial x^2} + v' \beta + v' \frac{\partial^2 v'}{\partial y \, \partial x} = 0$$

 $\frac{\partial^2 v'}{\partial t \, \partial x} + \bar{u} \frac{\partial^2 v'}{\partial x^2} + v'\beta = 0$ 假设波解 $v' = A_v \cos \frac{2\pi}{L} (x - Ct)$,则各项有:

$$\frac{\partial v'}{\partial x} = -A_v \sin \frac{2\pi}{L} (x - Ct) \cdot \frac{2\pi}{L} \Rightarrow \frac{\partial^2 v'}{\partial x^2} = -A_v \sin \frac{2\pi}{L} (x - Ct) \cdot \left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 \cdot \frac{\partial^2 v'}{\partial t \, \partial x} = A_v \cos \frac{2\pi}{L} (x - Ct) \cdot \left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 \cdot C$$

波速公式

由此解得: $C = \frac{-\beta + \bar{u} \frac{4\pi^2}{L^2}}{(2\pi/L)^2} = |\bar{u} - \beta \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2|$ 上式即为长波波速公式或称槽线方程、罗斯贝波速公式等。

① $\beta = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial 2\Omega \sin \varphi}{\partial y} = \frac{2\Omega \cos \varphi}{R}$ 因此 β 随纬度增加而减小,则<mark>高纬移动速度快</mark>。也可 物理概念

以通过槽线形态判断。槽的北部往往比南部偏东, 表明北部风速大。

② **波长越长,移动速度越小**,西退效应越强。

