第三章 大型降水天气过程

章节概述

本章主要分析降水特别是暴雨形成的物理过程及其诊断方法,影响我国大范围降水(天气尺度 1000~3000km) 的环流形势及天气过程,形成暴雨的各种天气尺度系统等。本章重点在于降水和暴雨形成机制、我国大型降水过程 的环流特征、低空急流对暴雨形成的作用。本章难点在于华南前汛期降水、江淮梅雨、华北与东北雨季降水环流特 征及其产生暴雨的关键系统解释。

3.1 降水概述

3.1.1 降水概念与分级

降水含义 大型降水主要是指范围广大的降水,降水区可达天气尺度大小(1000~3000km),包括连续性和阵性的 大范围雨雪及夏季暴雨。

24h 时效性 微量: 0.1 小雨: 0.1~10 中雨: 10~25 大雨: 25~50

暴雨: 50~100 大暴雨: 100~250 特大暴雨: >250 (所有单位均为毫米 mm)

近期台风外围暖湿气流输送,和北方南下的冷空气交汇产生盐城超 300mm 的降水,属于特大暴雨。

国家气象局降水强度等级划分标准			
项目	24 小时降水总量	12 小时降水总量	
小雨、阵雨	0. 1-9.9	≤4.9	
小雨一中雨	5.0-16.9	3.0-9.9	
中雨	10.0-24.9	5.0-14.9	
中雨一大雨	17.0-37.9	10. 0-22.9	
大雨	25. 0-49.9	15. 0-29.9	
大雨一暴雨	33.0-74.9	23. 0-49.9	
暴雨	50.0 -99. 9	30.0-69. 9	
暴雨一大暴雨	75.0-174.9	50.0-104. 9	
大暴雨	100.0-249.9	70.0-139.9	
大暴雨一特大暴雨	175. 0-299.9	105. 0-169. 9	
特大暴雨	≥250.0	140	
国家气象局降雪强度等级划分标准			

国家气象局降雪强度等级划分标准				
项目	12 小时内降雪量	24 小时内降雪量	积雪深度	
小雪	≤1.0	≤2.5	/	
中雪	1.0-3.0	2.5-5.0	3	
大雪	3.0-6.0	5.0-10.0	5	
暴雪	≥6.0	≥10	8	
大暴雪	≥12	≥20	16	
特大暴雪	≥24	≥40	32	

降水利弊

- ④ 补充地下水,防止干旱。
- ⑦ 中断交通,影响经济。
- ① 提供淡水资源,维持生命。 ② 促进农业灌溉,增加产量。 ③ 调节气候,降低温度。
 - ⑤ 引发洪水,淹没地区。
 - ⑧ 损坏基础设施,增加成本。
- ⑥ 导致地质灾害

3.1.2 我国各地降水气候概况

各地雨量 年雨量分布极不均匀,从东南沿海向西部内陆递减。

干湿区分界 即 400mm 年等降水线,为大兴安岭、阴山、贺兰山、巴颜

喀拉山、冈底斯山一线,同时也是季风区和非季风区分界。

南北方分界 即 800mm 年等降水线, 为秦岭淮河一线。

兩季 即**连阴雨期**,夏季水汽充沛,降水量多,故夏季的连阴雨期

一般称为雨季。我国绝大多数雨量集中在夏季,有明显的雨

季、干季之分(季风区雨热同期)。

华南沿海 4月中旬 10月中旬 雨季最长,具有双峰型结构

云贵高原5月下旬10月下旬青藏高原北6月中旬10月下旬长江流域6月上旬9月初

华北东北 7月中旬 8月底 雨季最短

特点 雨季一般出现在夏半年,降水分布不均匀,东南部雨季出现早,结束晚,**雨季中有相对干期**。



3.1.3.1 雨带

雨带 一次降水过程中,降水量**相对集中的地带,<mark>侯(旬)内</mark>平均降水量相对集中的地区(5**天的平均)。

影响系统 雨带活动与大尺度系统密切相关,有西太平洋副热带高压脊线(8-10°N)、100hPa 青藏高压(北侧)、

副热带西风急流(南侧)、东亚季风季节变化等。

雨带过程 5月中旬~8月下旬 雨带从南往北移

5 月中旬~6 月上旬 **华南前汛期 6 月中旬~7 月上旬 江淮梅雨**

7月中旬~8月下旬 华北东北雨季,华南进入后汛期

总计两次北跳三次停滞

8月下旬~10月上旬 雨带从北往南移,撤退快

9月中旬~10月上旬 淮河秋雨期,雨量小

3.1.3.2 中国暴雨的分布特征

主要特征 ① **不仅发生在沿海**. 而且出现在内陆 (分布很不均匀,影响系统不一致)

- ② 华南沿海和东南沿海的降水量极值多数由台风引起
- ③ 长江中下游和淮河流域暴雨主要由 6~7 月梅雨锋上西南涡所引起
- ④ 黄河中下游和淮河流域的暴雨主要是西部移出的四川移出的西南涡和青海移出的西北涡造成
- ⑤ 暴雨极值与<mark>地形</mark>有关,多发于暖季。

3.2 降水的形成与诊断

章节概述 包含水汽条件的诊断和垂直运动的诊断。


3.2.1 降水形成过程

3.2.1.1 一般降水的形成过程


宏观过程 水汽条件(充足的水汽,达到饱和水汽压)、垂直运动条件(具有垂直上升运动,便于凝结成云)

微观过程 云滴增长条件(冰晶效应、碰撞合并)

云滴增长取决于云层厚度,云层厚度取决于水汽条件和垂直运动条件,因此降水分析就是对<mark>水汽条件</mark> 和垂直运动条件进行分析。



最大值火烧寮 8408, 最低值托克逊 5.9



宏观过程

微观过程

一般降水的形成过程

冰晶效应

碰撞合并

水汽条件

云滴增长条件

2 / 10

3.2.1.2 暴雨形成条件

主要条件 充分的水汽供应、强烈的上升运动、较长的持续时间

必要前提 因此要研究环流形势:连续暴雨的**必要前提**是副高脊,长波槽,切变线、静止锋、大型冷涡等长期稳定。还有天气尺度系统:短波槽、低涡、气旋等的相互配合。

上升运动的速度

假设达到暴雨量级(50mm),如果在24h内均匀降水,则可达到10cm/s;如果在5小时落下,可达54cm/s;如果在1小时内降下来,则上升运动可达惊人的260cm/s,只有中小尺度系统可提供。

3.2.2 水汽方程和降水率

3.2.2.1 水汽方程

表征意义 表示水汽输送和变化的基本方程

四个因子 在不考虑液态水和固态水向体积内输送的情况下,水分质量守恒可知水汽变化量决定于四个因子: 水平、垂直方向净流入、蒸发凝结和湍流扩散。

水汽方程 $\frac{dq}{dt} = -c + K_q \frac{\partial^2 q}{\partial z^2}$ 如果没有凝结或蒸发,且湍流扩散也很小,可以忽略不计,则 $\frac{dq}{dt} = 0$

这表示空气质块的比湿保持不变。 蒸发 c<0, $\frac{dq}{dt}>0$ 水汽增加; 凝结 c>0, $\frac{dq}{dt}<0$ 水汽减少


方程推导

使用比湿 q 表征单位质量湿空气块中水汽的含量,假设体积 $\delta x \delta y \delta z$ 的微元,所含水汽含量为 $\rho q \delta x \delta y \delta z$,则单位时间内该体积所含水汽变化量为: $\frac{\partial (\rho q \delta x \delta y \delta z)}{\partial t}$ 。 接下来,我们逐个考虑四个因子。

(1) 水平方向上水汽的净流入量: 在y方向上,有 $\rho qv\delta x\delta z - \left[\rho qv\delta x\delta z + \frac{\partial}{\partial y}(\rho qv)\delta x\delta y\delta z\right] = -\frac{\partial}{\partial y}(\rho qv)\delta x\delta y\delta z$

同理,x方向有 $-\frac{\partial}{\partial x}(\rho qu)\delta x\delta y\delta z$,因此水平方向水汽净流入量为 $-\left[\frac{\partial}{\partial x}(\rho qu)+\frac{\partial}{\partial y}(\rho qv)\right]\delta x\delta y\delta z$,

其中 $\frac{\partial}{\partial x}(\rho qu) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho qv)$ 为水汽通量散度。



- (3) 单位时间内,单位质量空气凝结率为C,则在单位时间内,体积 $\delta x \delta y \delta z$ 的凝结量为 $C \rho \delta x \delta y \delta z$,此值凝结时为正,蒸发时为负。
- (4)湍流扩散假定湍流扩散率:即单位时间,单位质量空气块由湍流扩散引起的水汽输送量d,则单位时间内体积内湍流扩散所引起的水汽输送量为 $\rho d\delta x \delta y \delta z$ 。

故有 $\frac{\partial}{\partial t}(\rho q \delta x \delta y \delta z) = -\frac{\partial}{\partial x}(\rho q u)\delta x \delta y \delta z - \frac{\partial}{\partial y}(\rho q v)\delta x \delta y \delta z - \frac{\partial}{\partial z}(\rho q w)\delta x \delta y \delta z - \rho c \delta x \delta y \delta z + \rho K_q \frac{\partial^2 q}{\partial z^2}\delta x \delta y \delta z$

简化后得到水汽方程: $\frac{\partial}{\partial t}(\rho q) = -\frac{\partial}{\partial x}(\rho q u) - \frac{\partial}{\partial y}(\rho q v) - \frac{\partial}{\partial z}(\rho q w) - \rho c + \rho K_q \frac{\partial^2 q}{\partial z^2}$, 以连续方程代入:

 $\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \vec{V} = 0$, 得到水汽方程的最终形式: $\frac{dq}{dt} = -c + K_q \frac{\partial^2 q}{\partial z^2}$

3.2.2.2 降水率

降水强度 设 *I* 是**单位时间内**降落在地面**单位面积上**的**总降水量**,称为**降水强度**或**降水率**。

公式 $I = -\int_{0}^{\infty} \rho \frac{dq}{dt} dz$ 当降水发生 $\frac{dq}{dt} \le 0$ 时, $q = q_{s$ 饱和 实际上就是单位气柱上比湿变化的积分

故有: $I = -\int_0^\infty \rho \frac{dq_s}{dt} dz \Rightarrow I = -\frac{1}{g} \int_0^{p_0} \frac{dq_s}{dt} dp$ 降水量 $W = -\frac{1}{g} \int_{t_s}^{t_2} \int_0^{p_0} \frac{dq_s}{dt} dp dt$ 积分到 300hPa

3.2.2.3 凝结函数

引入 我们想要知道饱和比湿随时间的变化量,不好实际观测,故引入凝结函数。

凝结函数
$$F = \frac{q_s T}{p} \left(\frac{LR - c_p R_w T}{c_p R_w T^2 + q_s L^2} \right) \qquad \frac{dq_s}{dt} = F \omega$$

F 为凝结函数, 且 F 恒大于零, 当有上升运动时有凝结。

公式推导

从
$$q_s = 0.622 \frac{E}{p}$$
 出发,有: $\ln q_s = \ln 0.622 + \ln E - \ln p \Rightarrow \frac{1}{q_s} \frac{dq_s}{dt} = \frac{1}{E} \frac{dE}{dt} - \frac{1}{p} \frac{dp}{dt} \Rightarrow \frac{1}{q_s} \frac{dq_s}{dt} = \frac{1}{E} \frac{dE}{dt} - \frac{\omega}{p}$

同时有克劳修斯-克拉珀龙方程: $\frac{1}{E}\frac{dE}{dt} = \frac{L}{R_wT^2}\frac{dT}{dt}$, 代入得: $\frac{1}{q_s}\frac{dq_s}{dt} = \frac{L}{R_wT^2}\frac{dT}{dt} - \frac{\omega}{p}$, 又考虑到热力学第一定律:

$$-L\frac{dq_s}{dt} = c_p \frac{dT}{dt} - \frac{RT}{p} \omega \Rightarrow \frac{dq_s}{dt} = \frac{q_s T}{p} \left(\frac{LR - c_p R_w T}{c_p R_w T^2 + q_s L^2} \right) \omega \qquad \qquad \text{红色部分即为凝结函数。}$$