# 第二章 气团与锋

章节概述 本章主要教授锋或锋面附近的气象要素场的特征、锋生公式的物理意义及定性分析应用、气压倾向方程、地面锋线与高空锋区、高空等压面的上高度场**三度空间**的配置、用密度一级不连续面模拟锋时,锋的坡度公式推导及讨论和锋生锋消的动力学特点。

## 2.1 气团

## 2.1.1 基本概念与性质

#### 2.1.1.1 基本内容

性质

概念 Air mass 从地表广大区域来看,存在着水平方向上物理性质(温度、湿度、稳定度等)比较均匀(各种要素梯度很小)的大块空气,这种性质比较均匀的大块空气叫做气团。

全球气团分布情况

① 水平范围常可达几百到几千公里 ② 垂直范围可达几公里到十几公里(限制在对流层)

③ 水平温度差异小,**一百公里范围内的温度差为1℃**,最多不超过2℃

④ 垂直方向上温度随高度递减、与对流层一致。

## 2.1.1.2 气团形成与变性

形成条件 性质均匀(海洋\陆地)的广阔的地球表面下沉辐散,稳定的环流。(地表上方的空气要获得地表面的物理属性,需要时间较长,可以保证气团在该区域稳定存在) 与基本属性对应

方式 各种尺度的湍流、系统性垂直运动、蒸发、凝结和辐射等物理过程

**气团变性** 气团的物理属性逐渐发生变化 例如冷高压南下受到下垫面影响变暖

不同气团变性的快慢是不同的.变性快慢和它**所经下垫面性质**与**气团性质差异**的大小有关。

- ① **冷**气团移到**暖**的地区变性较**快**。因为冷气团低层变暖,**趋于不稳定**,**乱流对流**容易发展,能很快地将低层的热量传到上层大气。
- ② **暖**气团移到**冷**的地区则变冷较**慢**。因为低层变冷<mark>趋于稳定</mark>,乱流和对流不易发展,其冷却过程主要 靠<mark>辐射作用</mark>进行。
- ③ **大陆移入海洋**的气团**容易**取得蒸发的水汽而**变湿**(常见于山东半岛,有暴雪),而从海洋移到大陆的气团,则**要通过凝结及降水过程才能变干**,所以气团的变干过程比较缓慢。

#### 2.1.2 气团分类

#### 2.1.2.1 地理分类

北极气团Ac/Am Arctic 即冰洋气团,分布于极圈内 70°-90°。有大陆性或海洋性两类,性质为气温低、水汽少、气

层非常稳定, 冬季入侵大陆时会带来暴风雪天气 南极为大陆气团, 北极为冰洋气团

极地气团 Polar 分布于中高纬度西风带 40°N-70°N

大陆性Pc continental 低温干燥,天气晴朗,气团低层有逆温层,气层稳定,冬季多霜、雾

海洋性Pm maritime 夏季同 Pc 相近、冬季比 Pc 气温高,湿度大,可能出现云和降水

热带气团 Tropical 分布于副热带地区, 20°N-40°N 大陆性Tc continental 高温干燥、晴朗少云,低层不稳定

海洋性Tm maritime 低层温暖、潮湿,且<mark>不稳定</mark>,中层常有逆温层

赤道气团E Equatorial 分布于赤道 20°N 以南,湿热不稳定,天气闷热,多雷暴

#### 2.1.2.2 热力分类

冷气团 当气团<mark>向着比它暖的下垫面移动时称为冷气团</mark> 从高纬陆地来一般都是冷气团,称干冷气团

**暖气团** 当气团向着比它冷的下垫面移动时称为暖气团 从低纬海洋来的称为暖湿气团

### 2.1.3 我国境内的气团活动与天气

概述 我国境内的气团多为变性气团

冬半年 主要影响:极地大陆气团、热带海洋气团(太平洋、南海)、北极气团。

① **大陆西伯利亚气团** (干冷天气下的反气旋) 与**热带海洋气团**相遇时在气团交界处形成阴雨天气, 如冬季华南地区的阴雨。**热带海洋气团**可影响到华南、华东和云南等地, 形成**温热、湿润**的天气。

② 北极气团 Ac 南下侵入我国可造成气温剧烈下降的强寒潮天气。

夏半年 主要影响: 西伯利亚气团、热带海洋气团(太平洋、南海)、热带大陆气团(干暖中亚)、赤道气团

① **西伯利亚气团与南方海洋气团**在我国大陆相遇并**由南向北推进**,造成我国**雨带的推移**。如右图,梅雨、秋雨

西伯利亚气团在长城以北和西北活动,与热带海洋气团一起造成我国盛夏南北方降水

② 来自印度洋的赤道气团(季风气团)可造成长江流域以南地区大量降水,而热带大陆气团也可影响我国西部地区,出现严重的干旱和酷暑。

春季 主要影响:西伯利亚气团、热带海洋气团 春如四季

此时西伯利亚气团和热带海洋气团两者势力相当,互有进退,是锋系及气旋活动最盛的时期。

秋季 主要影响: 变性西伯利亚气团主导、热带海洋气团

变性的西伯利亚气团占主要地位,热带海洋气团退居东南海上,我国东部地区在单一气团控制下,出现全年最宜人的**秋高气爽**的天气.

## 2.2 锋的概念与锋面的坡度

概述 锋面和气旋是中纬度最典型的两类天气系统. 中纬度许多天气现象与锋面和气旋有关。

#### 2.2.1 锋的概念

锋面

锋区 密度不同的两个气团之间的过渡区,在天气图上表现为<mark>温度水平梯度大而窄的区域,随高度向冷区倾</mark>

<mark>斜</mark>,是一个<mark>等温线的密集带</mark>。即冷暖气团相遇时的**狭窄倾斜<mark>过渡带</mark>。** 

**上界**:锋区与暖气团的交界面 下界:锋区与冷气团之间的交界面

锋区宽度 上界和下界的水平距离称为锋的宽度。在近地面层中锋面<mark>宽约数公里</mark>,在高层可达 200-400 公里。可

见其宽度与其水平长度数百~数千公里相比是很小的,所以人们常把锋区近似地看成一个面,即锋面。 Weather front 热力学场和风场具有显著变化的狭窄倾斜带定义为锋面。其具有较大的水平温度梯度、

**静力稳定度、绝对涡度、垂直风切变**等特征。

天气图上比例尺很小、锋面的宽度无法表示、从而把它看作空间的一个面。

**锋线 锋面与地面的交线。**习惯上把锋面和锋线统称为**锋**。

**空间结构** 锋区的水平尺度为几十公里到几百公里,一般上宽下窄,在天气图上只是一条线。


沿锋面的尺度一般为 1000~2000 公里 (锋面长度)

锋面实际上并不像示意图一样具有规则的几何形态。

**沿锋面一维**. 属于中- $\alpha$ 尺度 (200~2000 公里)

**沿跨锋面一维**,属于中-β尺度(20~200 公里)

锋面在**垂直方向**上厚度属于中-γ尺度(1~2公里,浅层系统)



锋面空间结构示意

#### 2.2.2 锋的分类

#### 2.2.2.1 按伸展高度分类

地面-对流层顶的所有锋 对流层锋

地面锋 低层锋-700hPa 以下 主要指锋面垂直方向的伸展位置主要位于**大气低层**。地面锋一般认为是在水平 面气压图上的一个强的水平温度梯度带。它经常与降水相关联,可造成局地的强烈天气,同时可以为

更小尺度的天气系统的不稳定发展提供一个背景场。

高空锋 主要指位于对流层上层的锋面,它与急流和急流轴相伴随。它对从中 500hPa 以上,不接触地面

纬度气旋到对流尺度的天气系统中的<mark>强迫垂直运动</mark>起着十分重要的动力作用。另外,对流层与平流层

之间的物质和能量等垂直输送起着重要作用。

### 2.2.2.2 按地理类型分类

**冰洋气团和极地气团**之间的界面,处于高纬地区,势力 冰洋锋

较弱, 位置变化不大。


极地气团和热带气团之间的界面,冷暖交换强烈,位置 极锋

变化大,对中纬地区影响很大

赤道气流和信风气流之间的界面,由于两种气流之的温 副热带锋

> 差小,以气流辐合为主,可称为辐合线。有位置的季节 变化, 夏季移至北半球, 冬季移至南半球。多出现在海

上,是热带风暴的源地



500hP 700hP

700hP

主要气团、对流层顶、锋面、急流和低层风系特征的关系 虚线表示气团和锋的位置随季节摆动

### 2.2.2.3 按锋移动的主次地位分类

锋面在移动过程中, 冷气团起主导作用, 推动锋面向暖气团一侧运动。 冷锋


暖气团被迫抬升,锋面坡度较大,天气在冷锋后


锋面在移动过程中,**暖气团起主导作用**,推动锋面向冷气团一侧运动 暖锋

暖气团沿冷气团向上滑升,锋面坡度较小,天气在暖锋前










准静止锋 锢囚锋

冷暖气团势力相当,锋面很少移动的锋(6小时移动小于1个纬度,24小时移动在2个纬度之内) 由冷锋赶上暖锋或是两条冷锋相遇叠并形成的锋、把暖空气抬到高空而形成的新锋面。

即**两个冷气团**之间形成的锋面。其形成原因有:锋面受山脉阻挡形成的**地形锢囚**、两条**冷锋迎面**相遇 形成的锢囚、冷锋追上暖锋形成的锢囚。在我国东北、华北地区活动频繁,以春季最多。

冷式锢囚锋: 冷锋后的冷空气团比暖锋前的冷空气团冷, 暖舌位于地面锢囚锋后方。 **暖式锢囚锋**:冷锋后的冷空气团比暖锋前的冷空气团**暖,暖舌位于地面锢囚锋前方**。

中性锢囚锋:冷锋后的冷空气团与暖锋前的冷空气团的温差较小,暖舌各高度上位置不变。



## 2.2.3 马古列斯锋面坡度公式

### 2.2.3.1 锋面近似为物质面

**物质面** 由相同的空气质点组成的不连续面,组成锋面的空气质点不随位置变化,其中物质不能脱离锋面。

内容 ① 锋面两侧贴近处的气压相等,锋面两侧气压必须连续  $P_L = P_N$ ,否则锋面附近气压梯度会无穷大

- ① 锌面內侧贴近处的气压怕等,锌面內侧气压必须连续  $P_L = P_N$ ,否则锌面的过气压你及会儿分为② 锋面是密度的零级不连续面, $\rho_L \neq \rho_N$
- ③  $u_L = u_N = c$  平行于x轴方向的风速等于锋面的移动速度  $v_L \neq v_N$  与锋线相平行的风

## 2.2.3.2 锋面坡度公式

问题重述 如右图, *x*轴垂直于地面锋线, 由暖指向冷 *y*轴平行于地面锋线, 需要求锋面倾角α

锋面坡度 我们称  $\mathbf{tg}\alpha = \frac{dz}{dx}$  为锋面坡度。

动力学边界 锋线两侧冷暖气团中气压相同:  $P_L = P_N$  则变化量  $dP_L = dP_N$  也相等

展开得: 
$$dP_L = \frac{\partial P_L}{\partial x} dx + \frac{\partial P_L}{\partial y} dy + \frac{\partial P_L}{\partial z} dz$$
 
$$dP_N = \frac{\partial P_N}{\partial x} dx + \frac{\partial P_N}{\partial y} dy + \frac{\partial P_N}{\partial z} dz$$

两式相减得: 
$$dP_L - dP_N = \left(\frac{\partial P_L}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial P_L}{\partial y} - \frac{\partial P_N}{\partial y}\right) dy + \left(\frac{\partial P_L}{\partial z} - \frac{\partial P_N}{\partial z}\right) dz = 0$$

如果不等,则有气压差,导致极大的气压梯度力,违背了物质面的假设。

由于所取坐标y轴与地面锋线平行,故 
$$\frac{\partial P_L}{\partial y} - \frac{\partial P_N}{\partial y} = 0$$
,则  $\left(\frac{\partial P_L}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial P_L}{\partial z} - \frac{\partial P_N}{\partial z}\right) dz = 0$ 

可得**锋面坡度**为: 
$$\mathbf{tg}\alpha = \frac{dz}{dx} = -\left(\frac{\partial P_L}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right) / \left(\frac{\partial P_L}{\partial z} - \frac{\partial P_N}{\partial z}\right)$$
 最原始的表达形式

进步推导 由地转风平衡关系得到 
$$fu_g = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}$$
,  $fv_g = \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}$ 

坡度公式 
$$\mathbf{tg}\alpha = \frac{-f(\rho_L u_{gL} - \rho_N u_{gN})}{g(\rho_L - \rho_N)}$$
 马古列斯锋面坡度公式 其中 $u_{gL}$ 和 $u_{gN}$ 是平行于锋线的地转风分量

**进步简化** 由于密度不是观测量,所以代入**状态方程** 
$$\rho = \frac{P}{RT}$$
 可以进一步得到:  $\operatorname{tg}\alpha = \frac{-f(T_N v_{gL} - T_L v_{gN})}{g(T_N - T_L)}$ 

引入: 平均温度: 
$$T_m = \frac{T_N + T_L}{2}$$
 平均地转风风速:  $v_m = \frac{v_{gN} + v_{gL}}{2}$  地转风风速差:  $\Delta v_g = v_{gL} - v_{gN}$ 

温度差: 
$$\Delta T = T_N - T_L$$
 代入上式可得:  $\mathrm{tg}\alpha = \frac{f}{g} \Big( T_m \frac{\Delta v_g}{\Delta T} + V_{gm\, \mathrm{ggr}\, \mathrm{sgr}} \Big)$ 

# 公式 $\mathbf{tg} \alpha \approx \frac{f}{g} T_m \frac{\Delta v_g}{\Delta T}$ 依赖于气温和两个气团的风速差异

#### 讨论 1 其他条件不变,锋面坡度随纬度增高而增大

- ② 锋两侧<u>温差越大坡度越小</u>,温差为零则不会有锋面
- ③ 锋两侧风速差为零时,锋面不存在;锋存在时则两侧平行于它的地转风分速应具有**气旋式切变**  $\Delta v_g$  是冷暖气团中平行于锋线的分量之差,由于 $tg\alpha > 0$ ,则 $v_{gL} > v_{gN}$  风速应当具有**气旋式切变** 气旋式切变包括:风向上的转变,即相反或风速上的转变,即风向相同,但风速减小
- ④ 平均温度越高、则坡度越大(表征季节变化)
- ⑤ 锋附近气流曲率很大时应用梯度风公式,即气旋曲率越大的气流中锋面平衡坡度越大

#### 气压场特征 ① 锋线附近气压连续

- ②  $\frac{\partial P_L}{\partial y} \neq \frac{\partial P_N}{\partial y}$  锋线附近气压梯度不连续,即等压线穿过锋线时有弯折
- ③  $tg\alpha = \frac{\frac{\partial P_L}{\partial y} \frac{\partial P_N}{\partial y}}{g(\rho_L \rho_N)}$  为保证tga > 0,又有 $\rho_L > \rho_N$ ,则  $\frac{\partial P_L}{\partial y} > \frac{\partial P_N}{\partial y}$  故折角指向高压,即锋线落在低压槽中

### 2.2.3.3 另一种推导方式

推导 根据热成风关系:  $\frac{\partial u_g}{\partial z} = -\frac{g}{f^T} \frac{\partial T}{\partial y}$  将连续微分转化为锋面两侧的差分:  $\frac{\partial u_g}{\partial z} = \frac{u_2 - u_1}{\Delta z} = \frac{u_N - u_L}{\Delta z}$ 

和 
$$\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{T_2 - T_1}{\Delta y} = \frac{T_L - T_N}{\Delta y}$$
 则可得:  $\frac{\Delta z}{\Delta y} = -\frac{f\bar{T}}{g} \left( \frac{u_N - u_L}{T_L - T_N} \right)$  其中  $\frac{u_N - u_L}{T_L - T_N} \approx \frac{\frac{\partial u}{\partial y}}{\frac{\partial T}{\partial y}}$ 

引入涡度 $\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$ 在锋面附近,通常 $\frac{\partial v}{\partial x} \approx 0$ ,近似为:  $\zeta \approx -\frac{\partial u}{\partial y}$   $\zeta > 0$  表示气旋式环流

公式  $\frac{\Delta z}{\Delta y} \approx \frac{f\bar{T}}{g} \begin{pmatrix} -\frac{\partial u}{\partial y} \\ -\frac{\partial T}{\partial y} \end{pmatrix} = \frac{f\bar{T}}{g} \begin{pmatrix} \zeta \\ -\frac{\partial T}{\partial y} \end{pmatrix}$ 

性质 ① 锋面坡度与温度梯度的大小成反比(锋面越强,坡度越小)

② 锋面附近相对涡度为正、锋面两侧的风具有气旋式切变

# 2.3 锋面附近气象要素场的特征

概述 气象要素包括温度、气压、风、变压、湿度、天气情况等,它们在锋面附近有明显的变化。

## 2.3.1 基本要素场特征

## 2.3.1.1 温度场特征


**水平方向** 锋区内**温度水平梯度大,表现为等温线密集带**,两侧气团中温度则水平分布均匀。

<mark>锢囚锋在高空图上有暖舌</mark>,暖舌两侧等温线密集。 锋附近区域内,在水平方向上的温度差异非常明 显.100 公里的水平距离内可相差近 10℃,比气团内部的温度差异大 5-10 倍。

**应用** 根据锋区内等温线密集度**确定锋区强度、地面锋线位置**,等压面上**冷暖平流确定锋的类型。** 根据高空锋区(等温线密集处)来确定地面锋线位置,

垂直方向 ① 锋区内<mark>温度垂直梯度小</mark>,可能出现<mark>锋面逆温、等温或递减率小</mark>,两侧 气团内温度则随高度递减。

- ② 冷暖气团温差越大, 锋面逆温越强或过渡区越窄, 通过锋区时等温线弯折越厉害。
- ③ **位温**随高度增大的快,锋区**等位温线密集**。等位温面随高度向冷区倾斜,**与锋面倾斜方向一致**。



锋面附近等温线与等位温线

#### 2.3.1.2 湿度场特征

**总述 干冷暖湿**。一般暖空气湿度大,露点高;冷空气湿度小,露点低。由此,在地面图上定锋时,需要参考露点温度的大小。注意:水汽保守性较好,若无降水发生,则露点代表性非常好。

## 2.3.2 零级不连续模拟

**总述** 以密度的**零级不连续**模拟锋面时,锋面附近风场、气压场和变压场的特征  $tg\alpha = \frac{dz}{dx} = \frac{\frac{\partial P_L}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}}{g(\rho_L - \rho_N)}$ 

#### 2.3.2.1 气压场特征

特征 锋面两侧<mark>气压连续,密度不连续</mark>,则**气压梯度不连续**:冷气团中气压梯度大于暖气团中气压梯度 应用 等压线过锋面有气旋性弯曲,锋面处等压线有折角,指向高压













锋面附近的气压场和风场的分布