# 第三章 高空天气图分析

# 3.1 高空天气图概念

# 3.1.1 等压面图

**高空天气图** 填有某一等压面上气象观测记录的等压面图。**空间气压相等的各点**组成的面称为等压面。

等压面不是一个平面,而是一个像地形一样起伏不平的面。

通常分为绝对形势图(AT图)和相对形势图(OT图)两种 分类

由一组不同高度的水平面切割一个等压面后、投影到水平面上所所得到的图。 几何关系

- ① **水平面上气压**比四周**高的地方**,等压面表现为**向上凸起**,通常气压高得越多,等压面凸起越厉害。
- ② 水平面上气压比四周低的地方,等压面表现为向下凹陷,通常气压越低,等压面凹陷得越厉害。
- ③ 位势高度值高的地方气压高,位势高度低的地方气压低。
- 4)等高线密集的地方表示气压水平梯度大。


① 实际利用探空气球所携带的探测仪器进行探测时, 比较容易测得所在高度的气压、温度、风及湿度 注意 等气象要素的值,而不易测量高度值。所以气象观测资料一般表示为某气压层处的各要素的数值,如 500*hPα*高度某站的温度为-10℃。

> ② 实际工作中不测量空气密度, 在等压面分析中研究大气运动、地转风计算、水平散度等都不涉及空 气密度。由此高空等压面分析中使用等压面图比使用等高面图更优越。


③ 典型的等压面图其位势高度分别为:  $AT_{850} = 1500 gpm$  $AT_{500} = 5500gpm$ 

 $AT_{700} = 3000gpm$   $AT_{300} = 9000gpm$ 

 $AT_{200} = 12000gpm$   $AT_{100} = 16000gpm$  平流层



等压面的起伏和等高面上气压分布的关系




位势高度约为 550 位势什米 500 百帕

#### 3.1.2 相对形势图

表示两等压面之间**相对距离**的分布形势图,即**两个等压面之间的厚度图**,等值线为等厚度线。 概述 业务中主要绘制 $1000 \sim 500 \text{hPa}$ 等压面间的厚度图,即 $0T_{1000}^{500}$ 图。


该图反映了两等压面之间气层平均温度的分布状况:  $H_{P_1 \parallel 1 \gamma l \perp p}^{P} = \frac{RT_m}{9.8} \ln \frac{P_1}{P}$ 描述公式 低值区为冷区,高值区为暖区,分布密集区域是冷暖温度对比大的区域。



相对形势图反应冷暖

## 3.2 高空等高线分析

分析内容 等高线、等温线、槽线、切变线、冷/暖平流



#### 3.2.1 探空站点资料填图

探空填图 温度、气温露点差、位势高度、风速与风向、(比湿、24h 变温、24h 变压等选填)

**TT** 规定等压面上的**温度**。填写十位、个位。气温零下时增加负号。

**DD** 规定等压面上**气温与露点温度之差**。现在填图: **小数四舍五入,只保留整数**。

历史填图: 5°C下填一位小数; 5°C 上填整数。

HHH 规定等压面上的**位势高度**。

500hPa 千、百和十位 单位: 位势十米

700hPa 现在填图: 千、百和十位/位势什米 历史填图: 省略千位数 2 或 3 填写百、十和个位/位势米

850hPa 现在填图: 千、百和十位/**位势什米** 历史填图: 省略千位数 1 填写百、十和个位/位势米

dd ff 风向与风速,与地面填图格式相同。

### 3.2.3 分析意义与原则

**分析意义** 等高线分析是在等压面图上绘制等高线,得到规定等压面上等高线的高值区、低值区的分布情况等高线的高值区对应高气压区,低值区对应低气压区

分析原则 ① 遵循等值线基本原则

② 遵循地转风原则: 等高线走向和风向平行。 在北半球, 背风而立, 高压区在右, 低压区在左。

③ 等高线的疏密(即等压面的坡度)和**风速的大小成正比**。 此外,由于地转偏向力高纬大,等压面稀疏程度相同情况下,高纬风速偏小,低纬风速偏大。

#### 3.2.4 分析规范

绘制规范 ① 等高线用黑色铅笔以平滑实线绘制,间隔为 40 gpm (4 dagpm)

② 等值线标明数值。两端注明位势米的千、百、十位。


 $AT_{850}$ : 136\140\144 等  $AT_{700}$ : 296\300\304 等  $AT_{500}$ : 556\560\564 等


③ 标注**高低压中心**,闭合环流也要标注高低压中心。标注规则与海平面图一致。

#### 3.2.5 高度场分析


低压 闭合等高度线构成的位势低值区,气流逆时针旋转。 高压 闭合等高度线构成的位势高值区,气流顺时针旋转。

低压槽 由低位势区延伸出来的狭长区域。 高压脊 由高位势区延伸出来的狭长区域。





高压脊



填图示例

## 3.3 高空等温线分析

#### 3.3.1 分析意义与原则

等温线 温度相等的点的连线

分析意义

① 了解不同等压面附近冷、暖空气的分布 ② 配合等高线,判断天气系统的演变情况


分析原则

① 遵循等值线分析基本原则

② 参考等压面上测站的温度记录+等高线的形势

在高空,高温区往往对应等压面较高的区域;低温去往往对应高度较低的区域。

由此, 高压脊附近温度场常出现暖脊; 低压槽附近常出现冷槽。



#### 3.3.2 分析规范

绘制规范

- ① 等温线用**红色铅笔 细实线**绘制。以 0 为基准, 每隔4℃画一条,如-4,0,4,8等
- ② 未闭合等温线两端标明温度数值,闭合等温线上端开口标明温度数值。 等温线两端的标值沿着经纬线对齐。
- ③ 闭合等温线表示温度场的冷、暖中心。

温度场的**暖中心,红色铅笔标注 N (W)** 温度场的冷中心,蓝色铅笔标注 L (C)