第二章 气团与锋

章节概述 本章主要教授锋或锋面附近的气象要素场的特征、锋生公式的物理意义及定性分析应用、气压倾向方程、地面锋线与高空锋区、高空等压面的上高度场**三度空间**的配置、用密度一级不连续面模拟锋时,锋的坡度公式推导及讨论和锋生锋消的动力学特点。

2.1 气团

2.1.1 基本概念与性质

2.1.1.1 基本内容

性质

概念 Air mass 从地表广大区域来看,存在着水平方向上物理性质(温度、湿度、稳定度等)比较均匀(各种要素梯度很小)的大块空气,这种性质比较均匀的大块空气叫做气团。

全球气团分布情况

① 水平范围常可达几百到几千公里 ② 垂直范围可达几公里到十几公里(限制在对流层)

③ 水平温度差异小,**一百公里范围内的温度差为1℃**,最多不超过2℃

④ 垂直方向上温度随高度递减、与对流层一致。

2.1.1.2 气团形成与变性

形成条件 性质均匀(海洋\陆地)的广阔的地球表面下沉辐散,稳定的环流。(地表上方的空气要获得地表面的物理属性,需要时间较长,可以保证气团在该区域稳定存在) 与基本属性对应

方式 各种尺度的湍流、系统性垂直运动、蒸发、凝结和辐射等物理过程

气团变性 气团的物理属性逐渐发生变化 例如冷高压南下受到下垫面影响变暖

不同气团变性的快慢是不同的.变性快慢和它**所经下垫面性质**与**气团性质差异**的大小有关。

- ① **冷**气团移到**暖**的地区变性较**快**。因为冷气团低层变暖,**趋于不稳定**,**乱流对流**容易发展,能很快地 将低层的热量传到上层大气。
- ② **暖**气团移到**冷**的地区则变冷较**慢**。因为低层变冷<mark>趋于稳定</mark>,乱流和对流不易发展,其冷却过程主要 靠<mark>辐射作用</mark>进行。
- ③ **大陆移入海洋**的气团**容易**取得蒸发的水汽而**变湿**(常见于山东半岛,有暴雪),而从海洋移到大陆的气团,则**要通过凝结及降水过程才能变干**,所以气团的变干过程比较缓慢。

2.1.2 气团分类

2.1.2.1 地理分类

北极气团Ac/Am Arctic 即冰洋气团,分布于极圈内 70°-90°。有大陆性或海洋性两类,性质为气温低、水汽少、气

层非常稳定, 冬季入侵大陆时会带来暴风雪天气 南极为大陆气团, 北极为冰洋气团

极地气团 Polar 分布于中高纬度西风带 40°N-70°N

大陆性Pc continental 低温干燥,天气晴朗,气团低层有逆温层,气层稳定,冬季多霜、雾海洋性Pm maritime 夏季同 Pc 相近、冬季比 Pc 气温高,湿度大,可能出现云和降水

热带气团 Tropical 分布于副热带地区, 20°N-40°N 大陆性Tc continental 高温干燥、晴朗少云,低层不稳定

海洋性Tm maritime 低层温暖、潮湿,且<mark>不稳定</mark>,中层常有逆温层

赤道气团E Equatorial 分布于赤道 20°N 以南,湿热不稳定,天气闷热,多雷暴

2.1.2.2 热力分类

冷气团 当气团<mark>向着比它暖的下垫面移</mark>动时称为冷气团 从高纬陆地来一般都是冷气团,称干冷气团

暖气团 当气团向着比它冷的下垫面移动时称为暖气团 从低纬海洋来的称为暖湿气团

2.1.3 我国境内的气团活动与天气

概述 我国境内的气团多为变性气团

冬半年 主要影响:极地大陆气团、热带海洋气团(太平洋、南海)、北极气团。

① **大陆西伯利亚气团** (干冷天气下的反气旋) 与**热带海洋气团**相遇时在气团交界处形成阴雨天气, 如冬季华南地区的阴雨。**热带海洋气团**可影响到华南、华东和云南等地, 形成**温热、湿润**的天气。

② 北极气团 Ac 南下侵入我国可造成气温剧烈下降的强寒潮天气。

夏半年 主要影响:西伯利亚气团、热带海洋气团(太平洋、南海)、热带大陆气团(干暖中亚)、赤道气团

① **西伯利亚气团与南方海洋气团**在我国大陆相遇并**由南向北推进**,造成我国**雨带的推移**。如右图,梅雨、秋雨

西伯利亚气团在长城以北和西北活动,与热带海洋气团一起造成我国盛夏南北方降水

② 来自印度洋的赤道气团(季风气团)可造成长江流域以南地区大量降水,而热带大陆气团也可影响我国西部地区,出现严重的干旱和酷暑。

春季 主要影响:西伯利亚气团、热带海洋气团 春如四季

此时西伯利亚气团和热带海洋气团两者势力相当, 互有进退, 是锋系及气旋活动最盛的时期。

秋季 主要影响: 变性西伯利亚气团主导、热带海洋气团

变性的西伯利亚气团占主要地位,热带海洋气团退居东南海上,我国东部地区在单一气团控制下,出现全年最宜人的**秋高气爽**的天气.

2.2 锋的概念与锋面的坡度

概述 锋面和气旋是中纬度最典型的两类天气系统,中纬度许多天气现象与锋面和气旋有关。

2.2.1 锋的概念

锋区 密度不同的两个气团之间的过渡区,在天气图上表现为<mark>温度水平梯度大而窄的区域,随高度向冷区倾</mark>

<mark>斜</mark>,是一个<mark>等温线的密集带</mark>。即冷暖气团相遇时的**狭窄倾斜<mark>过渡带</mark>。**

上界: 锋区与暖气团的交界面 下界: 锋区与冷气团之间的交界面

锋区宽度 上界和下界的水平距离称为锋的宽度。在近地面层中锋面<mark>宽约数公里</mark>,在高层可达 200-400 公里。可

见其宽度与其水平长度数百~数千公里相比是很小的, 所以人们常把锋区近似地看成一个面, 即锋面。

锋面 Weather front 热力学场和风场具有显著变化的狭窄倾斜带定义为锋面。其具有较大的水平温度梯度、

静力稳定度、绝对涡度、垂直风切变等特征。

天气图上比例尺很小, 锋面的宽度无法表示, 从而把它看作空间的一个面。

锋线 锋面与地面的交线。习惯上把锋面和锋线统称为**锋**。

空间结构 锋区的水平尺度为几十公里到几百公里,一般上宽下窄,在天气图上只是一条线。


沿锋面的尺度一般为 1000~2000 公里 (锋面长度)

锋面实际上并不像示意图一样具有规则的几何形态。

沿锋面一维. 属于中- α 尺度 (200~2000 公里)

沿跨锋面一维. 属于中-β尺度 (20~200 公里)

锋面在**垂直方向**上厚度属于中-γ尺度(1~2 公里, 浅层系统)



温度梯度大

锋面空间结构示意

2.2.2 锋的分类

2.2.2.1 按伸展高度分类

对流层锋 地面-对流层顶的所有锋

面气压图上的一个强的<mark>水平温度梯度带</mark>。它经常<mark>与降水相关联</mark>,可造成局地的强烈天气,同时可以为

更小尺度的天气系统的不稳定发展提供一个背景场。

高空锋 500hPa 以上,不接触地面 主要指位于对流层上层的锋面,它与急流和急流轴相伴随。它对从中

纬度气旋到对流尺度的天气系统中的<mark>强迫垂直运动</mark>起着十分重要的动力作用。另外,对流层与平流层

之间的物质和能量等垂直输送起着重要作用。

2.2.2.2 按地理类型分类

冰洋锋 冰洋气团和极地气团之间的界面,处于高纬地区,<mark>势力</mark>

较弱, 位置变化不大。


极锋 极地气团和热带气团之间的界面, 冷暖交换强烈, 位置

变化大,对中纬地区影响很大

副热带锋 赤道气流和信风气流之间的界面,由于两种气流之的温

差小,以<mark>气流辐合为主</mark>,可称为**辐合线**。有位置的季节变化,夏季移至北半球,冬季移至南半球。多出现在海

上,是热带风暴的源地



500hP

700hP

主要气团、对流层顶、锋面、急流和低层风系特征的关系

虚线表示气团和锋的位置随季节摆动

2.2.2.3 按锋移动的主次地位分类

冷锋 锋面在移动过程中, 冷气团起主导作用, 推动锋面向暖气团一侧运动。


暖气团被迫抬升,锋面坡度较大,天气在冷锋后


暖锋 锋面在移动过程中,**暖气团起主导作用**,推动锋面向冷气团一侧运动

暖气团沿冷气团向上滑升,锋面坡度较小,天气在暖锋前










暖锋及其云系




准静止锋 锢囚锋 冷暖气团势力相当,锋面很少移动的锋(6小时移动小于1个纬度,24小时移动在2个纬度之内) 由冷锋赶上暖锋或是两条冷锋相遇叠并形成的锋,把暖空气抬到高空而形成的新锋面。

即两个冷气团之间形成的锋面。其形成原因有:锋面受山脉阻挡形成的地形锢囚、两条冷锋迎面相遇形成的锢囚、冷锋追上暖锋形成的锢囚。在我国东北、华北地区活动频繁,以春季最多。

冷式锢囚锋: 冷锋后的冷空气团比暖锋前的冷空气团冷, 暖舌位于地面锢囚锋后方。 暖式锢囚锋: 冷锋后的冷空气团比暖锋前的冷空气团暖, 暖舌位于地面锢囚锋前方。

中性锢囚锋:冷锋后的冷空气团与暖锋前的冷空气团的温差较小,暖舌各高度上位置不变。



2.2.3 马古列斯锋面坡度公式

2.2.3.1 锋面近似为物质面

物质面 由相同的空气质点组成的不连续面,组成锋面的空气质点不随位置变化,其中物质不能脱离锋面。

内容 ① 锋面两侧贴近处的气压相等,锋面两侧气压必须连续 $P_L = P_N$,否则锋面附近气压梯度会无穷大

- ① 详面例则如此处的气压怕等,详面例则气压必须连续 $P_L P_N$,否则详面的过气压彻度宏儿为 ② 锋面是密度的零级不连续面, $\rho_L \neq \rho_N$
- ③ $u_L = u_N = c$ 平行于x轴方向的风速等于锋面的移动速度 $v_L \neq v_N$ 与锋线相平行的风

2.2.3.2 锋面坡度公式

问题重述 如右图, *x*轴垂直于地面锋线, 由暖指向冷 *y*轴平行于地面锋线, 需要求锋面倾角α

锋面坡度 我们称 $\mathbf{tg}\alpha = \frac{dz}{dx}$ 为锋面坡度。

动力学边界 锋线两侧冷暖气团中气压相同: $P_L=P_N$ 则变化量 $dP_L=dP_N$ 也相等

展开得:
$$dP_L = \frac{\partial P_L}{\partial x} dx + \frac{\partial P_L}{\partial y} dy + \frac{\partial P_L}{\partial z} dz$$

$$dP_N = \frac{\partial P_N}{\partial x} dx + \frac{\partial P_N}{\partial y} dy + \frac{\partial P_N}{\partial z} dz$$

两式相减得:
$$dP_L - dP_N = \left(\frac{\partial P_L}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial P_L}{\partial y} - \frac{\partial P_N}{\partial y}\right) dy + \left(\frac{\partial P_L}{\partial z} - \frac{\partial P_N}{\partial z}\right) dz = 0$$

如果不等,则有气压差,导致极大的气压梯度力,违背了物质面的假设。

由于所取坐标y轴与地面锋线平行,故
$$\frac{\partial P_L}{\partial y} - \frac{\partial P_N}{\partial y} = 0$$
,则 $\left(\frac{\partial P_L}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial P_L}{\partial z} - \frac{\partial P_N}{\partial z}\right) dz = 0$

可得**锋面坡度**为:
$$\mathbf{tg}\alpha = \frac{dz}{dx} = -\left(\frac{\partial P_L}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right) / \left(\frac{\partial P_L}{\partial z} - \frac{\partial P_N}{\partial z}\right)$$
 最原始的表达形式

进步推导 由地转风平衡关系得到
$$fu_g = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}$$
, $fv_g = \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}$

坡度公式
$$\mathbf{tg}\alpha = \frac{f(\rho_L v_{gL} - \rho_N v_{gN})}{g(\rho_L - \rho_N)}$$
 马古列斯锋面坡度公式 其中 v_{gL} 和 v_{gN} 是垂直于锋线的地转风分量

进步简化 由于密度不是观测量,所以代入**状态方程**
$$\rho = \frac{P}{RT}$$
 可以进一步得到: $\operatorname{tg}\alpha = \frac{-f(T_N v_{gL} - T_L v_{gN})}{g(T_N - T_L)}$

引入: 平均温度:
$$T_m = \frac{T_N + T_L}{2}$$
 平均地转风风速: $v_m = \frac{v_{gN} + v_{gL}}{2}$ 地转风风速差: $\Delta v_g = v_{gL} - v_{gN}$

温度差:
$$\Delta T = T_N - T_L$$
 代入上式可得: $\operatorname{tg}\alpha = \frac{f}{g} \left(T_m \frac{\Delta v_g}{\Delta T} + V_{gm \, \text{可忽略}} \right)$

公式 $tg\alpha \cong \frac{f}{a}T_m\frac{\Delta v_g}{\Delta T}$ 依赖于气温和两个气团的风速差异

讨论 ① 其他条件不变, 锋面坡度随纬度增高而增大

- 2) 锋两侧温差越大坡度越小,温差为零则不会有锋面
- ③ 锋两侧风速差为零时,锋面不存在;锋存在时则两侧平行于它的地转风分速应具有**气旋式切变** Δv_g 是冷暖气团中平行于锋线的分量之差,由于 $tg\alpha > 0$,则 $v_{gL} > v_{gN}$ 风速应当具有**气旋式切变** 气旋式切变包括:风向上的转变,即相反或风速上的转变,即风向相同,但风速减小
- ④ 平均温度越高,则坡度越大(表征季节变化)
- ⑤ 锋附近气流曲率很大时应用梯度风公式,即气旋曲率越大的气流中锋面平衡坡度越大

气压场特征 ① 锋线附近气压连续

- ② $\frac{\partial P_L}{\partial y} \neq \frac{\partial P_N}{\partial y}$ 锋线附近气压梯度不连续,即等压线穿过锋线时有弯折
- ③ $tg\alpha = \frac{\frac{\partial P_L}{\partial x} \frac{\partial P_N}{\partial x}}{g(\rho_L \rho_N)}$ 为保证tga > 0,又有 $\rho_L > \rho_N$,则 $\frac{\partial P_L}{\partial x} > \frac{\partial P_N}{\partial x}$ 故折角指向高压,即锋线落在低压槽中

2.2.3.3 另一种推导方式

根据热成风关系: $\frac{\partial u_g}{\partial z} = -\frac{g}{f\bar{\tau}}\frac{\partial T}{\partial z}$ 将连续微分转化为锋面两侧的差分: $\frac{\partial u_g}{\partial z} = \frac{u_2 - u_1}{\Delta z} = \frac{u_N - u_L}{\Delta z}$ 推导

和
$$\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{T_2 - T_1}{\Delta y} = \frac{T_L - T_N}{\Delta y}$$
 则可得: $\frac{\Delta z}{\Delta y} = -\frac{f\bar{T}}{g} \left(\frac{u_N - u_L}{T_L - T_N} \right)$ 其中 $\frac{u_N - u_L}{T_L - T_N} \approx \frac{-\frac{\partial u}{\partial y}}{\frac{\partial T}{\partial y}}$

引入涡度 $\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$ 在锋面附近,通常 $\frac{\partial v}{\partial x} \approx 0$,近似为: $\zeta \approx -\frac{\partial u}{\partial y}$ $\zeta > 0$ 表示气旋式环流

 $\frac{\Delta z}{\Delta y} \approx \frac{f\bar{T}}{g} \left(\frac{-\frac{\partial u}{\partial y}}{-\frac{\partial T}{\partial y}} \right) = \frac{f\bar{T}}{g} \left(\frac{\zeta}{-\frac{\partial T}{\partial y}} \right)$ 公式

该小节推导y方向为垂直锋线方向

性质 锋面坡度与温度梯度的大小成反比(锋面越强,坡度越小)

② 锋面附近相对涡度为正、锋面两侧的风具有气旋式切变

2.3 锋面附近气象要素场的特征

气象要素包括温度、气压、风、变压、湿度、天气情况等。它们在锋面附近有明显的变化。 概述

2.3.1 基本要素场特征

2.3.1.1 温度场特征


锋区内温度水平梯度大,表现为等温线密集带,两侧气团中温度则水平分布均匀。 水平方向

> <mark>锢囚锋在高空图上有暖舌</mark>,暖舌两侧等温线密集。 锋附近区域内,在水平方向上的温度差异非常明 显. 100 公里的水平距离内可相差近 10℃,比气团内部的温度差异大 5-10 倍。

应用 根据锋区内等温线密集度确定锋区强度、地面锋线位置,等压面上冷暖平流确定锋的类型。 根据高空锋区(等温线密集处)来确定地面锋线位置,

① 锋区内温度垂直梯度小,可能出现锋面逆温、等温或递减率小,两侧 垂直方向 气团内温度则随高度递减。

- ② 冷暖气团温差越大, 锋面逆温越强或过渡区越窄, 通过锋区时等温线 弯折越厉害。
- ③ 位温随高度增大的快,锋区等位温线密集。等位温面随高度向冷区倾 斜,与锋面倾斜方向一致。锋面是物质面,组成锋面的质点不会外溢。



锋面附近等温线与等位温线

2.3.1.2 湿度场特征

总述 干冷暖湿。一般暖空气湿度大,露点高;冷空气湿度小,露点低。由此,在地面图上定锋时,需要参 考露点温度的大小。注意:水汽保守性较好,若无降水发生,则露点代表性非常好。

2.3.2 零级不连续模拟

以**密度的零级不连续**模拟锋面时,锋面附近风场、气压场和变压场的特征 $tg\alpha = \frac{dz}{dx} = \frac{\frac{\partial P_L}{\partial x} \frac{\partial P_N}{\partial x}}{\alpha(x) - \alpha(x)}$ 总述

2.3.2.1 气压场特征

锋面两侧气压连续,密度不连续,则气压梯度不连续;冷气团中气压梯度大于暖气团中气压梯度 特征 当锋区宽度 $\delta n \to 0$ 时, $\rho_L \neq \rho_N$, 那么 $\frac{\partial P_L}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x} \neq 0$, 则气压梯度也不连续。

应用 等压线过锋面有**气旋性弯曲**,锋面处等压线有折角,指向高压













2.3.2.2 风场特征

水平方向 锋线附近风场具有**气旋性切变**,地面摩擦使这种气旋式切变更加明显,并导致**锋线附近强的风场辐合** 锋面附近的风场气旋性切变包括风速切变和风向切变。有些情况下,风速切变比风向切变明显,有时 风向切变比风速切变明显,有些情况下两者都非常明显。

垂直方向 暖锋附近风向随高度顺转、冷锋附近风向随高度逆转

2.3.2.3 变压场特征

特征 变压是指某一点的气压随时间变化的大小 $\frac{\partial p}{\partial t}$ 。 天气图填写 3h/24h 变压。

冷锋、暖锋均是**锋前**变压代数值**小于锋后**变压代数值(包含日变化)

① 暖锋前地面减压,冷锋后地面加压 ② 冷锋前暖锋后,静止锋附近:变压不明显

推导 **固定坐标系**: $\left(\frac{d}{dt}\right)_{\mathbb{B}} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla$ 建立在锋面上的**移动坐标系**: $\left(\frac{d}{dt}\right)_{\vec{\delta}} = \frac{\delta}{\delta t} + (\vec{V} - \vec{C}) \cdot \nabla$

锋面上的质点相对于固定坐标系为 V,则移动坐标系中的相对速度为 V-C

由于个别变化相同 $\left(\frac{d}{dt}\right)_{\mathbb{B}} = \left(\frac{d}{dt}\right)_{\mathbb{B}}$ 则 $\frac{\boldsymbol{\delta}(\square)}{\boldsymbol{\delta}t} = \frac{\boldsymbol{\delta}(\square)}{\boldsymbol{\delta}t} + \vec{\boldsymbol{C}} \cdot \nabla(\square)$ 表示**运动坐标系中的局地变化**

考虑紧贴着锋面两侧的**冷暖气压差为零**: $\frac{\delta}{\delta t}(P_L-P_N)=0$ 则 $\frac{\partial}{\partial t}(P_L-P_N)=-C_x\left(\frac{\partial P_L}{\partial x}-\frac{\partial P_N}{\partial x}\right)$

暖锋情况下 $C_x > 0$ 而 $\frac{\partial P_L}{\partial x} > \frac{\partial P_N}{\partial x}$ 因此有整体 $\frac{\partial P_L}{\partial t} < \frac{\partial P_N}{\partial t}$ 即**暖锋前**变压代数值小于**暖锋后**变压代

数值;同理有冷锋前变压代数值小于冷锋后变压代数值。

2.3.2.4 气压倾向方程

引入 上方推导只能判断暖气团、冷气团变压之间的相互关系,但无法判断其**增减情况**,为此引入方程。

方程 $\frac{\frac{\partial P_{z_0}}{\partial t}}{\partial t} = -\int_0^\infty g\left(u\frac{\partial \rho}{\partial x} + v\frac{\partial \rho}{\partial y}\right)\delta z - \int_0^\infty g\rho\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)\delta z$

地面以上整个气柱中**密度平流(热力因子)**: 冷平流地面气压上升,暖平流地面气压下降 地面以上整个气柱中**速度水平散度总和(动力因子)**: 散度净值辐散,则气柱内质量较少,地面气压下 降;若散度总和为负值,则气柱内质量增加,地面气压上升。


解释 在平坦的地面上垂直速度为零时,地面气压变化由热力因子和动力因子造成:


热力因子: 暖锋前地面减压(一), 冷锋后地面加压(+)。冷锋前暖锋后, 静止锋附近: 变压不明显动力因子: 散度总和辐散(此时为低压情况,一般高空略大,低空略小,散度大于零,维持上升抽吸运动)则地面气压下降; 散度总和辐合则地面气压上升


推导 从最原始的气压定义出发: $p_{z_0}=\int_0^\infty g\rho\delta z$ 对气压求局地变化: $\frac{\partial p_{z_0}}{\partial t}=g\int_0^\infty \frac{\partial \rho}{\partial t}dz$

代入连续方程: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z}$ 小玩忽略

 $\frac{\partial p_{z_0}}{\partial t} = \int_0^\infty -g \left(\frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} \right) \delta z = -\int_0^\infty g \left(u \frac{\partial \rho}{\partial x} + v \frac{\partial \rho}{\partial y} \right) \delta z - \int_0^\infty g \rho \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \delta z$







2-1-0 0 -1 3 0 0 -1 0 (d)

风向随高度的变化


2.3.3 密度的一级不连续模拟

概述 以密度一级不连续模拟锋面,锋面坡度与其附近的气压场、风场和变压场特征

2.3.3.1 一级不连续模拟

模型设置 动力边界条件要求: **密度、气压连续,从而温度也连续**(此时锋为条带状)温度梯度是不连续的,气压梯度的一阶导数连续。下方小标F代表锋区。

$$ho_{FN}=
ho_N$$
 , $ho_{FL}=
ho_L$ $P_L=P_{FL}$, $P_{FN}=P_N$ $\frac{\partial P_L}{\partial x}=\frac{\partial P_{FL}}{\partial x}$, $\frac{\partial P_N}{\partial x}=\frac{\partial P_{FN}}{\partial x}$



推导 出现两个界面,其中**暖界面**: $\operatorname{tg}\alpha_{\mathrm{N}} = \frac{dz}{dx} = -\frac{\frac{\partial P_{\mathrm{FN}}}{\partial x} - \frac{\partial P_{\mathrm{N}}}{\partial x}}{\frac{\partial P_{\mathrm{FN}}}{\partial x} - \frac{\partial P_{\mathrm{N}}}{\partial x}} = \frac{\frac{\partial P_{\mathrm{FN}}}{\partial x} - \frac{\partial P_{\mathrm{N}}}{\partial x}}{g(\rho_{\mathrm{FN}} - \rho_{\mathrm{N}})}$ 当 $\rho_{FN} = \rho_{N}$ 时,有 $\operatorname{tg}\alpha_{\mathrm{N}} \to \infty$

这很不合理。因此要求 $\frac{\partial P_{\text{FN}}}{\partial x} - \frac{\partial P_{N}}{\partial x} = 0$,同理 $\frac{\partial P_{\text{FL}}}{\partial x} = \frac{\partial P_{\text{L}}}{\partial x}$ 即**锋面附近气压连续,气压梯度也连续** 由此不能使用原有的锋面坡度公式推导。此时两个界面具有不同的坡度。

锋面坡度 暖边界:
$$\mathbf{tg}\alpha_N = \frac{1}{g} \frac{\frac{\partial^2 P_{FN}}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 P_N}{\partial x^2}}{\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}}$$
 冷边界: $\mathbf{tg}\alpha_L = \frac{1}{g} \frac{\frac{\partial^2 P_L}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 P_{FL}}{\partial x^2}}{\frac{\partial P_L}{\partial x} - \frac{\partial P_{FL}}{\partial x}}$

推导 由先前
$$d\left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right) = 0$$
 展开: $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right)dx + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right)dy + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right)dz = 0$ 在所取坐标系中有: $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right) = 0$ 故有 $tg\alpha_N = \frac{dz}{dx} = -\frac{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right)}{\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x}\right)} = \frac{1}{g}\frac{\frac{\partial^2 P_{FN}}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 P_N}{\partial x}}{\frac{\partial^2 P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial^2 P_N}{\partial x}}$ 同理可以推导得到冷边界的情况。

2.3.3.2 气压场和风场特征

总述 由上式可见: 锋区附近密度一级不连续(锋区内等温线高度密集), 气压二级不连续(代表曲率情况)

推导 等压线气压恒定
$$P(x,y) = const$$
 $\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy = 0$ $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$

再微分,得到:
$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + 2\frac{dy}{dx}\frac{\partial^2 P}{\partial x\partial y} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + \frac{\partial P}{\partial y}\frac{d^2 y}{dx^2} = 0$$

槽脊线上
$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial P}{\partial y} \frac{d^2 y}{dx^2} = 0$$
 曲率 $k = \frac{1}{r} = \frac{\frac{d^2 y}{dx^2}}{\left[1 + (\frac{dy}{dx})^2\right]^{3/2}}$ 故 $\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = -\frac{\partial P}{\partial y} \mathbf{k}$

即气压的二阶导数与其曲率呈正比

气压场 锋区内等压线气旋式曲率比锋区外大得多,反气旋式曲率比锋区外小得多

风场 锋区中风的气旋式切变比锋区外大的多,温度水平梯度大于两侧,锋区中热成风比锋区外大得多

应用 风随高度顺转,暖平流最强且热成风最大高度为高空暖锋区;风随高度逆转,冷平流最强且热成风最 大高度为高空冷锋区;热成风很大而无明显平流,可能是静止锋

2.3.3.3 变压场特征

变压场特征 ① 暖(冷)锋锋区变压梯度不连续,变压风也不连续。

② 地面锋区中,等变压线密集,锋区外,等变压线稀疏,变压值比较小。

变压风 由变高梯度表示的地转偏差。地面图上,负变压中心区有变压风辐合;正变压中心区有变压风辐散。

由
$$\frac{\delta}{\delta t} \left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x} \right) = 0$$
 可得 $\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x} \right) + C_x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x} \right) = 0$

即
$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x} \right) = -C_x \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial x} - \frac{\partial P_N}{\partial x} \right)$$
 考虑锋区中 $\frac{\partial^2 P_{FN}}{\partial x^2} \gg \frac{\partial^2 P_N}{\partial x^2}$ 对于暖锋: $C_x > 0$

则
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_N}{\partial t} \right) < 0$$
 故 $-\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_{FN}}{\partial t} \right) > -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_N}{\partial t} \right)$ 锋区内变压梯度大于锋区外

暖锋

$$C_x > 0$$
 暖界面 $-\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_F}{\partial t} \right) > -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_N}{\partial t} \right)$ 冷锋 $C_x < 0$ 暖界面 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_F}{\partial t} \right) > \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_N}{\partial t} \right)$ 冷界面 $-\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_F}{\partial t} \right) > -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P_L}{\partial t} \right)$

2.3.4 锋面天气

锋面天气 指锋附近的云和降水(降水要求垂直运动条件+水汽条件)。每日地面天气图上,地面锋的位置具有重要的气象意义,它的位置和移动与天气现象(降水、强对流天气和风向变化)紧密联系。

2.3.4.1 锋附近引起垂直运动的因子

主要因子 ① 地面摩擦辐合上升(地转偏差)

- ② **锋移动过程中的抬升、滑升**(强迫暖气团抬升)
- ③ **高空槽前系统性上升,槽后系统性下沉** ④ **冷平流引起的下沉,暖平流引起的上升** 不同的锋面,不同的位置,起作用的具体因子是不同的。

2.3.4.2 暖锋附近垂直运动情况

运动因子 ① 暖锋附近地面处在气旋中,风向辐合上升

- ② 暖锋附近暖湿气流沿暖界面滑升运动
- ③ 暖锋对应处在槽前脊后系统性上升
- ④ 暖锋上空对应暖平流上升运动强 四

四因子均有利于上升



① 坡度: 暖锋的坡度很小, 约为1/150

- ② 云系: 暖空气一般含有比较多的水汽,主动上升前进,在冷气团之上慢慢地向上滑升可以达到很高的高度。暖空气在上升过程中绝热冷却,达到 LCL 后,在锋面上便产生云系。当暖空气滑升的高度足够高,水汽又比较充沛时,暖锋上常常出现广阔的、较厚的、系统的层状云系。云系序列为:卷云(Ci),卷层云(Cs),高层云(As),雨层云(Ns)。云层厚度可达对流层顶,愈接近地面锋线云层愈厚。
- ③ 降水: 暖锋降水主要发生在雨层云内,是连续性降水,降水宽度随锋面坡度大小而有变化,一般约300-400 公里。暖锋云系有时因为空气湿度和垂直速度分布不均匀而造成不连续,可能出现几十公里,甚至几百公里的无云空隙
- ④ 天气现象: 暖锋下的冷气团中, 空气比较潮湿, 在气流辐合作用和湍流作用下, 常产生层积云和积云。如果从锋上暖空气中降下的雨滴在冷气团内发生蒸发, 使冷气团中水汽含量增多, 达到饱和时, 会产生碎积云和碎层云。如果这种饱和凝结现象出现在锋线附近的地面层时, 将形成锋面雾。
- 总结 以上是暖锋天气的一般情况,但是在**夏季暖空气不稳定时**,也可能出现**积雨云、雷雨等阵性降水**。在 **春季暖气团中水汽含量很少时**,则仅仅出现**一些高云,很少有降水**。
- **我国分布** 明显的暖锋在我国出现得较少,大多伴随着气旋出现。 春秋季一般出现在江淮流域和东北地区,夏季多出现在黄河流域。

2.3.4.3 一型冷锋附近垂直运动情况

一型冷锋 即**槽前对应冷锋**, 也称为**缓行冷锋**(移动速度较慢)

运动因子 ① 冷锋附近地面处在气旋中,风向辐合上升

- ② 冷锋附近暖界面上的暖湿气流被迫抬升
- ③ 冷锋对应处在高空槽前系统性上升
- ④ 冷锋上空对应弱冷平流引起下沉运动降水落在冷锋后到冷空气边界,稳定

我国分布 一年四季在我国都有,冬半年更为常见。夏季,在我国西北、华北等地,以及冬季在我国南方地区出现的冷锋天气多属这一类型。

冷锋模型 ① 坡度: 高空槽前, **多稳定性天气**。移动缓慢, 锋面坡度不大, 约1/100。

- ② 云系:锋后冷空气迫使暖空气沿锋面平稳地上升,当暖空气比较稳定,水汽比较充沛时,会形成与暖锋相似范围比较广阔的层状云系,只是云系出现在锋线后面,而且云系的分布次序与暖锋云系相反。云系序列为: 兩层云(Ns),高层云(As),卷层云(Cs),卷云(Ci)
- ③ **降水**:降水性质**与暖锋相似**,在锋线附近降水区内还常有层积云、碎雨云形成。降水区出现在锋后,多为稳定性降水。如果锋前暖空气不稳定时,在地面锋线附近也常出现积雨云和雷阵雨天气。
- ④ 天气现象: 等压线过冷锋有一折角, 风向发生变化, 降水和雷暴天气也发生在冷锋附近。当冷锋过

境时,风向转变或增大,冷空气代替暖空气,气温下降。时常过 1~2 日又发生风和气温变化,在天气图上看到的是,在冷空气移动过程中,由于冷空气变性,在原冷空气一侧又可形成一条新的冷锋,称为副冷锋。

2.3.4.4 二型冷锋附近垂直运动情况

二型冷锋 槽后对应冷锋

天气因子 ① 近地面摩擦辐合

- ② 暖湿气流被迫抬升
- ③ 高空槽后有系统性下沉 ④ 强冷平流引起下沉运动降水区处于锋前到锋线,且不稳定 暖气团之上叠加了干冷的平流,导致不稳定层结,进一步产生强对流。

冷锋模型 ① 坡度:锋面在高空槽后或槽线附近,移动快、坡度大(1/40 - 1/80)的冷锋。

- ② 云系:锋后冷空气移动速度远较暖气团快,它冲击暖气团并迫使产生强烈上升。而在高层,因暖气团移速大于冷空气,出现暖空气沿锋面下滑现象,更加强了锋线附近的上升运动和高空锋区上的下沉运动。夏季,地面锋线附近,一般会产生强烈发展的积雨云,出现雷暴、甚至冰雹、飑线等对流性不稳定天气。高层锋面上,往往没有云形成。第二型冷锋云系呈现出沿着锋线排列的狭长的积状云带,好似一道宽度约有十公里,高达十多公里的云堤。在地面锋线前方也常常出现高层云、高积云、积云。
- ③ **天气现象:** 冷锋过境时,往往乌云翻滚,狂风大作,电闪雷鸣,大雨倾盆,气象要素发生剧变。这种天气历时短暂,锋线过后,天空豁然晴朗。

在冬季,由于**暖气团湿度较小**,气温不可能发展成强烈不稳定天气,只在<mark>锋线前方出现卷云、卷层云、高层云、雨层云等云系</mark>。当**水汽充足时**,地面锋线附近可能有很厚、很低的云层和宽度不大的连续性降水。地面锋过境后,云层很快消失,风速增大,并常出现大风。在干旱的季节,空气湿度小,地面干燥、裸露,还会有沙暴天气。这种冷锋天气多出现在我国北方的冬、春季。

两种区别 位置:一型在槽前,二型在槽后

降水区不同:一型在锋后,二型在锋前

高层冷平流强弱不同:一型弱,二型强

降水稳定性不同:一型稳定,二型不稳定

2.3.4.5 准静止锋与连阴雨

锋面模型

- ① 坡度: 准静止锋的坡度比暖锋还小
- ② 云系: 它的两侧冷暖气团往往形成"对峙"状态,暖气团前进,为冷气团所阻,暖气团被迫沿锋面上滑,情况与暖锋类似,出现的云系与暖锋云系大致相同。
- ③ **降水:**由于准静止锋的坡度比暖锋还小,沿锋面上滑的暖空气可以**伸展到距离锋线很远的地方**,所以云区和降水区比暖锋更为宽广。但是降水强度小,持续时间长,可能造成"霞雨霏霏、连日不开"的连阴雨天气。
- 4) 天气现象: 准静止锋天气一般分为两类。

一类是云系发展在锋上,有明显的降水。例如华南准静止锋,大多是由于冷锋减弱演变而成,天气和第一型冷锋相似,锋面坡度更小,云区、降水区更为宽广,其降水区并不限于锋线地区,可延伸到锋面后很大的范围内,降水强度比较小,为连续性降水。由于准静止锋移动缓慢,并常常来回摆动,使阴雨天气持续时间长达 10 天至半个月,甚至一个月以上,"清明时节雨纷纷"就是江南地区这种天气的写照。直至该准静止锋转为冷锋或暖锋移出该地区或锋消失以后,天气才能转睛。初夏时,如果暖气团湿度增大,低层升温,气层可能呈现不稳定状态,锋上也可能形成积雨云和雷阵雨天气。

另一类是主要云系发展在锋下,并无明显降水的准静止锋,例

如昆明准静止锋,它是南下冷空气为山所阻而呈静止状态,锋上暖空气干燥而且滑升缓慢,产生不了大规模云系和降水,而锋下的冷空气沿山坡滑升和湍流混合作用,在锋下可形成不太厚的雨层云,并常伴有连续性降水。

我国分布 我国准静止锋主要出现在华南、西南和天山北侧,出现时间多在冬半年,对这些地区及其附近天气的 影响很大。


2.3.4.6 锢囚锋

形成 冷锋追上暖锋把暖空气抬到高空形成的锋面。


锋面模型 ① 锢囚点:该位置天气最为恶劣

② 云系: 由两条锋面云系合并而成, 多维高层云、复高积云和层积云等, 外围多卷云、卷层云。

③ 降水: 降水区位于锢囚锋附近, 宽度从地面锋线至700hPα槽线。



冷式锢囚



暖式锢囚


2.3.5 锋面天气的输送带模式

输送带 输送带是指以天气系统为坐标系的相对气流,它们是系统内产生云


和雨区的主要气流。比如以锋面为坐标系,气流相对锋面的运动。

分类

冷输送带和暖输送带(向后上滑暖输送带、向前上滑暖输送带)



向后上滑暖输送带 向前上滑暖输送带



冷输送带

2.4 锋面分析

本节详细内容参见天气学分析基础。

2.4.1 分析基本方法

遵循原则

- ① **历史连续性原则** 锋面不会无故地出现和消失,注意结合地形条件、系统强度、锋面的移动速度。
- ② 结合高空锋区: 是否有高空锋区,是否有锋消或锋生的可能。原因在于锋随高度向冷区倾斜, 地面锋线位于高空等压面上等温线相对密集区的偏暖一侧, 据冷暖平流确定锋的性质。

(平原地区分析 850hPa、700hPa 等压面,高原地区分析 500hPa 等压面)

③ 需要结合地面天气图上各气象要素以确定锋的位置;应用卫星云图;应用其他资料

关系 锋面、高空槽、锋区三者关系

- ① 锋面与高空槽有关系,但不是一一对应关系,而与锋面有一一对应关系的是高空锋区。
- ② 近地面的锋区总是处于地面低压槽中,但到了高空则不一定,锋面可以在低压槽的前方、低压槽中或槽后,甚至锋面上空没有槽配合。
- ③ 地面上的锋面只是一条线,完整的锋面应该包括地面锋面和高空锋面。而且地面锋面一定在高空锋面靠暖空气一侧。

性质确定

高空锋区有冷平流对应地面冷锋,高空锋区有暖平流对应地面暖锋

高空锋区冷暖平流不明显时,则对应地面准静止锋

如果冷锋赶上暖锋, 高空有暖舌, 则对应地面锢囚锋

锋面确定

需要**根据地面天气**,例如温度、气压、变压、湿度、风场和天气现象来进一步确定。

理论上气象要素在锋面附近的分布如先前分析所示。然而实际影响锋面要素分布的情况与理论有不同 (例如大的地形阻挡、夏天冷暖辐射条件不同导致温差接近、黄土高原/华北平原之间的定常温差带), 使得锋面分析成为一个重点和难点。

例如:影响温差不明显的因子有:锋面两侧辐射条件不同:冬半年早上或后半夜、夏半年白天、锋面两侧蒸发凝结条件不同:冷锋前有降水、锋面两侧垂直运动条件不同、冷膜影响、夏季大陆比海面温度高(冷锋自大陆移到海上)、非锋面的定常温差带:海岸线附近,温度和风的差异以及高原与平原接壤处。

副冷锋

副冷锋是<mark>变性冷气团和冷气团之间的界面</mark>,它往往是在一条冷锋之后,由于有<mark>新的冷空气</mark>下来而形成 的。它一般是地面锋, 比较浅薄, 没有明显的高空锋区配合。

其要素特点是:锋前锋后风向切变不其明显,仅有风速差异,冷锋后常有明显的正三小时变压,锋两

侧温差不明显, 副冷锋移速快。

2.4.2 高空测风资料的应用(单站测风)

基本描述

- ① 热成风方向大致代表锋的走向
- ② 根据风向随高度的转变确定锋的性质
- ③ 原点与代表锋面的热成风的垂线代表锋的移向和速度

冷锋情况


逆转: 冷平流。冷锋位于高度为 $2.0 \sim 2.5 km$ 气层内(热成风最大)。<mark>冷锋走向东北-西南向</mark>。


冷锋指向东南方向移动,垂线代表移动速度。


暖锋情况

顺转:暖平流。暖锋位于 $1.5km \sim 2.0km$ 气层内,暖锋近于东-西向,向北移动。

静止锋情况 风向顺转:接近 180° (热成风很大,无明显平流)。锋区位于高度为 $1.5 \sim 2.0 km$ 之间,在1.5 km以下吹 东北风, 2km以上吹西南风, 风向转变 180°, 风速亦随之增加, 静止锋则为东北-西南向。







2.5 锋牛与锋消

2.5.1 锋生、锋消概念

锋生

指密度不连续性形成的一种过程或指已经有的一条锋面,其温度或位温水平梯度加大的过程。

锋消

指作用相反的过程, 指促**使锋面消失或减弱的机制和过程**。

锋的主要特征表现为水平温度的差异.因而锋的生、消影响气温水平梯度增大或减小的因素有:

① 水平气流辐合辐散 ② 空气的垂直运动 ③ 空气的热量交换 ④ 凝结潜热释放

2.5.2 锋生、锋消的运动学特点


2.5.2.1 个别锋生函数

锋生过程

在等压面图上,某一带有一组等温线,其**水平升度**为 $T_n = \frac{\partial T}{\partial n} > 0$,假如大气运动 $\overline{\mathbb{C}}_n$ 沿这一带(线)

比其他部分增大得更迅速,则这个带称为锋生带,这种使 T_n 增大的过程 称为**锋生过程。锋生线必须是物质线**。

如右图,在 T_3 , T_4 之间为锋生带,**虚线为锋生线**,在锋生带有锋生成,还 必须满足: 锋生带里, 必须有一狭窄区域, 其锋生作用最强烈; 锋生线 必须是物质线。锋生线以北,气流速度减小;锋生线出风南北对吹。



锋生函数

 $F = \frac{d}{dt}(T_n)$ F > 0表示有锋生作用,温度水平梯度加大,<math>F < 0表示有锋消作用,温度水平梯度减小

锋面生成条件: F > 0, $\frac{\partial^F}{\partial n} = 0$, $\frac{\partial^2 F}{\partial n^2} < 0$ 意味着在锋生带中有极大值

锋面消失条件: F < 0, $\frac{\partial F}{\partial n} = 0$, $\frac{\partial^2 F}{\partial n^2} > 0$

物理含义 ① $\frac{1}{c_n}\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{dQ}{dt}\right)$: **非绝热加热项** 非绝热加热(如潜热释放)的水平梯度差异导致锋生。

- ② $-T_n \frac{\partial V_n}{\partial n}$: **水平运动项** 水平速度梯度(辐合/辐散)对温度梯度的拉伸或压缩作用。
- ③ $-(\gamma_d \gamma) \frac{\partial w}{\partial n}$: **垂直运动项** 垂直运动对锋生的作用。

2.5.2.2 水平运动的作用

公式 水平运动作用 $F_1 = -T_n \frac{\partial V_n}{\partial n}$ 表示水平气流的**辐合或辐散对温度梯度的影响**。

水平辐合 若 $\frac{\partial V_n}{\partial n}$ < $\mathbf{0}$,即沿温度升度方向水平气流辐合,而 T_n > 0, F_1 > 0,有<mark>锋生作用</mark> 水平气流辐合辐散:相向或同向的速度不同气流的辐合,可促使**冷暖气团接近**,过渡区缩小,水平梯度增大,利于锋生。


水平辐散 若 $\frac{\partial V_n}{\partial n} > 0$,即沿温度升度方向水平气流辐散,而 $T_n < 0$, $F_1 < 0$,有锋消作用水平气流辐散则促使冷暖气团远离,过渡区增大,水平温度梯度减小,利于锋消。

总体情况 当**气流与等温线不相垂直**而有交角或有**变形场**(一对高压和一对低压相间分布(**鞍形场**))时,气流辐合使等温线加密,利于锋生;气流辐散使等温线变疏,利于锋消。

横槽内锋生 横槽前偏西风,槽后偏北风。沿 \vec{n} 方向, \vec{V}_n 越来越小,冷空气在槽内堆积,槽线处锋生。

倒槽锋生 右侧强偏南风,强暖平流;左侧强偏北风,强冷平流;槽线附近 $\frac{\partial V_n}{\partial n}$ < 0,锋生。

变形场锋生 压缩轴与等温线交角很大,膨胀轴附近等温线越来越密集,出现锋生,这是<mark>锋生最有利的形势。</mark> 地形阻挡 地形阻挡造成空气辐合,锋生。



2.5.2.3 垂直运动的作用

公式 垂直运动作用: $F_2 = -(\gamma_d - \gamma) \frac{\partial w}{\partial n}$ 表征**垂直运动**与**大气稳定度**的相互作用对温度梯度的影响 未饱和空气稳定度取决于 $\gamma_d - \gamma$ 饱和空气的稳定度取决于 $\gamma - \gamma_s$ 稳定状态下 $\gamma_d - \gamma > 0$, $\gamma_s - \gamma > 0$, 有 $\frac{\partial w}{\partial n} < 0$, 锋生; $\frac{\partial w}{\partial n} > 0$, 锋消

稳定大气 物理情况: $\frac{\partial \theta}{\partial p} < 0, \gamma_a$ 或 $\gamma_s > \gamma$


冷<mark>锋上山</mark>: 暖侧有上升运动,上升绝热膨胀冷却,导致**暖侧降温**,而冷侧上升运动弱,**温度变化小**,导致**等温线密集带变稀疏**,锋减弱或消失,<mark>锋消</mark>。

冷锋下山:暖侧下沉运动弱,**温度无明显变化**;冷侧下沉运动很强,**温度升高**,等温线变稀疏,<mark>锋消</mark>。 实际大气中,特别是对流层中层的垂直运动,都是暖空气上升,冷空气下沉;因而<mark>在无凝结现象发生的情况下,一般是不利于锋生而利于锋消的</mark>。

不稳定大气 物理情况: $\frac{\partial \theta}{\partial p} > 0, \gamma_d$ 或 $\gamma_z < \gamma$

冷锋上山,气块的上升冷却速率小于环境大气,相对环境大气来说气块增温。暖空气中的相对增温比冷空气中更甚,锋面两侧温度梯度增大,产生锋生。此外,靠暖的一侧,大量水蒸气凝结释放潜热,温度升高;而靠近其冷的一侧上升运动很弱或无上升运动,温度变化不大。这样温度密度集带变密。所以锋生。

冷锋下山,相对环境大气来说气块降温。冷空气中的相对降温比暖空气中更甚,锋面两侧温度梯度增大.产生锋生。



2.5.2.4 非绝热加热项的作用

公式 非绝热加热项 $F_3 = \frac{1}{C_p} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{dQ}{dt} \right)$ 表征非绝热过程(辐射、湍流、潜热)的水平差异对温度梯度的影响

气团变性 ① 冷空气南下, $\left(\frac{dQ}{dt}\right)_{\rm I}>0$ 锋消 ② 暖空气北上, $\left(\frac{dQ}{dt}\right)_{\rm L}<0$ 锋消

锋两侧的冷、暖气团同下垫面间时刻进行着热量交换,影响着锋两侧温度水平梯度的变化。 在大多数情况是锋两侧的气团都移行到性质大致相似的地表面上,不论地表温度是低于冷气团或暖于 暖气团,或者介于两者之间,气团同下垫面间热量交换的结果,不是暖气团失热更多,就是冷气团得 热更多,都会使冷、暖气团间的温度梯度减小,利于锋消。

2.5.2.5 章节总结

近地面 辐射过程和边界层的<mark>热传递</mark>是主要的。

对流层低层 水平运动是锋生的主要因子,垂直运动较小。

对流层中层 水平汇合和垂直运动项同等重要。

对流层高层 水平汇合是重要因子。对流层顶也适用。

自由大气 饱和<mark>凝结潜热</mark>释放,对锋生有重大作用。潜热释放主要集中在锋区暖空气一侧,有利于锋生,这种过程可以抵消暖空气绝热上升冷却而造成不利于锋生的作用。

2.5.3 锋生、锋消的动力学特点


引入 上述分析基于运动学条件,仅考虑空气运动对等温线分布的影响。但是温度场和流场之间存在相互作用,当温度场分布改变后,原有的地转平衡和热成风关系就需要重新平衡,导致空气运动发生变化。 这种变化又会进一步影响锋生。

分析 本节以变形流场作用使得等温线发生密集作为动力过程开始(下页左图)北侧冷平流,南侧暖平流

- ① **运动学锋生**导致**温度水平梯度加大**(热成风加大), 为了维持热成风平衡, **风垂直切变**加大; 等压面间厚度**南侧加大北侧减小**(等压面梯度上层加大低层减小)
- ② 热成风平衡破坏, **高层西风加速, 低层西风减速**
- ③ 根据地转偏差与加速度的关系,**低层西风减速**有向东的加速度,产生<mark>向北地转偏差,高层西风加</mark>

速,产生向南地转偏差。

- ④ 由于**锋区内地转偏差大于锋区外**,低层锋区暖边界地转偏差辐合,上升运动;锋区冷边界地转偏差辐散、下沉运动、导致有垂直于锋面的环流:即锋生**次级环流产生。**
- ⑤ 次级环流又对锋生发生作用: 高层辐合发生在B点(冷边界),低层辐合发生在A点(暖边界),**使 得锋区发生倾斜**,使这两处温度梯度加大,高层低层**锋区加强**。
- ⑥ 中层 500hPa 暖空气绝热冷却,冷空气绝热增温,中层趋于锋消。



2.5.4 我国锋生、锋消的概括

2.5.4.1 我国的锋生区

总述 我国有**南方北方两个锋生带**,各自与南北两支高空锋区相对应。

北方锋生带 河西走廊、东北, 40~50°N, 与极锋锋区对应, 配合有北方气旋(蒙古气旋)

南方锋生带 华南、长江流域, 20~30°N, 与副热带锋区对应, 配合有南方气旋(江淮气旋)

南北锋生带随季节发生位移,夏季偏北,冬季偏南

2.5.4.2 有利于锋生的天气形势

冷锋 高空: 冷槽在高空槽后, 槽后有较强冷平流 (发展槽)

地面: **冷锋产生在低槽内**(辐合)**或冷高压前部**(隐槽形式)

暖锋 高空: 850、700hPa 为暖式风切变, 强的暖平流

地面: 西南的暖倒槽(开口向南)

2.5.4.3 我国的锋消区

区域 青藏高原以东30 ~ 40° N; 6-9 月锋消多, 7-8 月为最多

- ① 高原东侧,下坡下沉气流作用强,利于锋消 垂直运动项
- ② 冬季处于东亚大槽后部,有下沉气流(槽后西北风)
- ③ 夏季副热带高压控制东部、暖空气强 非绝热加热项

2.5.4.4 我国的锋面活动

冷锋 最多,全国全年都可产生

暖锋 不单独产生,与冷锋一起组成锋面气旋

准静止锋 华南准静止锋:武夷山、南岭以北

昆明准静止锋: 在贵阳一带为阴冷, 而在昆明则晴朗

個囚锋 河套铟囚锋: 黄土高原及华北倒回的冷空气汇合于太行山

大巴山锢囚锋、武夷山锢囚锋、南疆锢囚锋

东北铟囚锋: 锋面气旋发展到后期

