

安装中间件环境

安装依赖环境

项目中依赖 Nacos、Redis、RocketMQ 等中间件依赖，为了让项目顺利启动，需要大家提前在本地安装或使用马哥提供的云中间件环境。

选择本地安装还是云中间件环境？如果本地电脑内存有限并且想省事，可以直接使用 [云中间件环境](#) 章节开箱即用。追求稳定或本地已有相关依赖，参考 [本地环境安装](#) 章节。

云中间件环境

云中间件环境暴露在公网之上，容易遭到“有心人”的攻击，如果大家发现之前服务是好的，但突然连接不到指定的中间件，那就是被攻击了。这种情况，可以微信联系我，我去尝试重启服务器，一段时间后会恢复正常。

...

获取中间件域名

<<https://t.zsxq.com/10kVlK6Ap>>

添加 VM 启动参数

实例参数


从上述知识星球链接中，获取到 Redis、RocketMQ以及 Nacos 域名，替换到下述文本中。

```
-  
Dspring.data.redis.password=Sm9sVXB0YjJlI030b5tz0trjpvZzRhtZmEbv0u0ImcD1wEDOPfeaqNU4PxHob  
/Wp  
-Dspring.data.redis.port=19389  
-Dunique-name=-自定义名称，可以切换为自己的名称  
-Dframework.cache.redis.prefix=自定义名称，可以切换为自己的名称：  
-Dspring.data.redis.host=Redis域名
```


```
-Drocketmq.name-server=RocketMQ域名  
-Dspring.cloud.nacos.discovery.server-addr=Nacos域名
```

添加 VM 参数


通过 IDEA 打开应用启动列表，将 VM 参数设置到具体应用中。



刚拉下来项目时启动程序入口可能是空的，按照以下方式点击应用程序启动下，就有了。



选择对应服务进行配置, 最终所有服务列表都要添加 VM 参数配置。



真实的 VM 参数:


```
-  
Dspring.data.redis.password=Sm9sVXB0YjI030b5tz0trjpzvZzRhtZmEbv0u0ImcD1wEDOPfeaqNU4PxHob  
/Wp  
-Dspring.data.redis.port=19389  
-Dunique-name=-mading  
-Dframework.cache.redis.prefix=mading:  
-Dspring.data.redis.host=xxx  
-Drocketmq.name-server=xxx  
-Dspring.cloud.nacos.discovery.server-addr=xxx
```

注意, `-Dunique-name=-mading` 中 mading 前面有个中划线, `-Dframework.cache.redis.prefix` 中 mading 后面有个冒号。

大家 unique-name 和 framework.cache.redis.prefix 不要再使用 mading, 可以替换为自己的名字或代号, 不然的话会和其他同学调用混乱。!!! 强烈建议加上随机字符, 比如 mading0924xxx 等等, 避免冲突。

如果实在不清楚如何如何添加 VM 参数, 将上述这些配置直接替换服务中的配置文件也可以。

将 VM 参数赋值到 VM options 文本框中。



全部配置完成后，点击 OK 启动 SpringBoot 或者 SpringCloud 模式项目，进行验证。


如果连接不上或项目启动报错，那就是服务器被攻击了。麻烦通知我下，谢谢。

登录中间件控制台

Nacos

<<http://common-nacos-dev.magestack.cn:8848/nacos/index.html>>

用户名/密码：nacos/nacos



RocketMQ

<<http://common-rocketmq-dev.magestack.cn:8088/#/>>



本地环境安装

Redis Latest

通过简易版方式安装，主打的就是有问题铲了重装。

```
docker run -p 6379:6379 --name redis -d redis redis-server --requirepass "123456"
```

RocketMQ 4.5.1

安装 NameServer。

```
docker run -d -p 9876:9876 --name rmqnamesrv foxiswho/rocketmq:server-4.5.1
```

安装 Bocker。

1) 新建配置目录。

```
mkdir -p ${HOME}/docker/software/rocketmq/conf
```

2) 新建配置文件 broker.conf。

```
brokerClusterName = DefaultCluster
brokerName = broker-a
brokerId = 0
deleteWhen = 04
fileReservedTime = 48
brokerRole = ASYNC_MASTER
flushDiskType = ASYNC_FLUSH
# 此处为本地ip，如果部署服务器，需要填写服务器外网ip
brokerIP1 = xx.xx.xx.xx
```

3) 创建容器。

```
docker run -d \
-p 10911:10911 \
-p 10909:10909 \
```

```
--name rmqbroker \  
--link rmqnamesrv:namesrv \  
-v ${HOME}/docker/software/rocketmq/conf/broker.conf:/etc/rocketmq/broker.conf \  
-e "NAMESRV_ADDR=namesrv:9876" \  
-e "JAVA_OPTS=-Duser.home=/opt" \  
-e "JAVA_OPT_EXT=-server -Xms512m -Xmx512m" \  
foxiswho/rocketmq:broker-4.5.1
```

安装 rocketmq 控制台。

```
docker pull pangliang/rocketmq-console-ng  
docker run -d \  
--link rmqnamesrv:namesrv \  
-e "JAVA_OPTS=-Drocketmq.config.namesrvAddr=namesrv:9876 -  
Drocketmq.config.isVIPChannel=false" \  
--name rmqconsole \  
-p 8088:8080 \  
-t pangliang/rocketmq-console-ng
```

运行成功，稍等几秒启动时间，浏览器输入 `localhost:8088` 查看。

Nacos 2.1.2

通过简易版方式安装，主打的就是有问题铲了重装。

```
docker run \  
-d -p 8848:8848 \  
-p 9848:9848 \  
--name nacos2 \  
-e MODE=standalone \  
-e TIME_ZONE='Asia/Shanghai' \  
nacos/nacos-server:v2.1.2
```

运行成功，稍等几秒启动时间，浏览器输入 `http://localhost:8848/nacos/index.html` 查看控制台。

更新: 2024-08-23 10:06:26

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/gu8d4uvn5cdzuig9>>