TEMA 3. Prácticas FTP

Indice

1
1
1
2
3
3
3
5
5
6
6
.15
18
22

Los clientes FTP se pueden clasificar según la interfaz de usuario que ofrecen. En esta práctica vamos a probar varios clientes FTP para descargar archivos de un servidor FTP público.

1. Clientes FTP

1.1. Cliente FTP en línea de comandos

a) Ubuntu

- 1.1. Iniciar sesión en **Ubuntu3** con el usuario alumno (si no existe, iniciar sesión como administrador y crear el usuario con *adduser alumno*). **Ubuntu1** debe estar arrancado y con NAT funcionando.
- 1.2. Crear un directorio llamado "**pruebasFTP**" dentro de la carpeta home del usuario alumno y muévete a él.
- 1.3. Dentro del directorio "pruebasFTP", crear tres archivos "datos1.txt", "datos2.txt" y "fich1.txt", todos con contenido.
- 1.4. Conectarse vía FTP linea de comandos al sitio ftp.rediris.es usando el usuario anonymous:

ftp ftp.rediris.es

- a) Introducir el usuario anonymous si lo pide.
- b) Dejar la contraseña en blanco si la pide.
- 1.5. Ejecuta el comando ? para mostrar los comandos ftp disponibles

ftp>?

1.6. Ejecuta el comando **pwd** para ver la ruta en la que te encuentras en el servidor.

ftp> pwd

1.7. Ejecuta el comando **!pwd** para ver la ruta en la que te encuentras en el cliente (debe ser /home/alumno/pruebasFTP). Recordar que los comandos que se ejecutan con el símbolo ! delante se ejecutan en el cliente, excepto el comando cd que para ejecutarse en local hay que usar lcd y no !cd).

ftp>!pwd

1.8. Ejecuta el comando **!Is** para ver un listado del directorio de la máquina local.

ftp>!ls

1.9. Ejecuta el comando *Is* para ver un listado del directorio de la máquina remota.

ftn>ls

Obtendrás un error de conexión debido a que entre el cliente y el servidor FTP existe un enrutador NAT. Es necesario ejecutar FTP en modo Pasivo y para ello tecleamos el comando "passive"

ftp>passive

ftp>Is

1.10. Descarga el fichero welcome.msg usando el comando get

ftp > get welcome.msg

1.11. Ejecuta el comando *!ls* para ver un listado del directorio donde estás en el cliente y comprobar que se ha descargado el fichero.

ftp>!ls

1.12. Desde el cliente ftp, crea un directorio llamado **imagenes** (dentro del directorio pruebasFTP) usando !mkdir. Muévete al nuevo directorio.

ftp > !mkdir imagenes

ftp > lcd imagenes

1.13. Vuelve al directorio pruebasFTP y sube el fichero "**fich1.txt**" al servidor usando el comando put.

ftp > lcd..

ftp > put datos1.txt

¿Se ha subido el fichero al servidor? ¿Por qué?

¿Qué comando usarías para subir al servidor los ficheros "datos1.txt" y "datos2.txt" a la vez?

1.14. Cierra la conexión ftp con el comando bye.

b) Debian

Debian 10 no tiene instalado ningún cliente FTP por defecto. Se puede instalar el cliente "Iftp" que funciona prácticamente igual que el cliente ftp de ubuntu, pero usando el comando "Iftp" en vez de "ftp":

apt-get install Iftp

Iftp ftp.rediris.es

Volver a hacer los pasos desde 1.5 hasta el final del apartado anterior en la máquina debian2. Tener en cuenta que "Iftp" detecta por defecto que el servidor debe funcionar en modo pasivo

y no hace falta indicárselo.

c) Windows

Windows 7 sí tiene instalado un cliente ftp desde línea de comandos, que funciona de modo similar a los anteriores, aunque algunos comandos cambian. Probar los pasos anteriores en Windows04 indicando los comandos que cambian. TENER EN CUENTA QUE EL CLIENTE FTP DE WINDOWS NO PERMITE CAMBIAR AL MODO PASIVO, POR LO QUE MUCHAS COSAS NO SE PODRÁN HACER.


Para descargar ficheros podríamos conectarnos desde un navegador introduciendo la URL: ftp:\\ftp.rediris.es.

1.2. Cliente ftp gráfico Filezilla


a) Windows

Filezilla (http://filezilla-project.org) es una solución FTP libre que ofrece tanto un cliente FTP gráfico multiplataforma como un servidor FTP para windows. Ambos se distribuyen bajo licencia GNU. En esta práctica vamos a instalar el cliente FTP en una máquina Windows :

- 2.1. Inicia sesión en Windows04 con un usuario administrador.
- 2.2. Crea la carpeta **c:\pruebasFTP** y dentro crea un fichero de texto **datos1.txt** con contenido.
- 2.3. Accede a la web de Filezilla y descarga el cliente FTP.
- 2.4. Instala el cliente con las opciones por defecto.
- 2.5. Inicia Filezilla y establece una conexión con ftp.rediris.es con el usuario anonymous:
 - En el cuadro de texto Servidor introduce ftp.rediris.es
 - En nombre de usuario introduce anonymous (o también se puede dejar en blanco, ya que es el usuario que se usa por defecto). Se usa por defecto el puerto 21.
 - · Haz click en conexión rápida.
 - Fijarse en el mensaje sobre TLS que nos muestra. Aceptarlo.
 - Una vez establecida la conexión puedes ver los mensajes del protocolo FTP intercambiados entre cliente y servidor en el área superior.
 - En el panel izquierdo se muestran los ficheros y directorios del cliente (sitio local), y en el derecho vemos los ficheros y directorios del servidor FTP (sitio remoto).
 - ¿Qué modo ha usado el cliente para descargar el listado de ficheros del servidor, activo o pasivo?



- 2.6. Descarga el fichero welcome.msg en la carpeta c:\pruebasFTP
 - Accede a la carpeta <u>c:\PruebasFTP</u> en el Sitio Local
 - Haz clic con el botón derecho sobre el fichero welcome.msg y selecciona descargar, pulsa doble click sobre él o arrástralo a la carpeta pruebasFTP del directorio local.
- 2.7. Sube el fichero datos1.txt al servidor. ¿Se sube? ¿Por qué?
- 2.8. Observa el resumen de transferencias fallidas y satisfactorias en el panel inferior.



2.9. Cierra el cliente FTP.

b) Linux

Instala el cliente FTP Filezilla en ubuntu3 ejecutando sudo apt-get install filezilla.

Realizar todos los pasos de la práctica anterior.


1.3. Navegadores\exploradores como clientes FTP

- 3.1. Inicia sesión en windows4 con un usuario administrador.
- 3.2. Descargar Mozilla Firefox si no está instalado.
- 3.3. Abrir Firefox e introducir la URL ftp://ftp.rediris.es para establecer una conexión con el usuario **anonymous**.
- 3.4. Descargar el fichero welcome.msg en la carpeta c:\PruebasFTP.
- 3.3. Accede a **Inicio**, **Equipo** y en la barra de direcciones introducir la URL <u>ftp://ftp.rediris.es</u> para establecer una conexión con el usuario **anonymous**.
- 3.4. Mover el archivo welcome.msg a la carpeta **Documentos**
- 3.5. Inicia sesión en Ubuntu03.
- 3.6. Acceder al menú *Lugares, Conectar con el servidor* e introducir la URL ftp://ftp.rediris.es. Haz click en conectar.
- 3.7. Observa que se ha montado una carpeta en el escritorio con acceso al servidor FTP.
- 3.8. Desmonta la carpeta haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre ella.

2. Instalación de Filezilla Server en Windows Server 2012

Accede a la web de Filezilla (http://filezilla-project.org) y descarga la última versión del apartado *Filezilla Server*. Instala el servidor FTP en Wserver2012 como un servicio que se arranque manualmente. Configura como puerto de administración el 14147 (el que se propone por defecto) e instala la herramienta de administración del servidor.

1. Instalar la aplicación con las opciones por defecto (fijarse en las opciones de la ventana "Startup settings" (*Install as a service* y puerto *14147*).



- 2. Una vez instalado, se abrirá el interfaz de administración y nos ofrecerá conectarnos al equipo local (localhost) y al puerto 14147. Lo hacemos (nos lo permite aunque dejemos la contraseña en blanco).
- 3. Acceder a *Inicio, Herramientas administrativas, Servicios* y comprobar que se ha creado un servicio asociado al servidor Filezilla (Filezilla Server FTP server) que se inicia automáticamente. Observa que está iniciado.
- 4. Abre un terminal y ejecuta el comando **netstat -a -p TCP -n** y observa que los puertos TCP 21 y 14147 están a la escucha.

3. Configuración de Filezilla Server en Windows

Configurar el servidor Filezilla con las siguientes opciones:

- Se permitirán un máximo de **2 conexiones simultáneas** al servidor.
- Cuando un usuario accede al sevidor como cliente tiene **un máximo de un minuto** para hacer *login*.
- Si un cliente conectado no hace nada en 2 minutos (tiempo de inactividad) se le desconectará.
- El **mensaje de bienvenida** del servidor será "Bienvenido al servidor FTP Filezilla de la red virtual".
- No se permitirán conexiones desde la IP 10.33.1.2.
- Para administrar el servidor FTP, la interfaz de administración usará el puerto 14147 y se podrá acceder desde el equipo local (donde está instalado Filezilla Server). Para acceder a través de la interfaz se usará la contraseña "Clave_00".
- Se habilitará el log del servidor con ficheros de 200 KB como máximo. Se usará un fichero de log para cada día y se borrarán los ficheros de logs con más de 10 días de


antigüedad.

- La velocidad de descarga del servidor será de 10 KB/s como máximo de lunes a viernes y el fin de semana la velocidad será la máxima permitida. Respecto a la velocidad de subida será de 5 KB/s de lunes a viernes y de 15 KB/s el fin de semana.
- Se "banearán" durante 2 horas las conexiones desde direcciones IP que fallen 10 veces a la hora al autenticarse en el servidor.
- Se crearán los siguientes usuarios:
 - Usuario anónimo (usuario anonymous sin contraseña)-
 - Directorio predeterminado c:\ftp\pub). El usuario solo tendrá permisos de lectura, es decir, de descarga de archivos.
 - No pertenece a ningún grupo.
 - Usuario profesor (con contraseña):
 - Directorio predeterminado c:\ftp. El usuario tendrá permisos de lectura, escritura, borrado y modificaciónd e ficheros y directorios.
 - El usuario también tendrá acceso con todos los permisos a la carpeta c:\ftp2 usando el alias "carpeta2"
 - No pertenece a ningún grupo.
 - Usuarios alumno1 y alumno2 (con contraseña):
 - Pertenecerán al grupo alumnos.
 - El directorio predeterminado <u>para todos los miembros del grupo alumnos</u> es es c:\ftp\alumnos, y todos tendrán permisos de lectura y escritura de ficheros y directorios.
 - La velocidad de subida para todos los alumnos será de 2 KB/s.

Conectarse al servidor desde clientes FCP instalados en otros equipos de la red y comprobar que se cumple la configuración realizada.

1. Configuración global del servidor


- 1.1. Iniciar sesión en el servidor con un usuario administrador.
- 1.2. Comprobar que el servidor FTP está iniciado. Si no es así, arrancarlo en *Inicio, Filezilla Server Interface*, pulsando el botón "Connect".
- 1.3. En la barra de tareas acceder a Edit, Settings para configurar las opciones globales del servidor.
- 1.4. Navegar a través de las opciones para realizar la configuración solicitada:




- a. En General Settings, Max number of users, introducir 2.
- b. En General Settings, Login Timeout, introducir 60
- c. En General Settings, Connections Timeout, introducir 120
- d. En *General Settings, Welcome Message*, introducir el mensaje "Bienvenido al servidor FTP Filezilla de la red virtual".
- e. En *General Settings, IP filter, the following IP addresses are not allowed to connect to the server,* introduce 10.33.1.2 para no permitir conexiones desde esta dirección.



f. En *Admin Interface Settings* introduce la contraseña de acceso "Clave_00" y deja el puerto por defecto. Para poder administrar el servidor remotamente se debe introducir la IP del servidor en el campo "*Bind the admin interface to the following IP addresses*" y la lista de IP's desde la que se puede administrar el servidor en el campo "*IP addresses which are allowed to connect to the admin interfaz*" (* para todas):



- * Para poder administrar el servidor desde un cliente, dicho cliente debe tener instalado Filezilla Server (solo es necesario el módulo de administración)
- g. En *Loggin* habilita "*Enable logging to file*", habilita "*Limit log file size to*" e introduce 200, habilita "*Use a different logfile each day*" y "*Delete old logfiles after*" e introduce 10.
- h. En *Speed Limits* habilita "*Use Speed limits rules*" en "*Download Speed Limit*" y añade una regla de 10 KB/s de lunes a viernes. Para los fines de semana, al no haber regla, coge la velocidad máxima.
- i. En *Speed Limits* habilita "*Use Speed limits rules*" en "Up*nload Speed Limit*" y añade una regla de 5 KB/s de lunes a viernes y otra de 15 KB/s el sábado y el domingo.




j. En *Autoban* habilita "*Enable automatic bans*" e introduce 10 y 2 respectivamente para "banear" durante 2 horas a las conexiones desde direcciones IP que fallen 10 veces en la autenticación al servidor.

2. Configuración de usuarios y grupos


El servidor FTP Filezilla sólo permite crear usuarios virtuales, es decir, los usuarios con los que se pueden establecer conexiones FTP son usuarios <u>propios del servidor FTP</u> y <u>no del sistema operativo</u> donde se ejecuta.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los usuarios están "enjaulados" en su directorio predeterminado cuando se conectan por FTP.


- 2.1. Crear los directorios **c:\ftp\pub, c:\ftp\alumnos** y <u>c:\ftp2</u> en el equipo. Crear varios ficheros con contenido dentro de los directorios.
- 2.2. En la barra de tareas de **Filezilla Server** acceder a **Edit, Users** para configurar los usuarios virtuales y sus privilegios.
- 2.3. En la página **General**, hacer click en **Add** y crear el usuario **anonymous** sin que pertenezca a un grupo (none).



2.4. Con el usuario **anonymous** seleccionado accede a la página **Shared Folders**, haz clic en **Add**, selecciona el directorio **c:\ftp\pub** y deja los permisos por defecto (sólo permiso de lectura para ficheros).




- 2.5. Accede a la página **General**, haz click en **Add** y crea el usuario **profesor**. Habilita la opción **Password** e introduce una contraseña
- 2.6. Con el usuario **profesor** seleccionado accede a la página **Shared Folders**, haz clic en **Add**, selecciona el directorio **c:\ftp** y marca TODOS los permisos.




También desde **Shared Folders**, haz clic en **Add**, selecciona el directorio **c:\ftp2** y marca TODOS los permisos. Una vez añadido el directorio, pulsar doble clic en la casilla "Aliases" y añadir el nombre que vamos a usar para acceder a esta carpeta (/carpeta2), y aceptar.


Fijarse que la carpeta **c:\ftp** lleva una **H** por delante y **c:\ftp2** no. La razón es que la carpeta **c:\ftp** es la carpeta por defecto del usuario profesor, es decir, la carpeta a la que accederá por defecto cuando se conecte al servidor Filezilla desde otro equipo.



- 2.7. En la barra de tareas, accede a **Edit**, **Groups** para configurar los grupos virtuales y sus privilegios.
- 2.8. En la página General, haz clic en Add y crea el grupo alumnos.
- 2.9. Con el grupo alumnos seleccionado, accede a la página **Shared Folders**, haz clic en **Add**, selecciona el directorio **c:\ftp\alumnos** y marca los permisos *read y write* para ficheros y *create*, *list* + *subdirs* para directorios.



2.10. Con el grupo alumnos seleccionado, accede a la página **Speed Limits** y establece como velocidad de subida 2 KB/s.




2.11. En la barra de tareas, accede a Edit, Users para crear los usuarios **alumno1** y **alumno2**, pertenecientes al grupo **alumnos**. Habilitar la opción Password e introducir una contraseña para cada uno.

3. Configuración del firewall de w2012

Debemos configurar el firewall para que permita las conexiones al servidor FTP. Utilizaremos la opción "dejar pasar un programa" que configura adecuadamente los puertos de entrada y salida.

- 3.1. Acceder al Firewall de Windows (Panel de Control, Sistema y Seguridad, Permitir una aplicación a través de Firewall de Windows).
- 3.2. Hacer clic en el botón **Permitir otra aplicación,** buscar y seleccionar c:\Files(x86)Server\FilezillaServer \FilezillaServer.exe y aceptar los cambios:



4. Comprobar la configuración

- 4.1. Iniciar sesión en Ubuntu1.
- 4.2. Usar el cliente FTP en modo línea de comandos para conectarse al servidor FTP de W2012 probando todos los usuarios (anonymous, profesor, alumno1 o alumno2), fijándose en los ficheros que se ven desde cada usuario y subiendo y descargando ficheros. *No cerrar la conexión*.
 - Comprobar que al conectarse con el usuario "anonymous" podemos descargar ficheros pero no subirlos.
 - Cuando nos conectamos con el usuario "profesor", accedemos por defecto a la carpeta c:\ftp. Si hacemos un ls, comprobamos que tenemos una carpeta "carpeta2" (el alias que creamos para c:/ftp2). Para cambiar a la otra carpeta haremos "cd carpeta2" y veremos el contenido de la carpeta c:\ftp2.

```
administrador@administrador-VirtualBox: ~
 /home/administrador
 221 Goodbye
 administra
                  dor@administrador-VirtualBox:~$ ftp 10.33.1.100
Connected to 10.33.1.100.
220 Bienvenido al servidor FTP Filezilla de la red virtual
Name (10.33.1.100:administrador): profesor
331 Password required for profesor
 Password:
230 Logged on
Remote system type is UNIX.
ftp> ls
 200 Port command successful
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory listing of "/"
drwxr-xr-x 1 ftp ftp 0 Aug 09 13:34 Carpeta2
drwxr-xr-x 1 ftp ftp 0 Aug 09 00:35 alumnos
-rw-r--r- 1 ftp ftp 4 Aug 09 00:08 fich-ftp1.txt.txt
-rw-r--r- 1 ftp ftp 4 Aug 09 00:08 fich-ftp2.txt.txt
drwxr-xr-x 1 ftp ftp 0 Aug 09 00:09 pub
 226 Successfully transferred "/"
ftp> cd carpeta2
250 CWD successful. "/carpeta2" is current directory.
 200 Port command successful
150 Opening data channel for directory listing of "/carpeta2"
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 4 Aug 09 13:34 fichero_carpeta_ftp2.txt.txt
226 Successfully transferred "/carpeta2"
```

- ¿A qué carpeta nos conectamos al hacer login con el usuario "alumno1" o "alumno2"? ¿Podemos subir ficheros? Crear una carpeta.
- 4.3. Instalar Filezilla Client (sudo apt-get install filezilla) y acceder al servidor FTP desde esta herramienta. Probar la conexión con el usuario "alumno2". Intentar eliminar la carpeta creada en el paso anterior. ¿Es posible?
- 4.3. Inicia sesión en **debian2** y usar el cliente **lftp** para comprobar que desde esta IP NO es posible conectarse al servidor FTP (lo hemos denegado).


```
lftp 10.33.1.100:~> ls
_ls' en 0 [550 No connections allowed from your IP]
```

- 4.4. Acceder de nuevo a la máquina **Ubuntu1** y abrir un terminal desde que el que ejecutaremos otra conexión al servidor FTP con algún usuario. Si no hemos cerrado la conexión anterior ya tenemos dos abiertas, el máximo de conexiones permitidas (puesto que así lo hemos configurado).
- 4.5. Abrir un terminal más en Ubuntu1 e intentar una nueva conexión al servidor FTP. Observar el mensaje obtenido:


```
administrador@administrador-VirtualBox:~$ ftp 10.33.1.100
Connected to 10.33.1.100.
220 Bienvenido al servidor FTP Filezilla de la red virtual
Name (10.33.1.100:administrador): alumno2
331 Password required for alumno2
Password:
421 Too many users are connected, please try again later.
Login failed.
```

5. Logs del servidor y usuarios conectados

5.1. Acceder a W2012 y abrir la herramienta de administración de Filezilla. Observar los logs del servidor y los clientes conectados en el momento actual (abajo).




5.2. Accede a la carpeta c: \Program Files (x86) \Filezilla Server \Logs y observa los ficheros de log creados.




4. FTPS con Filezilla Server


La mayoría de los servidores y clientes FTP soportan conexiones seguras, cifradas sobre SSH o TLS/SSL. Vamos a ver como configurar un servidor FTP con las opciones de seguridad SSL usando del Filezilla Server que tenemos instalado en el equipo Windows Server 2012.

Abrimos el Filezilla Server y entramos en *Edit – Settings – SSL/TLS settings*. Marcamos todas las casillas como se indica en la figura y pulsamos "Generate new certificate" para generar el certificado SSL (en la pantalla de generación del certificado nos pide una serie de datos entre los que se incluye la longitud de la clave y el fichero en que se guarda el certificado). Además, asignamos un puerto para las conexiones seguras, p.e. 990:




Ahora nos conectaremos al Equipo 1 desde otra máquina de la red, usando FTP seguro. La mayoría de los clientes FTP permiten conexiones seguras mediante SSH y SSL/TLS. Por ejemplo, en **Filezilla Client** de Windows4, configuramos la conexión al servidor de esta forma (desde Archivo/Gestor de sitios):





Cuando pulsamos el botón Aceptar para iniciar la conexión nos mostrará una pantalla para aceptar el certificado del servidor. Si confiamos lo aceptamos e iniciaremos la conexión cifrada (y no viajarán datos

en texto plano).



Para conectarnos al servidor FTPS desde Ubuntu podemos usar ciertos clientes FTP como **curl**, **lftp** o Filezilla (*apt-get install filezilla*)

Con curl (curl ftps://192.168.50.1 -user usuario1), observar error de certificado autofirmado

5. Instalación y configuración por defecto del servidor vsftpd para Linux

Instalar, analizar y probar la configuración por defecto del servidor vsfptd en **debian2** (la configuración para ubuntu sería similar).

Very Secure FTP Daemon (vsftpd) es un servidor FTP rápido, seguro y fácil de configurar que se distribuye con licencia GNU para sistemas Unix y Linux.

1. Instalación

1.1 Abrir un terminal e instalar vsftpd desde los repositorios de Debian:

apt-get update
apt-get install vsftpd

Al instalar el servidor se crean:

- Los archivos de configuración
- El usuario ftp que se incluye en el grupo ftp
- El directorio /srv/ftp
 - Su propietario es el usuario root y el grupo ftp
 - Es el directorio predeterminado de los usuarios anónimos.
- 1.2. Comprobar que se ha creado el usuario ftp y que su directorio es /srv/ftp

cat /etc/passwd
cat /etc/group

1.3. Comprobar también que se ha creado el directorio **/srv/ftp** y que su propietario es el usuario **root** y grupo **ftp**

Is -I /srv

1.4. vsftpd se configura editando archivos de configuración. Comprobar que se ha creado el archivo de configuración principal del servidor y consultar su contenido:

/etc/vsftpd.conf

- Es el fichero de configuración principal.
- o Contiene un conjunto de directivas que determinan el comportamiento del servidor.
 - Cada directiva tiene el formato <directiva>=<valor>.
 - Las directivas pueden tener valores booleanos (YES o NO), numéricos o de texto.
 - IMPORTANTE: No debe haber espacios antes del signo "=".
- Los comentarios son a nivel de línea con el símbolo #
- Las directivas que no se especifiquen en el fichero de configuracion usan su valor por defecto.

- Con man vsftpd.conf se puede obtener información sobre todas las directivas.
- Otros ficheros de configuración:
 - Su nombre y ubicación se pueden definir en las directivas de /etc/vsftpd.conf.
 - Algunos que usaremos en las prácticas son:
 - /etc/ftpusers
 - /etc/vsftpd.user_list (no está creado por defecto)
 - /etc/vsftpd.chroot_list (no está creado por defecto)
- 1.5. Comprobar que el servidor está iniciado:

ps -ef|grep vsftpd

1.6. Comprobar que el servidor está escuchando en el puerto TCP 21

netstat -ltn

1.7. Hacer una copia de seguridad del fichero de configuración rpincipal que se modificará en las prácticas (/etc/vsftpd.conf)

2. Usuarios y preparación para probar el servidor

vsftpd permite la conexión de:

Usuarios anónimos

- Si está habilitado (directiva anonymous_enable), el servidor vsftpd permite la conexión de usuarios anónimos con el nombre de usuario anonymous o ftp (sin contraseña).
- Cuando se conecta un usuario anónimo, el servidor entra en el directorio especificado en /etc/passwd para el usuario ftp (por defecto /srv/ftp).
- Este directorio es, a efectos del usuario anónimo, su directorio raíz. El usuario está "enjaulado" en él.
- Los usuarios anónimos pueden descargar ficheros pero no subirlos.

Habilitar la directiva "anonymous_enable" y acceder al servidor vsftp desde cualquier cliente utilizando un usuario anónimo. Probar la subida y bajada de ficheros.

Usuarios locales con cuenta en el sistema (/etc/passwd)

- Si está habilitado (directiva *local_enable*), el servidor vsftpd permite la conexión de usuarios locales con cuenta en el sistema.
- Cuando un usuario local se conecta al servidor FTP, hay dos opciones de configuración:
 - Que no se le "enjaule" en su directorio **home**. En este caso el usuario podría acceder al resto del árbol de directorios en función de los permisos definidos.
 - Que se le "enjaule" en su directorio home. No tendría disponible el resto del sistema de archivos.

Usuarios virtuales

Es posible crear cuentas de usuarios virtuales (que no existan en el sistema

operativo).

- Las cuentas de usuarios virtuales se almacenan en ficheros o en bases de datos, servicios de directorio, etc., y pueden ser consultados por el servidor para realizar la autenticación.
- Las cuentas virtuales se mapean en un usuario local del sistema.

Vamos a crear usuarios locales en el sistema para probar posteriormente el funcionamiento del servidor:

- 2.1. Acceder al directorio /srv/ftp y crea tres archivos de texto.
- 2.2. Crea los usuarios locales mortadelo y filemon

adduser mortadelo

adduser filemon

- 2.3. Iniciar sesión como usuario **mortadelo** y crea en su home dos archivos de texto. Cerrar la sesión.
- 2.4. Iniciar sesión como usuario **filemon** y crea en su home dos archivos de texto. Cerrar la sesión.

3. Configuración de usuario por defecto

La configuración del servidor **Debian** por defecto para los usuarios del sistema es:

- Permite solo el acceso a usuarios locales (local_enable=YES, anonymous_enable=NO).
- Los usuarios NO están enjaulados (pueden navegar por los directorios).
- Los usuarios pueden descargar ficheros que tengan permisos de lectura para "otros".
- No pueden subir archivos (write_enable=NO o comentada)
- El servidor usa todo el ancho de banda disponible.
- El fichero de log por defecto es /var/log/vsftpd.log
- 3.1. Inicia sesión en debian2 con usuario root
- 3.2. Consultar el fichero de configuración /etc/vsftpd.conf y comprobar que:
 - Está habilitado el acceso a los usuarios locales y deshabilitado el acceso a los usuarios anónimos (si hubiésemos instalado vsftpd en Ubuntu sería al contrario):

```
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
```


No se permite subir archivos al servidor (directiva write_enable=NO o comentada):

```
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
#write_enable=YES
```

- 3.3. Inicia sesión en Ubuntu1 u otra máquina de la red y conéctate al servidor ftp usando el cliente que quieras (administrador, mortadelo o filemon). Verifica que:
 - a) Es posible acceder con un usuario local y descargar archivos. Comprobar que el usuario no está enjaulado (puede navegar por carpetas superiores a la suya). Comprobar también que no se pueden subir ficheros.

b) Comprobar que no es posible conectarse con los usuarios anónimos **anonymous** y **ftp**.





4. Logs del servidor

Consultar el fichero /var/log/vsftpd.log y observa los accesos al servidor y las tranferencias realizadas.

```
debian2_DHCP [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
                                                                                                      - Oracle VM VirtualBox

CONNECT: Client "::ffff:10.33.1.1"

[noot] FAIL LOGIN: Client "::ffff:10.33.1.1"

CONNECT: Client "::ffff:10.33.1.1"

[mortadelo] OK LOGIN: Client "::ffff:10.33.1.1"

CONNECT: Client "::ffff:10.33.1.1"

[anonymous] FAIL LOGIN: Client "::ffff:10.33.1.1"

CONNECT: Client "::ffff:10.33.1.1"

[ftp] FAIL LOGIN: Client "::ffff:10.33.1.1"

CONNECT: Client "::ffff:10.33.1.1"

[mortadelo] OK LOGIN: Client "::ffff:10.33.1.1"

CONNECT: Client "::ffff:10.33.1.1"

[mortadelo] OK LOGIN: Client "::ffff:10.33.1.1"

[mortadelo] OK LOGIN: Client "::ffff:10.33.1.1"

[mortadelo] OK LOGIN: Client "::ffff:10.33.1.1"

[mortadelo] OK DOWNLOAD: Client "::ffff:10.33.1.1",
1.39Kbyte/sec
                                                                          [pid 933]
                                                                           [pid 932]
                              23:10:44 2020
                                                                          [pid 939]
[pid 938]
                        9 23:11:21 2020
un Aug
                              23:11:26 2020
un Aug
                                                                          [pid 938]
[pid 944]
[pid 943]
[pid 948]
[pid 947]
[pid 961]
 un Aug
                        9 23:11:45 2020
9 23:11:57 2020
                        9 23:12:00 2020
9 23:13:39 2020
 un Aug
 un Aug
                              23:13:45 2020
                                                                           [pid 960]
 un Aug
                      9 23:14:11 2020
9 23:14:23 2020
                                                                          [pid 970]
                                                                                                         1.39Kbyte/sec
[mortadelo] OK DOWNLOAD: Client "::ffff:10.33.1.1". "/home
  lo∕fic mortadelo1.txt
```

6. Configuración básica del servidor vsftpd en Linux Debian

Configura el servidor *vsftpd* instalado en debian2 con las siguiente opciones:

- Se permitirá la conexión a los usuarios anónimos
- Los usuarios locales podrán descargar y subir archivos.
- Los usuarios locales están "enjaulados" en su directorio home.

Conectarse al servidor FTP desde clientes FTP instalados en otros equipos de la red y comprobar que se cumple la configuración realizada.

- 5.1. Iniciar sesión en debian2 con usuario root.
- 5.2. Modificar el fichero de configuración del servidor para que los usuarios anónimos puedan conectarse al servidor y para que los usuarios locales puedan escribir (subir) ficheros:

```
anonymous_enable=YES
write_enable=YES
```

5.3. Reinicia el servidor para que se lea de nuevo el fichero de configuración y se apliquen los cambios:

```
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/vsftpd start
```

5.4. Comprobar que el servidor está iniciado (si hay errores en el fichero de configuración el servidor no se iniciará).

```
ps -ef|grep vsftpd
```

- 5.5. Inicia sesión en Window4 o ubuntu1 y conéctate al servidor ftp usando el cliente FTP que quieras. Verifica que:
 - Es posible acceder como usuario anónimo (anonymous o ftp) y descargar archivos.
 - · El usuario anónimo está enjaulado.
- 5.6. Ahora conectarse con el usuario **mortadelo** y comprobar que ahora sí se pueden subir ficheros del cliente al servidor. Comprobar también que el usuario no está enjaulado.
- 5.7. Modificar el fichero de configuración del servidor ftp para que los usuarios locales sean "enjaulados" en su directorio home, es decir, que no puedan navegar por otros directorios:

```
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
```

5.10. Comprobar que ahora la conexión con usuarios locales está "enjaulada".