计算机组织与体系结构

第六讲

计算机科学与技术学院 舒燕君

Recap


- 总线的概念
 - ✓ 定义、分类
 - ✓特性、性能指标
 - ✓ 总线标准
 - ✓ 多总线结构
- 总线的控制
 - ✓ 总线的判优控制
 - ✓ 总线的通信控制

第4章 指令系统

- 4.1 机器指令
- 4.2 操作数类型和操作类型
- 4.3 寻址方式
- 4.4 指令系统结构的分类
- 4.5 指令系统的设计与优化
- 4.6 指令系统的发展和改进
- 4.7 指令格式举例




指令系统在计算机中的地位



指令集与计算机的性能

$$T_{CPU} = CPI \times IC \times T_{CLK}$$



4.1 机器指令

一、指令的一般格式

操作码字段 地址码字段

- 1. 操作码 反映机器做什么操作
 - (1) 长度固定

操作码集中在指令的一个字段, RISC 如 IBM 370 操作码 8 位


(2) 长度可变

操作码分散在指令字的不同字段中



(3) 扩展操作码技术

操作码的位数随地址数的减少而增加





(3) 扩展操作码技术

操作码的位数随地址数的减少而增加

OP $\mathbf{A_3}$ $\mathbf{A_1}$ $\mathbf{A_2}$ 0000 $A_3 A_3$ $\mathbf{A_1}$ 0001 \mathbf{A}_{1}^{-} 4位操作码 1110 1111 0000 $\mathbf{A_2}$ $\mathbf{A_3}$ 0001 8位操作码 1111 1110 0000 $\mathbf{A_3}$ 0001 12 位操作码 1111 1111 1110 $\mathbf{A_3}$ 1111 0000 1111 1111 0001 16 位操作码 1111

三地址指令操作码 每减少一种可多构成 2⁴种二地址指令

二地址指令操作码 每减少一种可多构成 24 种一地址指令

2. 地址码

(1) 四地址

 A_1 第一操作数地址

A₂第二操作数地址

A3结果的地址

A₄下一条指令地址

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_3$

设指令字长为 32 位

操作码固定为8位

4次访存

寻址范围 $2^6 = 64$

若 PC 代替 A₄

(2) 三地址

$$(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_3$$

4次访存

寻址范围 $2^8 = 256$

若 A₃用 A₁或 A₂代替



(3) 二地址

8

12

12

OP A₁ A₂

或

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_1$

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_2$

4次访存

寻址范围 2¹² = 4 K

若结果存于ACC 3次访存 若ACC 代替 A_1 (或 A_2)

(4) 一地址

8 24
OP A₁

2次访存

 $(ACC) OP(A_1) \longrightarrow ACC$ 寻址范围 $2^{24} = 16 M$

(5) 零地址 无地址码



二、指令字长

指令字长决定于 { 操作码的长度 操作数地址的长度 操作数地址的个数

1. 指令字长 固定

指令字长 = 存储字长

2. 指令字长 可变

按字节的倍数变化



小结

- > 当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
 - 可扩大指令操作数的寻址范围
 - 可缩短指令字长
 - 可减少访存次数
- > 当指令的地址字段为寄存器时

三地址 OP R_1 , R_2 , R_3

二地址 OP R_1 , R_2

一地址 $OP R_1$

- 可缩短指令字长
- 指令执行阶段不访存



4.2 操作数类型和操作种类

一、操作数类型

无符号整数

定点数、浮点数、十进制数

ASCII、字符串


图、表、树

操作数类型和操作数表示也是软硬件主要界面之一。

操作数类型是面向应用、面向软件系统所处理的各种数据结构。操作数表示是硬件结构能够识别、指令系统可以直接调用的那些结构。



操作数表示所表征的那 些操作数类型,是应用 软件和系统软件所处理 的操作数类型的子集。




- 确定操作数表示实际上也是软硬件取舍折衷的问题
 - 一 计算机即使只具有最简单的操作数表示,如只有整数 (定点)表示法,也可以通过软件方法处理各种复杂 的操作数类型,但是这样会大大降低系统的效率。
 - 如果各种复杂的操作数类型均包含在操作数表示之中, 无疑会大大提高系统的效率,但是所花费的硬件代价 也很高。

- 整数(定点):二进制补码表示;其大小可以是字节(8位)、半字(16位)或单字(32位)。
- 浮点:可以分为单精度浮点(单字大小)和双精度浮点(双字大小)。当前普遍采用的是IEEE 754浮点操作数表示标准。
- · 字符和字符串: 8位ASCII码表示。

十进制:面向商业应用,通常采用"压缩十进制"或"二进制编码十进制(BCD)"表示。压缩十进制制数据表示用4位编码数字0~9,然后将两个十进制数字压缩在一个字节中存储。如果将十进制数字直接用字符串来表示,就叫做"非压缩十进制"表示法。

- 操作数类型的表示主要有如下两种方法:
 - 操作数的类型可以<mark>由操作码的编码指定</mark>,这也是 最常见的一种方法;
 - 数据可以附上由硬件解释的标记(tag),由这些标记指定操作数的类型,从而选择适当的运算。然而有标记数据的机器却非常少见。

· 一般的操作数类型大小选择主要有:字节、半字 (16位)、单字(32位)、和双字(64位)。



4.2 操作数类型和操作种类

二、数据在存储器中的存放方式

 字地址
 低字节

 0
 3
 2
 1
 0

 4
 7
 6
 5
 4

字地址 为 低字节 地址

 5地址
 低字节

 0
 0
 1
 2
 3

 4
 4
 5
 6
 7

字地址 为 高字节 地址



存储器中的数据存放(存储字长为32位)

边界对准 地址(十进制)

字(地址0)				
字 (地址 4)				
字节(地址11)	字节(地址10)	字节(地址 9)	字节(地址 8)	
字节(地址15)	字节(地址14)	字节(地址13)	字节(地址12)	
半字(地址18)✓		半字(地址16)✓		
半字(地址22)✓ 半字(地址20)✓		地址20) ✓		
双字(地址24)▲				
双字				
双字(地址32)▲				
		双字		

边界未对准

地址 (十进制)

字(地址2)		半字(地址0)	0
字节(地址7)	字节(地址6)	字(地址4)	4
半字(地址10)		半字(地址8)	8



三、操作类型

1. 数据传送

寄存器 寄存器 存储器 存储器 源 目的 寄存器 存储器 存储器 寄存器 例如 **MOVE STORE** LOAD **MOVE** MOVE **MOVE PUSH POP** 置"1",清"0"

2. 算术逻辑操作

加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

如 8086 ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG AAA AAS AAM AAD AND OR NOT XOR TEST



3. 移位操作


算术移位 逻辑移位 循环移位(带进位和不带进位)

4. 转移

- (1) 无条件转移 JMP
- (2) 条件转移



(3) 调用和返回





(4) 陷阱(Trap)与陷阱指令 意外事故的中断

- 一般不提供给用户直接使用在出现事故时,由 CPU 自动产生并执行(隐指令)
- 设置供用户使用的陷阱指令

如 8086 INT TYPE 软中断 提供给用户使用的陷阱指令,完成系统调用

5. 输入输出

入 端口地址 ── CPU 的寄存器
 如 IN AK, m IN AK, DX
 出 CPU 的寄存器 ── 端口地址
 如 OUT n, AK OUT DX, AK



4.3 寻址方式


寻址方式 确定 本条指令 的 操作数地址 下一条 欲执行 指令 的 指令地址

寻址方式 { 数据寻址 指令寻址



4.3 寻址方式

一、指令寻址





二、数据寻址

操作码
寻址特征
形式地址A


形式地址 指令字中的地址

有效地址操作数的真实地址

约定 指令字长 = 存储字长 = 机器字长

1. 立即寻址

形式地址 A 就是操作数 (例: ADD R4, #3)




立即数 可正可负 补码

- 指令执行阶段不访存
- A 的位数限制了立即数的范围



2. 直接寻址

EA=A 有效地址由形式地址直接给出




例: ADD R1, (1001)

- 执行阶段访问一次存储器
- A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
- 操作数的地址不易修改(必须修改A)



3. 隐含寻址

操作数地址隐含在操作码中




MUL指令被乘数隐含在AX(16位)或AL(8位)中MOVS指令源操作数的地址隐含在SI中目的操作数的地址隐含在DI中

• 指令字中少了一个地址字段,可缩短指令字长



4. 间接寻址

EA = (A) 有效地址由形式地址间接提供




• 可扩大寻址范围

• 便于编制程序

多次访存




间接寻址编程举例



5. 寄存器寻址


 $EA = R_i$ 有效地址即为寄存器编号



- 执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快
- 寄存器个数有限,可缩短指令字长



6. 寄存器间接寻址




- 有效地址在寄存器中, 操作数在存储器中, 执行阶段访存
- 便于编制循环程序



7. 基址寻址

(1) 采用专用寄存器作基址寄存器


EA = (BR) + A BR 为基址寄存器



- 有利于多道程序
- · BR 内容由操作系统或管理程序确定
- ·在程序的执行过程中 BR 内容不变,形式地址 A 可变



(2) 采用通用寄存器作基址寄存器




- 由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
- 基址寄存器的内容由操作系统确定
- 在程序的执行过程中 R_0 内容不变,形式地址 A 可变



8. 变址寻址

EA = (IX)+A IX 为变址寄存器(专用) 通用寄存器也可以作为变址寄存器



- 可扩大寻址范围
- IX 的内容由用户给定
- 在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变
- 便于处理数组问题



例 设数据块首地址为D,求N个数的平均值

 \rightarrow M

直接寻址

LDA D

ADD D + 1

ADD D + 2

•

 $\mathbf{ADD} \quad \mathbf{D} + (\mathbf{N-1})$

DIV # N

STA ANS

共N+2条指令

变址寻址

LDA # 0

LDX # 0

X, **D D** 为形式地址

INX

ADD

 $(X) + 1 \longrightarrow X$

CPX

N

(X) 和 #N 比较

X为变址寄存器

BNE

 ${\bf M}$

结果不为零则转

DIV

N

STA

ANS


共8条指令



9. 相对寻址

$$EA = (PC) + A$$

A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)



- · A 的位数决定操作数的寻址范围
- •程序浮动
- •广泛用于转移指令




(1) 相对寻址举例

M 随程序所在存储空间的位置不同而不同

而指令 BNE *-3 与 指令 ADD X, D 相对位移量不变 指令 BNE *-3 操作数的有效地址为 EA = (M+3) - 3 = M



(2) 按字节寻址的相对寻址举例



设 当前指令地址 PC = 2000H 转移后的目的地址为 2008H 因为 取出 JMP * + 8 后 PC = 2002H 故 JMP * + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H



10. 堆栈寻址


(1) 堆栈的特点

 堆栈
 一
 多个寄存器

 堆栈
 一
 指定的存储空间


先进后出(一个入出口) 栈顶地址 由 SP 指出

进栈 $(SP) - 1 \rightarrow SP$ 出栈 $(SP) + 1 \rightarrow SP$





(2) 堆栈寻址举例



(3) SP 的修改与主存编址方法有关

①按字编址

②按字节编址

存储字长
$$16$$
 位 进栈 $(SP) - 2 \longrightarrow SP$

出栈
$$(SP) + 2 \longrightarrow SP$$

存储字长 32 位 进栈
$$(SP) - 4 \longrightarrow SP$$



基本寻址方式优缺点

方式	算法	主要优点	主要缺点
立即寻址	操作数=A	无存储器访问	操作数幅值有限
直接寻址	EA=A	简单	地址范围有限
间接寻址	EA= (A)	大的地址范围	多重存储器访问
寄存器寻址	EA=R	无存储器访问	地址范围有限
寄存器间接寻址	EA= (R)	大的地址范围	额外存储器访问
相对/基址/变址 寻址(偏移寻址)	EA=A+ (R)	灵活	复杂
堆栈寻址	EA=栈顶	无存储器访问	应用有限

其他寻址方式

• 自增寻址

```
指令实例: Add R1, (R2)+
含义: Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]]
Regs[R2]←Regs[R2]+d
```

• 自减寻址

```
指令实例: Add R1, -(R2)
含义: Regs[R2]←Regs[R2]-d
Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]]
```


• 缩放寻址

```
指令实例: Add R1, 100(R2)[R3]
```


含义:

```
Regs[R1] \leftarrow Regs[R1] + Mem[100 + Regs[R2] + Regs[R3]*d]
```


常用的一些操作数寻址方式



偏移寻址



立即寻址



立即寻址

