# docker简介与安装

https://docs.docker.com/engine/docker-overview/#docker-architecture https://www.qikqiak.com/k8s-book/docs/2.Docker%20简介.html

Securely build, share and run modern applications anywhere

docker是一个用于开发、交付、运行应用程序的平台。开发人员可以通过Docker将应用程序变成 一种标准化的、

可移植的、自管理的组件。docker封装的镜像可以运行在所有安装docker的服务器上。

# docker简介


#### docker与虚拟机的区别

相比而言,docker更加轻量级,更加方便使用

- 1. docker构建在操作系统层面;而虚拟机依赖物理CPU和内存,是硬件级别的。
- 2. docker引入类似源码管理的机制,将容器的快照历史版本——记录,便于切换。
- 3. docker可以通过dockerfile文件(可手动编写)来构建整个容器,能通过发布dockerfile来定义应用环境和依赖。

# **Docker Engine**

docker engine 是一个C/S架构的应用程序,如下图:




#### docker架构

Docker使用C/S(客户端/服务器)体系的架构 · Docker客户端与Docker守护进程通信 · Docker守护进程负责构建 ·

运行和方发Docker容器。Docker客户端和守护进程可以在同一个系统上运行,也可以将Docker客户端连接到远程

Docker守护进程。Docker客户端和守护进程使用rest api通过Unix套接字或网络接口进行通信.



# docker基础元素

镜像:本质上是一个压缩包文件,类似于虚拟机镜像

容器:可以认为是一个正在运行中的镜像,实际上只在镜像文件的基础上添加了一层读写层。

### docker仓库

仓库:集中保存镜像文件的地方,提供下载上传等管理镜像文件的操作docker仓库分公有仓库(https://hub.docker.com/)与私有仓库(192.168.100.156)


# 数据共享与持久化

数据持久化(将容器中的文件存储到主机上面)一般有三种方法,volumes、bind mounts、tmpfs mount。

**volumes**:它会将文件存储在docker管理的文件夹里面(/var/lib/docker/volumes/ on Linux),同时也是docker里面管理数据最好的一种方式。

bind mounts:相当于挂载,可以将文件保存在主机的任何一个地方


tmpfs mounts: 仅存储在主机系统的内存中,并且永远不会写入主机系统的文件系统中,



#### docker网络

docker为我们提供了四种不同的网络模式,Host、Container、None 和 Bridge 模式. 默认采用Bridge模式:当 Docker 服务器在主机上启动之后会创建新的虚拟网桥 docker0,随后在该主机上启动的全部服务在默认情况下都与该网桥相连。docker0 会为每一个容器分配一个新的 IP 地址并将 docker0 的 IP 地址设置为默认的网关。网桥 docker0 通过 iptables 中的配置与宿主机器上的网卡相连,

所有符合条件的请求都会通过 iptables 转发到 docker0 并由网桥分发给对应的机器。



# 镜像构建

镜像创建可以通过Dockerfile和docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]来创建。


参考文档: https://docs.docker.com/engine/reference/builder/

### 容器级联

Compose是用于定义和运行多容器Docker应用程序的工具。通过Compose,可以使用YAML文件来配置应用程序的服务。

然后,使用一个命令,就可以从配置中创建并启动所有服务。

参考文档: https://docs.docker.com/compose/compose-file/



# docker安装

#### Windows安装:

双击运行 Docker for Windows Installer.exe

#### Linux安装:

#### 1、升级内核:

```
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm
yum --enablerepo=elrepo-kernel install -y kernel-lt
grub2-set-default 'CentOS Linux (4.4.194-1.el7.elrepo.x86_64) 7 (Core)'
```

#### 2、安装docker:

• 安装依赖

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

• 添加安装源

yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/dockerce/linux/centos/docker-ce.repo

• 安装最新的docker

yum update -y && yum install -y docker-ce

• 设置daemon设置

```
mkdir /etc/docker
cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF</pre>
```

• docker服务端重载config

```
systemctl daemon-reload
```

重启docker

```
systemctl restart docker
```

• 将docker加入到开机自启动

```
systemctl enable docker.service
```

3、安装docker-compose(liunx安装)

```
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.1/docker-
compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
```