
#### 本节内容


数据交换方式

王道考研/CSKAOYAN.COM





如何使数据通过网络核心【路由器】从源主机到目的主机?


数据交换





王道考研/CSKAOYAN.COM












### 三种数据交换方式比较总结



- 1.报文交换和分组交换都采用存储转发。
- 2.传送数据量大,且传送时间远大于呼叫时,选择<mark>电路交换</mark>。电路交换传输时延最小。
- 3.从信道利用率看,报文交换和分组交换 优于电路交换,其中分组交换时延更小。

王道考研/CSKAOYAN.COM

## 数据报方式&虚电路方式

**数据报方式**为网络层提供<mark>无连接服务</mark>。 **虚电路方式**为网络层提供连接服务。

无连接服务:不事先为分组的传输确定传输路径,每个分组独立确定 传输路径,不同分组传输路径可能不同。

连接服务: 首先为分组的传输确定传输路径(建立连接), 然后沿该路径(连接)传输系列分组,系列分组传输路径相同,传输结束后拆除连接。





# 几种传输单元名词辨析

应用层

报文

传输层

报文段

网络层

IP数据报,分组

数据链路层

.

物理层

比特流

帧


王道考研/CSKAOYAN.COM

## 数据报 (因特网在用哦)

**无连接** 无连接服务:不事先为分组的传输确定传输路径,每个分组独立确定传输路径,不同分组传输路径可能不同。

#### 每个分组携带源和目的地址


路由器根据分组的目的地址转发分组:基于路由协议/算法构建转发表;检索转发表;每个分组独立选路。



#### 虑电路

虚电路将数据报方式和电路交换方式结合,以发挥两者优点。

虚电路: 一条源主机到目的主机类似于电路的路径(逻辑连接),路径上所有结点都要维持这条虚电路的建立,都维持一张虚电路表,每一项记录了一个打开的虚电路的信息。通信过程:



## 数据报&虚电路

	数据报服务	虚电路服务
连接的建立	不要	必须有
目的地址	每个分组都有完整的目的地址	仅在建立连接阶段使用,之后每个分组使用
		长度较短的虚电路号
路由选择	每个分组独立地进行	属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发
	路由选择和转发	
分组顺序	不保证分组的有序到达	保证分组的有序到达
可靠性	不保证可靠通信, 可靠性由用户主机来保证	可靠性由网络保证
对网络故障的适应性	出故障的结点丢失分组,其他分组路径选择发生变	所有经过故障结点的虚电路均不能正常工作
	化,可正常传输	
差错处理和流量控制	由用户主机进行流量控制,不保证数据报的可靠性	可由分组交换网负责,也可由用户主机负责