
CSMA/CA协议

王道考研/CSKAOYAN.COM



王道考研/CSKAOYAN.COM

CSMA/CA协议

载波监听多点接入/碰撞避免CSMA/CA(carrier sense multiple access with collision avoidance)

为什么要有CSMA/CA?



无线局域网

无法做到360°全面检测碰撞

当A和C都检测不到信号, 认为信 隐蔽站 道空闲时,同时向终端B发送数 据帧,就会导致冲突.



有礼貌的CSMA/CA

CSMA/CA协议工作原理

发送数据前, 先检测信道是否空闲。

空闲则发出RTS(request to send),RTS包括发射端的地址、接收端的地址、下一份数据将持续发送的时间 等信息;信道忙则等待。

接收端收到RTS后,将响应CTS (clear to send)。

发送端收到CTS后,开始发送数据帧(同时预约信道:发送方告知其他站点自己要传多久数据)。

接收端收到数据帧后,将用CRC来检验数据是否正确,正确则响应ACK帧。

发送方收到ACK就可以进行下一个数据帧的发送,若没有则一直重传至规定重发次数为止(采用二进制指数 退避算法来确定随机的推迟时间)。

1.预约信道

2.ACK帧

3.RTS/CTS帧(可选)

王道考研/CSKAOYAN.COM 王道考研/CSKAOYAN.COM

CSMA/CD与CSMA/CA

相同点:

CSMA/CD与CSMA/CA机制都从属于CSMA的思路,其核心是<mark>先听再说</mark>。换言之,两个在接入信道之前都须要进行监听。当发现信道空闲后,才能进行接入。

不同点:

- 1. 传输介质不同: CSMA/CD 用于总线式以太网【有线】,而CSMA/CA用于无线局域网【无线】。
- 2.载波检测方式不同: 因传输介质不同, CSMA/CD与CSMA/CA的检测方式也不同。CSMA/CD通过电缆中电压的变化来检测, 当数据发生碰撞时, 电缆中的电压就会随着发生变化; 而CSMA/CA采用能量检测(ED)、载波检测(CS)和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式。
- 3.CSMA/CD检测冲突,CSMA/CA避免冲突,二者出现冲突后都会进行有上限的重传。

王道考研/CSKAOYAN.COM