## lab2实验报告

### 519021910647 周昱宏

### part1

### Q1: What's the purpose of using hugepage?

这是针对网络数据包处理时,CPU对内存访问频繁的情况的一种优化,通过增加页的大小可以减少TLB miss的发生次数,也可以减少单次page table walk所需的时间,从而提升网络数据包处理的性能。

# Q2: Take examples/helloworld as an example, describe the execution flow of DPDKprograms?


在main函数中,首先调用 rte\_eal\_init 初始化运行环境。之后,调用 RTE\_LCORE\_FOREACH\_WORKER 遍历所有从核获取从核的 locore\_id ,之后,对每一个从核,主核调用 rte\_eal\_remote\_launch 函数,让每个从核调用 lcore\_hello 函数, locore\_hello 函数会调用 rte\_lore\_id 函数获取当前逻辑核id,并打印出指定字符串。主核也会自己调用 lcore\_hello 函数, 之后调用 rte\_eal\_mp\_wait\_lcore 等待所有逻辑核运行线程结束,主核上的main线程退出前会调用 rte\_eal\_cleanup 释放EAL层的资源。

# Q3: Read the codes of examples/skeleton, describe DPDK APIs related to sending and receiving packets

- rte\_pktmbuf\_pool\_create: 申请空间创建内存池, 用于存储 rte\_mbuf
- rte\_eth\_rx\_burst:收包函数,参数为端口,队列,报文缓存区,收包总数
- rte\_eth\_tx\_burst: 发包函数,参数为端口,队列,报文缓存区,发包总数
- port\_init:初始化网口配置,对指定端口设置队列数。
- rte\_eth\_rx\_queue\_setup:设置并初始化网卡接收队列。
- rte\_eth\_tx\_queue\_setup:设置并初始化网卡发送队列
- rte\_eth\_dev\_start:启动端口
- rte\_eth\_macaddr\_get:获取设备端口对应的MAC地址
- rte\_eth\_promiscuous\_enable:启动混杂模式,使得机器能够接收经过它的所有数据流。

#### Q4: Describe the data structure of 'rte\_mbuf'


### 内存结构



mbuf 从前到后主要由 rte\_mbuf结构体, headroom, 实际数据和tailroom构成。

- headroom 存储了业务相关的一些数据,如控制信息、帧内容,一般保留给用户使用。headroom 的大小在DPDK编译配置文件config/common\_base指定,即CONIG\_RTE\_PKTMBUF\_HEADROOM = 128,用户可以调用 rte\_pktmbuf\_prepend 在headroom 中分配空间,headroom的长度可以由 函数 rte\_pktmbuf\_headroom 获得。
- 数据字段: data
   data区域一般指地址区间在buf\_addr + data\_off 到 buf\_addr + data\_off + data\_len。data\_len是
   数据长度。可以通过函数 rte\_pktmbuf\_data\_len 获取data段长度。
- tailroom:
  - 一般指的是,data\_len还未包含的东西。可以通过函数 rte\_pktmbuf\_tailroom 获取尾部剩余空间长度

对于巨型帧,可以通过链表的形式存储,即mbuf chain




元信息仅保留在链首第一个mbuf中

#### Part2

虚拟机的ip4地址设置为 192.168.174.1, 主机的ip4地址设置为 192.168.174.9.

并且在包中的源ip设置成虚拟机ip,目标ip设置成主机ip。

wireshark的截图如下:



可见 ip正确,协议为UDP正确,收到的数据正确。

```
Part of the Core of orwarding packets. [Ctrl+C to quit]

nessage sendmessage s
```