分子动力学模拟

计算物理b 高阳

背景

• 目的: 计算物理量统计平均值

• 难点:获得分布函数

- 方法1: Monte Carlo算法,构型空间随机游走,根据已知的统 计规律对分布函数进行模拟
- 方法2:分子动力学模拟,根据确定性的运动方程从相空间初始位点开始演化一段时间,从而获得分布函数
- 分子动力学好处:由于动力学演化的存在,可求解非平衡态的相关问题

条件

- 1. 有限大体积内的多个粒子
- 2. 粒子间的相互作用已知:

$$F_i(R) = \sum_j F(|r_i - r_j|) \hat{r}_{ij}$$

R:所有粒子位置信息的集合

• 3.由牛顿力学方程获得每个粒子的演化 $\frac{d^2r_i}{dt^2} = \frac{F_i(R)}{m_i}$

Verlet算法

•
$$\frac{d^2 r_i}{dt^2} = f_i(r, t)$$

• $\frac{r(t+h)+r(t-h)-2r(t)}{h^2} = f(r, t)$
• $r(t+h) = 2r(t) - r(t-h) + h^2 f(r, t)$

- 初始化需要: r(0), r(h)
- 速度: $v(t) = \frac{r(t+h)-r(t-h)}{2h}$
- Leap-frog 算法:

$$\boldsymbol{v}\left(t+\frac{h}{2}\right) = \boldsymbol{v}\left(t-\frac{h}{2}\right) + h\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}(\boldsymbol{t}),t)$$
$$\boldsymbol{r}(t+h) = \boldsymbol{r}(t) + h\boldsymbol{v}\left(t+\frac{h}{2}\right)$$

速度与位置不在一个时刻点

高阶Verlet算法?

$$\bullet \quad \frac{d^2 \mathbf{r_i}}{dt^2} = f_i(\mathbf{r}, t)$$

•
$$r(t+h) = 2r(t) - r(t-h) + h^2 f(r,t) + O(h^4)$$

•
$$v(t) = \frac{r(t+h)-r(t-h)}{2h} + O(h^2)$$

• 是否需要把v的精度提高?

• 不需要,因为位置的积累误差

速度Verlet算法

$$\bullet \quad \frac{d^2 \mathbf{r_i}}{dt^2} = f_i(\mathbf{r}, t)$$

- $r(t+h) = r(t) + v(t)h + \frac{1}{2}h^2f(r,t)$
- $v(t+h) = v(t) + \frac{1}{2} [f(r(t),t) + f(r(t+h),t+h)]h$
- 初始化需要: r(0), v(0)
- 更稳定

包含耗散

•
$$\frac{d^2x}{dt^2} = f(x,t) - \gamma(t)\dot{x}(t)$$

- Verlet: $x(t+h) = 2x(t) x(t-h) + h^2(f(x,t) \gamma(t)v(t))$
- $v(t) = \frac{x(t+h)-x(t-h)}{2h}$

•
$$x(t+h) = \frac{2}{1+\frac{\gamma(t)h}{2}}x(t) - \frac{1-\frac{\gamma(t)h}{2}}{1+\frac{\gamma(t)h}{2}}x(t-h) + \frac{h^2}{1+\gamma(t)h/2}f(x,t)$$

velocity Verlet

•
$$\frac{d^2x}{dt^2} = f(x,t) - \gamma(t)\dot{x}(t)$$

•
$$x(t+h) = x(t) + v(t)h + \frac{1}{2}h^2(f(x,t) - \gamma(t)v(t))$$

•
$$v(t+h) = v(t+\frac{h}{2}) + a(t+\frac{h}{2})\frac{h}{2} + \frac{1}{2}\dot{a}(t+\frac{h}{2})\frac{h^2}{4}$$

•
$$v(t) = v\left(t + \frac{h}{2}\right) - a\left(t + \frac{h}{2}\right)\frac{h}{2} + \frac{1}{2}\dot{a}\left(t + \frac{h}{2}\right)\frac{h^2}{4}$$

•
$$v(t+h) = \frac{1}{1+\frac{\gamma(t+h)h}{2}}v(t) + \frac{1}{1+\frac{\gamma(t+h)h}{2}}\frac{h}{2}(f(x(t),t) + f(x(t+h),t+h) - \gamma(t)v(t))$$

所用到的近似1

- 1. 经典图像足够。没有用量子的密度矩阵演化。需要根据具体情况来确定是否需要考虑量子效应(量子多体)。例子:磁化率。
- 2. 粒子间的相互作用完全知道。实际上仍有关联作用未知。实用上可用一些处理方法,如密度泛函理论等处理成Hatree形式,或者拟合实验。大尺度的动力学基本上精确知道,如引力。
- 3.有限系统大小不能有显著影响。计算中只能选有限尺寸,而实验系统的尺寸(粒子数)比模拟用到的往往大很多。关联尺寸远小于模拟尺寸,不影响;相反时:有限尺寸标度行为。影响:相变点很难准确计算。

边界效应

- 周期性边条件
- 1. 粒子若离开当前系统的某条边,会以同样的速度从满足平移 对称的边进入。
- 2.若以模拟系统为一个块(L*L*L),块中M个粒子,则整个空间由这些块堆砌而成,每个块都有M个粒子。应记入所有粒子(块内与块间)间的相互作用。

$$F_{PBC}(r_i - r_j) = \sum_n F(|r_i - r_j| + \sum_{\mu=1}^3 L_\mu n_\mu|)$$

近似2

- 有限时间模拟。Liquid Argon:时间步长10^-14秒, 10^5步,模拟了10^-9秒内的物理。需要关联时间远小于此时间。需进行相关检测看系统是否到达需要的状态。
- 数值积分精度。平衡时间成本与精度。由于误差积累,时间越长,误差越大。

微正则系综: 固定能量

- 基本步骤: 1. 初始化; 2. 演化至平衡; 3.继续演化计算物理量。
- 初始化: 1. 粒子数及初始状态; 2. 相互作用形式; 3. 温度。
- 初始化(1): 粒子位置。若为Lennard-Jones相互作用, 粒子可处于每个块的fcc格点处, 故有4M^3个粒子。
- 初始化(2): 粒子初速度。满足固定温度的maxwell分布(产生满足高斯分布的随机数)。
- 总动量为0(质心系)。计算平均动量: $\bar{p} = \frac{1}{N} \sum_i p_i$. 从单粒子动量中扣除平均动量。

微正则系综: 演化至平衡

- 从fcc格点处,以所分配的动量(速度)开始演化。
- 求解演化的微分方程: 用速度verlet算法(穿越边界时,速度计算应特别注意在平移前计算)。
- 相互作用力: N个粒子的系统, 计算力需要 $O(N^2)$ 步。周期边条件带来额外的困难: 粒子与其他粒子镜像之间也有相互作用。
- 最少镜像约定:对于随距离迅速衰减的力,对粒子i,在剩下的粒子中,i只与该粒子及其镜像中与i相距最近的一个发生相互作用: $r_{ij}^{min} = \min_{n} | r_i r_j + n_\mu L_\mu |$
- 势能不解析,但若隔半个块势能快速衰减,则无大影响。

微正则系综:相互作用

- 通常存在 $r_{cut} < \frac{L}{2}$,对于距离大于 r_{cut} 的粒子,其对当前粒子的影响可忽略。
- 由此,力的计算可减少,但仍需遍历所有粒子。
- 方法(Verlet):用一个列表存储所有间隔小于 r_{max} 的粒子,并在固定演化步数(通常10-20)之后更新此数组.
- 要求: $r_{max} > r_{cut}$, 而且在更新之间,表外粒子之间的距离不会接近 r_{cut} 。
- 若合适,可保持精度且提高效率。

微正则系综: linked-cell Method I

- 将一个块细分成很多小块,每个小块的尺寸约为 r_{max} ,每个小块都有自己的位置坐标: I1,I2,I3.
- 方法1: 只考虑在同样小块或相邻小块的粒子间的相互作用。
- 劣势: 粒子经常进出小块, 记录小块中的粒子比较麻烦。
- 改进方法:用某种粒子指标遍历。
- 核心思路:用列表保存每个粒子在哪个小块的信息;使得计算力的算法使用此列表。

微正则系综: linked-cell Method II

- 假设共有 $M \times M \times M$ 个小块;每个粒子有固定标号1到N。
- 整数数组Header,大小为 $M \times M \times M$;储存第I1,I2,I3个小块里的最大粒子指标。
- 整数数组Link,大小为N。
- 算法步骤: 1. 重置Header(I1,I2,I3)为0;
- 2. 重置 Link为0.
- 3. 循环i从1到N.在第i步: I1=int(M*x(i)/L)+1; I2=int(M*y(i)/L)+1; I3=int(M*z(i)/L)+1;
- Link(i)=header(I1,I2,I3);
- Header(I1,I2,I3)=I;循环结束。
- · 注:对第i个粒子,Link(i)是另外一个和i在同一个小块的粒子。

微正则系综:linked-cell Method III

- 对于第I1, I2, I3个小块, 可用如下办法获得在其中的所有粒子:
- (1) 找到j = header(I1, I2, I3);
- (2) 找到link(j),这是另外一个粒子。
- (3)找link(link(j)),可得下一个粒子。
- (4) 重复此过程,直到某个步骤给的标号为0.
- 计算力:每个小块内的粒子的力;相邻小块的粒子间的力。
- 注:对于每个小块,计算小块间的力的时候只需遍历它一半的 近邻以避免重复计算。
- 方法比Verlet提的记录近邻粒子的标号效率要低,但非常适合 并行计算。

微正则系综: 边界处理

- 计算力时选取截断半径会使能量不再守恒。
- 为避免此问题,可使势能连续:

$$U_{shift}(r) = U(r) - U(r_{cut})$$

- 但此时受力仍不连续,而运动方程与受力直接相关。
- 可再加一个平移:

$$U_f(r) = U(r) - U(r_{cut}) - \left[\frac{dU}{dr}\right]_{r_{cut}} (r - r_{cut})$$

- 此时势能与受力均连续。
- 此位移可用热力学微扰法补偿(具体可看参考书)。

微正则系综: 弛豫时间I

• 计算物理量: 时间平均

$$\bar{A} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} A_i$$

- 若系统足够大,演化时间足够长,此均值与实际宏观系统的测量值统一。
- 估计误差需标准差:

$$\sigma^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$$

- 此处的平均为系综平均,需考察多个演化样本后求平均。
- 可用时间平均估计 $\sigma^2 = \overline{A^2} \overline{A^2}$
- 当演化时间足够长时,变为系综平均且与时间无关。

微正则系综: 弛豫时间||

- 时间平均 $\sigma^2 = \overline{A^2} \overline{A^2}$
- 假设了每个演化步骤(时间节点)与其他节点均无关。
- 若相关,则应找出关联时间 τ_c ,统计误差应由无关样本平均给出,其数目为 M/τ_c
- 时间关联函数(协方差) $c_{AA}(k) = \langle (A_n \langle A_n \rangle)(A_{n+k} \langle A_{n+k} \rangle) \rangle = \langle A_n A_{n+k} \rangle \langle A_n \rangle^2$
- 注:与n无关(时间平移对称性)。
- 在k=0时,为 σ^2

微正则系综: 弛豫时间|||

• 积分弛豫时间:

$$\tau = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{c_{AA}(n)}{c_{AA}(0)}$$

- 对于双向关联 $e^{-\frac{|t|}{\tau}}$,且 $\tau\gg 1$,上述式子可给出正确的弛豫时间。
- 不限于从初值衰减至平衡值的情况。
- 指数弛豫时间

$$au_{ex} = -\frac{t}{\ln\left|\frac{c_{AA}(t)}{c_{AA}(0)}\right|},$$
 large t

微正则系综: 弛豫时间IV

• 平均值的方差:

$$\epsilon^2 = \left\langle \frac{1}{M^2} \sum_{n,m=1}^{M} A_n A_m \right\rangle - \left\langle \frac{1}{M} \sum_{n=1}^{M} A_n \right\rangle^2 = \frac{1}{M^2} \sum_{n,m=1}^{M} c_{AA}(n-m)$$

重标记

$$\epsilon^2 = \frac{1}{M^2} \sum_{n=1}^{M} \sum_{\ell=n-1}^{n-M} c_{AA}(\ell)$$

- ℓ的范围1-M到M-1
- 固定的 ℓ 的项的出现次数: $M |\ell|$
- 故

$$\epsilon^2 = \frac{1}{M} \sum_{\ell=1-M}^{M-1} \left(1 - \frac{|\ell|}{M} \right) c_{AA}(\ell) \Rightarrow \frac{2\tau}{M} c_{AA}(0) = 2 \frac{\tau}{M} \sigma^2$$

- 上述极限发生在M很大时。
- 时间关联使得误差额外有一个因子!

微正则系综: 弛豫时间V

- 可用上式计算弛豫时间: 获得总体标准差, 单体标准差即可。
- 简化: data-blocking
- 方法:将演化过程截成小段,每小段长度大于关联时间。
- 在每小段中计算物理量均值(每小段长m, 第j个小段):

$$\bar{A}_j = \frac{1}{m} \sum_{k=jm+1}^{m(j+1)} A_k$$

- 每个小块中物理量的均值互相不关联:一个小块即是一个有效样品点。
- 获得小块间标准差即可。
- 检查: 当扩大小块大小时,标准差基本不变。需小块宏观小,微观大。

微正则系综: 温度调整

- 通常我们需要使系统在某个特定温度,而不是特定能量,因为 温度是合适的控制参量。
- 然而,初始化过程不能很好的预言之后的温度。
- 利用标度变换可获得所需的温度

$$v_i(t) \rightarrow \lambda v_i(t)$$

i为粒子标号, λ是常量

• 确定标度常量: 能均分定理

$$\frac{1}{2}k_bT \times 3(N-1) = \lambda^2 \sum_i \frac{1}{2}m v_i^2$$

- 总动量守恒故在三维情况下自由度只有3(N-1)
- 不需要每步都做标度变换,可固定间隔一些步数(比如10或者 20)做。
- 当趋于平衡时,标度变换无影响。

微正则系综:继续演化求物理量I

• 在平衡之后继续演化,物理量的计算方法为

$$\bar{A} = \frac{1}{n - n_0} \sum_{i > n_0}^n A_i$$

- 靠近相变点的时候情况会变复杂
 - 1. 一阶相变,系统可能会被困在亚稳态(过冷过热)
 - 2. 二阶相变,关联时间趋于无穷(自相似)
- 远离相变点,我们可获得压强、温度、粒子数、能量、体积之间的 函数
- 对关联函数:

$$n(r) = \sum_{i} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{a})$$

$$g(\mathbf{r}_{2}, \mathbf{r}_{1}) = \frac{1}{n(r_{1})n(r_{2})} \left\langle \sum_{i \neq j} \delta(\mathbf{r}_{1} - \mathbf{r}_{i}) \delta(\mathbf{r}_{2} - \mathbf{r}_{j}) \right\rangle = g(r_{2} - r_{1})$$

微正则系综:继续演化求物理量II

• 密度函数

$$n(r) = \frac{\langle N(r, \Delta r) \rangle}{\Omega(r, \Delta r)}$$

- 其中, $\Omega(r,\Delta r)$ 为距离参考点r到r+ Δr 的小球壳内的体积而 $\langle N(r,\Delta r) \rangle$ 为此球壳中的平均粒子数。
- 对关联函数(需从一个特定粒子出发) $g(r) = rac{\Delta N(r, \Delta r)}{
 ho \ 4\pi r^2 \Delta r}$
- 势能

$$\frac{U}{N} = \frac{n}{2} \int dr \ v(r) [g(r) - 1]$$

微正则系综:继续演化求物理量III

• 计算势能

对于 $r < r_c$ 的粒子对,直接计算二者的势能 对于超出临界距离的粒子,当用对关联函数计算

$$\langle U \rangle = U_c + 2\pi \frac{N(N-1)}{V} \int_{r_c}^{\infty} dr \, r^2 u(r) g(r)$$

• 位力定理

$$P = nk_B T - \frac{1}{3V} \langle \sum_i r_i \nabla_i V_N(R) \rangle$$

• 压强

$$P = nk_B T - \frac{n}{3N} \left\langle \sum_{i,j \neq i} r_{ij} \frac{\partial U}{\partial r_{ij}} \right\rangle_c - \frac{2\pi N}{3k_B T V} \int_{r_c}^{\infty} dr \, r^3 \frac{\partial U}{\partial r} g(r)$$

正则系综: 恒温1

- 恒温的热力学实质: 允许热交换
- 真实物理系统:将目标系统与一个巨大的热浴相连,目标与热浴可热交换,但热交换在交界面发生,与热浴的体积比很小, 故热浴的温度不改变,由此可标定目标系统。
- 此亦为微正则到正则的物理推导过程。
- 微观处理:为保持电子系统恒温,加入电子-玻色子相互作用, 保持玻色子部分温度恒定。

正则系综:恒温II

• 平衡态分布:

$$\rho = e^{-H(\mathbf{R},\mathbf{P})/k_BT}$$

• 对于有限大系统,可由 $1/N^k$ 的偏离,在热力学极限下会回到所需分布。

• 与热浴的耦合可不限于边界,可在目标系统内部。

正则系综: 方法|

- 初始化步骤不变
- 在演化过程中频繁的替换速度:在每次决定替换时都随机选定 一个粒子,将其速度替换为满足麦克斯韦分布的速度。
- 用替换模拟与热浴的相互作用
- 替换的频率影响到达平衡的时间以及动能的涨落。
- 替换过快:迅速到达平衡态,但长时间的速度关联被碰撞完全 抹掉,系统近似以一种随机游走的方式遍历相空间,故遍历速 度很慢。

正则系综: 方法||

- 频率低:到达平衡很慢。
- 理想的碰撞频率可由下式给出:

$$R \approx \frac{\kappa}{k_B n^{1/3} N^{2/3}}$$
 κ 热导率 n 数密度 N粒子数

- 此方法可产生所需的正则分布。
- 若所求的物理量与时间、动量均无关,则只需要在位置空间的 分布

$$\rho(R) = e^{-U(R)/k_BT}$$

正则系综: 方法III

• 对于足够大的系统,动能分布趋于热力学极限值 $E \approx \frac{3}{3}$ (N 1) $E \approx \frac{3}{3}$

$$E_k \approx \frac{3}{2}(N-1)k_B T$$

- 其涨落很小
- 故可近似认为

$$\rho(E_k) = \delta\left(E_k - \frac{3(N-1)}{2k_BT}\right)$$

• 可通过重整化速度(动量)来达到此目的

$$p_i \to p_i \sqrt{\frac{3(N-1)/2k_BT}{E_k}}$$

- 注意,此时每步迭代之后都应进行此重整化,会给分布函数带来 $1/\sqrt{N}$ 的误差
- 也可通过在写动力学拉氏量的时候通过待定乘子加入此限制。

正则系综: 方法IV

- 也可引入额外的摩擦力 $m \ddot{r}_i = F_i(R) \xi(R, \dot{R}) \dot{r}_i$
- 只是形式上与摩擦力相似,但效果上不是完全的耗散: 若需移出热量,则ξ为正;否则,ξ为负
- 比如

$$\xi = \frac{dV(R)/dt}{\sum_{i} v_{i}^{2}}$$

• 则动能守恒

$$\frac{\partial K}{\partial t} = \sum_{i} v_{i} \dot{v}_{i} = -\sum_{i} v_{i} (\nabla_{i} V(R) - \xi v_{i}) = 0$$

• 在坐标空间可得到完全的正则分布

正则系综: 方法V

• 例2

$$\xi = \gamma \left(1 - \frac{T_D}{T}\right), \quad T = \sum_i m v_i^2 / 3k_B$$

- 指数趋于所选定的温度,速率由γ给定
- 时间不可逆
- Nose-Hoover方法

$$\frac{d\xi}{dt} = \left(\sum_{i} v_i^2 - 3Nk_B T_D\right)/Q$$

- Q是待定常量
- 此方法可对速度与位置都获得正则分布。
- Q与第一种方法中的速度修改频率地位相似。
- 温度涨落

$$\Delta \bar{T} = \sqrt{\frac{2}{ND}} \, \bar{T}$$

正则系综: 方法VI

Nose-Hoover方法的原理: 引入额外的热浴自由度

$$H(P,R,p_s,s) = \sum_{i} \frac{p_i^2}{2ms^2} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} u(r_i - r_j) + \frac{p_s^2}{2Q} + gkT \ln(s)$$

• 运动方程

$$\frac{dr_i}{dt} = \frac{p_i}{ms^2} \qquad \frac{ds}{dt} = \frac{p_s}{Q}$$

$$\frac{dp_i}{dt} = -\sum_i \nabla_i u(r_i - r_j) \qquad \frac{dp_s}{dt} = \frac{\sum_i \frac{p_i^2}{ms^2} - gkT}{s}$$

$$\frac{d^2r_i}{dt^2} = -\frac{1}{ms^2} \sum_i \nabla_i u(r_i - r_j) - \frac{2}{s} \frac{dr_i}{dt} \frac{ds}{dt}$$

• $\hat{c} \times \hat{c} \times \hat{c} = \frac{p_i}{Q}$ 则可获得前述表达式(证明可见参考资料)

恒压系综

- 实验上一般压强也可控制: (NPT)系综
- 配分函数(Enthalpy E=pV+H): $Z(N,P,T) = \int dV dR dP \frac{1}{N!} e^{-\beta(pV+H)} = \int dV e^{-\beta pV} Z_c$
- 处理方法: 将体积纳入动力学方程
- 具体方式: 位置重标度 $r' = r_i V^{1/3}$

真实位置 标度位置

• 由其可获得动量的重标度

$$P' = P/(sV^{\frac{1}{3}})$$

恒压系综I

• 哈密顿量获得额外自由度: V, p_V

$$H = \sum_{i} \frac{p_i^2}{2mV^{2/3}s^2} + \frac{1}{2} \sum_{ij} U(V^{1/3}R) + \frac{p_s^2}{2Q} + gkTln(s) + pV + \frac{p_V^2}{2W}$$

• 运动方程

$$\dot{r} = \frac{p}{mV^{2/3}s^{2}}, \qquad \dot{p}_{i} = -\nabla_{i}U(V^{\frac{1}{3}}R)$$

$$\dot{s} = \frac{p_{s}}{Q}, \qquad \dot{p}_{s} = \frac{\sum_{i}\frac{p_{i}^{2}}{mV^{2/3}s^{2}} - gkT}{s}$$

$$\dot{V} = \frac{p_{V}}{W}, \qquad \dot{p}_{V} = \frac{\sum_{i}\frac{p_{i}^{2}}{mV^{2/3}s^{2}} - \sum_{i}\nabla_{i}U(V^{\frac{1}{3}}R) \cdot r_{i}}{3V} - p$$

- 将无用自由度积分之后系综满足所需分布
- 体积标度也可以是各向异性的,以包含结构相变信息。