Lab3 实验报告

一、实验思路、相关代码截图、结果截图

PartA: Speed up system calls:

在 xv6 中,如果用户态调用系统调用,就会切换到内核态,这中间一定是有开销的,至少 CPU 要保存用户态进程的上下文,然后 CPU 被内核占有,系统调用完成后再切换回来。

这个实验的目的就是要加速 getpid()函数,根据文档提供的思路,首先为每一个进程多分配一个虚拟地址位于 USYSCALL 的页,然后这个页的开头保存一个 usyscall 结构体,结构体中存放这个进程的 pid。

```
75
76 struct usyscall {
77 | int pid; // Process ID
78 };
79 #endif
```

在 proc.c 中分配一个页给 usyscall, 并且对其中的参数 pid 进行初始化。

```
// Alocate a usyscall page.

if((p->usyscall = (struct usyscall *)kalloc()) == 0){

freeproc(p);

release(&p->lock);

return 0;

// An empty user page table.

p->pagetable = proc_pagetable(p);

if(p->pagetable == 0){

freeproc(p);

release(&p->lock);

return 0;

}

// Set up new context to start executing at forkret,

// which returns to user space.

memset(&p->context, 0, sizeof(p->context));

p->context.ra = (uint64)forkret;

p->context.sp = p->kstack + PGSIZE;

// store a struct usyscall

p->usyscall->pid = p->pid;
```

根据提示,在 proc_pagetable()中加入对 usyscall 的映射。(仿照 TRAMPOLINE 和 TRAPFRAME 的映射,首先取消其他页的映射,然后再设置对 usyscall 的映射)

```
// map the usyscall page just below the trapframe page
if(mappages(pagetable, USYSCALL, PGSIZE,

| | | | (uint64)(p->usyscall), PTE_R | PTE_U) < 0){
uvmunmap(pagetable, TRAMPOLINE, 1, 0);
uvmunmap(pagetable, TRAPFRAME, 1, 0);
uvmfree(pagetable, 0);
return 0;
}
```

根据提示,在 freeproc()中也应该释放页。

```
static void
freeproc(struct proc *p)

freeproc(struct proc *p)

if(p->trapframe)

if(p->trapframe);

p->trapframe = 0;

if(p->pagetable)

proc_freepagetable(p->pagetable, p->sz);

if(p->usyscall)

kfree((void*)p->usyscall);
```

同理,在 proc_freepagetable()中也应该解除映射,否则会报错 freewalk panic。

```
// Free a process's page table, and free the
// physical memory it refers to.
void
proc_freepagetable(pagetable_t pagetable, uint64 sz)

{
uvmunmap(pagetable, TRAMPOLINE, 1, 0);
uvmunmap(pagetable, TRAPFRAME, 1, 0);
uvmunmap(pagetable, USYSCALL, 1, 0);
uvmfree(pagetable, sz);
}

239
}
```

PartB: Print a page table

这个实验主要就是层次遍历页表,并输出每一层的页表。

首先,根据文档提示,在 exec.c 中加入:

```
if(p->pid==1) vmprint(p->pagetable);
```

保证可以在 pid 为 1 时就输出,即首先输出页表,然后再进行其他进程。

观察 freewalk 函数,发现其的遍历方式是对每一个页表进行深度遍历,可以借鉴其思路,然后实现了函数 freeprint ():

其中 pte&PTE_V 为 true 保证 pte 页永远是有效的,然后才进行输出。

增加限制条件: 只输出两层, 否则会一直遍历

输出为从第 0 层开始向下遍历,每一层会比上一层前的格式多输出"..",第 0 层只有一个".."。且输出内容包含页表序号、页表中的 pte 的地址、物理地址。(用 16 进制表示)

函数 vmprint ()则是打印页表的起始地址,然后对页表进行输出。

```
void
vmprint(pagetable_t pagetable)
{

// there are 2^9 = 512 PTEs in a page table.
printf("page table %p\n", pagetable);
freeprint(pagetable, 0);
}
```

最后对 vmprint 进行声明,是 exec.c 可以调用。

```
176 void vmprint(pagetable_t);
```

PartC: Detect which pages have been accessed

主要思路就是用户调用系统调用的时候,我们去查找页表,获得对应的 PTE, 然后检查 PTE_A(需要自己定义), 然后决定是否在答案设置对应有效位。

首先在 sysproc.c 中完善 sys_pgaccess()

```
#ifdef LAB_PGTBL
int
rsys_pgaccess(void)

// lab pgtbl: your code here.
int number;
uint64 virt_addr;
uint64 bitmask;

argaddr(0, &virt_addr);
argint(1, &number);
argaddr(2, &bitmask);

if(number<0)return -1;
if(virt_addr<0)return -1;
if(bitmask<0)return -1;
return pgaccess((void*)virt_addr, number, (void*)bitmask);

##endif</pre>
```

设置输入的第一个参数为虚拟地址,第二个参数为页数,第三个参数为偏移量。 然后调用 pgaccess () 函数:

```
int
pgaccess(void* addr, int bit, void* offset)
{
  int ans = 0;
  struct proc* p = myproc();

pagetable_t pagetable = p->pagetable;
  for(int i=0;i<bit;i++)[]
  pte_t* pte;
  pte = walk(pagetable, (uint64)(addr+i*PGSIZE), 0);
  if(pte != 0 && (*pte & (PTE_A))){
      ans=ans | 1<<i;
      *pte=*pte ^ PTE_A;
  }
  }

return copyout(pagetable, (uint64)offset, (char*)&ans, sizeof(int));
}</pre>
```

利用 walk 函数对每一个页表进行遍历搜寻,然后对被 access 的页表进行记录,最后通过 copyout 函数进行输出。

查询页表,发现第 6 位就是 access 的标识符,所以判断是否被 access 即判断第 PTE_A 是否为 1 即可。

最后的运行结果如下图:

```
zhouxunzhe@zhouxunzhe-virtual-machine: ~/OS/lab3/xv6-la...
                                                              Q
xv6 kernel is booting
hart 2 starting
hart 1 starting
page table 0x0000000087f6b000
..0: pte 0x0000000021fd9c01 pa 0x0000000087f67000
 . ..0: pte 0x0000000021fd9801 pa 0x0000000087f66000
.. .. ..0: pte 0x0000000021fda01b pa 0x0000000087f68000
 . .. ..1: pte 0x0000000021fd9417 pa 0x0000000087f65000
 . .. ..2: pte 0x0000000021fd9007 pa 0x0000000087f64000
   .. ..3: pte 0x0000000021fd8c17 pa 0x0000000087f63000
 .255: pte 0x0000000021fda801 pa 0x0000000087f6a000
 . ..511: pte 0x0000000021fda401 pa 0x0000000087f69000
   .. ..509: pte 0x0000000021fdcc13 pa 0x0000000087f73000
  ....510: pte 0x0000000021fdd007 pa 0x0000000087f74000
.....511: pte 0x0000000020001c0b pa 0x00000000080007000 init: starting sh
$ pgtbltest
ugetpid_test starting ugetpid_test: OK
pgaccess_test starting
pgaccess_test: OK
pgtbltest: all tests succeeded
```

二、问题回答

(1) 在 Part A 加速系统调用部分,除了 getpid()系统调用函数,你还能想到哪些系统调用函数可以如此加速?

Fork() 函数也是返回 pid, 似乎也可以利用页表结构存储 pid, 使得系统调用加速。

(2) 虚拟内存有什么用处?

虚拟内存可以扩大内存空间,使得程序能够有效运行;除此以外,还可以利用虚拟内存进行数据的存储,然后调用时又无需花费访问主存那么多的时间,加速系统调用进程。

(3) 为什么现代操作系统采用多级页表?

多级页表可以有效节省物理内存空间, 使页表可以在内存中离散存储, 不需要连续存储 消耗极大的空间。

(4) 简述 Part C 的 detect 流程。

首先设置起始查询地址,然后对每一个页表进行深度遍历查询,如果有页表被 access 并且是有效的,则将那一页所对应的标号进行记录,最后进行输出返回结果。

三、实验中碰到的问题。

- 1.一开始输出页表的格式不正确,并且会超出要求范围,将遍历顺序改为由上至下即可,并且设置范围为两层,就不会出现之前的问题。
- 2.一开始,在 proc_freepagetable()中没有解除映射,报错 freewalk panic, 解除映射之后问题就能解决。

四、实验感想

在本次实验中,我学会了页表的一些基本原理,以及如何对页表进行访问以及输出。我还了解了一种系统调用加速的方法——访问页表进行存储。本次的三个实验需要自己思考的地方很多,让我能够自主研究了解页表的基本构造,以及在程序中应该如何表达,收获颇丰。