### MIMA Group

# 软件项目管理



**Iuoxin@sdu.edu.cn** 

續 软件学院办公楼-425

第二篇项目计划

软件学院 罗昕



### MIMA Group

# 软件项目管理



第6章 软件项目成本计划

软件学院 罗昕







# 《软件项目管理》 - 路线图





进度 质量 配置管 范围 成本 风险 团队 合同 理计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划 计划

# 本章要点



- ■成本估算概述
- ■估算过程
- 估算方法
- ■敏捷项目成本估算
- ■成本预算
- 案例分析
- ■课程实践

# 本章要点



- ■成本估算概述

- ■估算过程
- ■估算方法
- ■敏捷项目成本估算
- ■成本预算
- 案例分析
- ■课程实践

### 成本估算概述



- 成本估算是对完成项目所需费用的估计和计划
- ■重要性和意义
  - 软件成本估算是成本管理的核心
  - 成本估算是项目计划中的一个重要组成部分
  - 要实行成本控制,首先要进行成本估算
  - 軟件成本估算,一直是软件工程和软件项目管理中最具挑战、最为重要的问题

# 成本



#### ■直接成本

指与项目有直接关系的成本费用,是与项目直接对应的,包括人员的工资、材料费用、外包外购成本等,包括开发成本、管理成本、质量成本等。

#### ■间接成本

(如房租、水电、员工福利、税收等) 不能归属于一个具体的项目, 是企业的运营成本, 可以分摊到各个项目中。

# 软件项目规模与成本的关系



- 软件项目规模即工作量 是从软件项目范围中抽出的软件功能,然后确定每个软件功能所必须 执行的一系列软件工程任务。
- 软件成本估算,预测开发一个软件系统所需要的总工作量的过程。 软件项目成本,指软件开发过程中所花费的工作量及相应的代价。
- 代价是待开发的软件项目需要的资金
  - 成本一般采用货币单位: 人民币元、美元......



# 软件规模单位



- LOC (Lines of Code) 代码行 源代码长度的测量
- FP (Function Point) 功能点 用系统的功能数量来测量
- ■人月
- ■人天
- ■人年
- 例如,一个软件项目的规模是20人月,而某企业的人力成本是3万元/人月,成本是20\*3=60万元

# 成本估算



- 人的劳动的消耗所需要的代价是软件产品的主要成本,即开发成本。是以一次性开发过程所花费的代价来计算的。
- 开发成本的估算,应以软件项目管理,需求分析,设计,编码,测试,等这些过程所花费的代价作为依据。
- ■成本估算贯穿于软件的生存期。



# 成本估算



- ■估算不是很准确,有误差
- 项目经验数据非常重要
- 不要太迷信某些数学模型



- ■影响IT项目成本的因素
  - (1) 耗用资源的数量和价格
  - (2) 项目工期
  - (3) 项目质量
  - (4) 项目管理水平
  - (5) 其他




■影响IT项目成本的因素 - 耗用资源的数量和价格

■中间产品和服务、市场人力资源、硬件、软件的价格也对成本产生直接的影响。价格对项目预算的估计影响很大。



■影响IT项目成本的因素 - 项目工期




项目的费用由直接费用和间接费用组成,一般工期越长,项目的直接费用越低,间接费用越高;工期越短,直接费用越高,间接费用越低。

缩短工期需要更多的、技术水 平更高的人员,直接成本费用就会 增加。



■影响IT项目成本的因素 - 项目质量




质量总成本由质量故障成本 和质量保证成本组成。

质量故障成本指为了排除产品质量原因所产生的故障, 保证产品重新恢复功能的费用。

质量保证成本指为了保证和 提高产品质量而采取的技术 措施所消耗的费用。



■影响IT项目成本的因素 - 项目质量



项目产品的质量越低,由于 质量不合格引起的损失就越 大,即故障成本增加。

质量越高,相应的质量保证 成本也越高,故障就越少, 由故障引起的损失也相应减 少。

因此需要建立一个动态平衡关系。



■影响IT项目成本的因素 - 项目管理水平

- 高的管理水平可以提高预算的准确度,加强对项目预算的执行和监管,对工期的控制严格限制在计划许可的范围之内,对设计方案和项目计划更改造成的成本增加、减少和工期的变更,可以较为有效地控制,减少风险的损失等。
- 对软件成本事先估计的有效控制,项目成本预算和估算的准确度
  - 预算过粗会使项目费用的随意性较大,准确度降低;
  - 预算过细会使项目控制的内容过多,弹性差,变化不灵活,管理成本加大。



■影响IT项目成本的因素 - 人力资源对成本的影响

- 高技术能力、高技术素质的人才,本身的人力资源成本比较高,但可以产生高的工作效率、高质量的产品、较短的工期等间接效果,从而总体上会降低成本。
- 相反一般人员,需要技术培训,对项目的理解及工作效率相对低下,工期会延长,造成成本的增加。

# 本章要点



- ■成本估算概述
- ■估算过程
- ■估算方法
- ■敏捷项目成本估算
- ■成本预算
- ■案例分析
- ■课程实践



### 成本估算过程



- 软件企业的经济性基础是利润,而利润的最直接决定因素是成本。项目结束时的最终成本应控制在预算内。
- 成本管理是确保项目在预算范围之内的管理过程,包括成本 估算、成本预算、成本控制等过程。

- ■估算输入
- ■估算处理
- 估算输出

# 成本估算过程 -- 估算输入

#### MIMA

#### 主要依据包括:

- ■项目需求
- 工作分解结构WBS
- 资源计划
- 资源单位价格
- 进度计划
- 历史信息



# 成本估算过程 -- 估算处理



- 一定的估算方法进行
- 代码行估算法、功能点估算法、用例点估算法、类比(自顶向下) 估算法、自下而上估算法、参数估算法、专家估算法
- 成本直接成本和间接成本

# 成本估算过程 -- 估算输出



- 规模成本估算的结果可以以简略或详细的形式表示。
- 估算通常以货币单位表达,如元、法郎、美元等,这个估算便是成本估算的结果;也可用人月、人天或人小时这样的单位,这个估算结果便是项目规模估算的结果。有时用复合单位。
- ■成本估算是一个不断优化的过程。
- 估算说明 ①工作范围的描述 ②说明估算的基础和依据

# 本章要点



- ■成本估算概述
- ■估算过程概念
- 估算方法
- ■敏捷项目成本估算
- ■成本预算
- 案例分析
- ■课程实践



### 估算基本方法



### 1. 代码行估算法



- 2. 功能点估算法
- 3. 用例点估算法
- 4. 类比 (自顶向下)估算法
- 5. 自下而上估算法
- 6. 参数估算法
- 7. 专家估算法



■ 面向规模的度量

### 从软件程序量的角度定义项目规模。

- ■与具体的编程语言有关
- 分解足够详细
- 有一定的经验数据(类比和经验方法)
- LOC(Lines of Code) 代码行
- 通常采用非注释的源代码行



- 代码行(LOC)是衡量软件项目规模最常用的概念,指所有的可执行的源代码行数,包括可交付的工作控制语言语句、数据定义、数据类型声明、等价声明、输入/输出格式声明等。
- 例如,某软件公司统计发现该公司每一万行C语言源代码形成的源文件(.c和.h文件)约为250K。某项目的源文件大小为3.75M,则可估计该项目源代码大约为15万行,该项目累计投入工作量为240人月,每人月费用为10000元(人均工资、福利、办公费用公摊等)。

则该项目中1LOC的价值为: (240×10000) /150000 = 16元/L。



- 每千行代码(KLOC)的错误数。
- 每千行代码行(KLOC)的缺陷数。
- 每千行代码行(KLOC)的成本。
- 每千行代码行(KLOC)的文档页数。
- ■每人月错误数。
- ■每页文档的成本。
- 代码行数依赖选择的硬件和软件,因此并不被认为是软件度量的最优方法。



#### ■ 优点

代码是所有软件开发项目都有的"产品",而且很容易计算代码行数。

#### ■缺点

对代码行没有公认的可接受的标准定义。

代码行数量依赖于所用的编程语言和个人的编程风格。

在项目早期,需求不稳定、设计不成熟、实现不确定的情况下很难准确 地估算代码量。

代码行强调编码的工作量,只是项目实现阶段的一部分。

### 估算的基本方法



- 1. 代码行估算法
- 2. 功能点估算法



- 3. 用例点估算法
- 4. 类比 (自顶向下)估算法
- 5. 自下而上估算法
- 6. 参数估算法
- 7. 专家估算法



- 面向功能点 (FP,Function Point) 的度量
- 面向功能点法是1979年由IBM公司的 Alan Albrecht最先提出的。
- 功能点估算是对程序规模的一个综合量度, 经常用于项目早期阶段。
- ■从需求说明书确定功能点比确定代码行容易。
- 功能点分析中,系统分为5个组件:
  - ■外部輸入、外部輸出、外部查询 (因为这些组件的每一个都处理文件 ,因此被称为事务)
  - ■内部逻辑文件、外部接口文件 (构成逻辑信息的存储地)



- 功能点技术是依赖软件信息域的基本特征和对软件复杂性的估计, 估算出软件规模。
- 它是一种按照统一方式测定软件功能的方法,最后的结果是一个数。这个结果数可以用来估计代码行数、成本和工期。

- ■与实现的语言和技术没有关系。
- ■用系统的功能数量来测量其规模。
- 通过评估、加权、量化得出功能点。



■ 功能点估计法要评估产品所需要的内部基本功能和外部功能。然后 根据技术复杂度因子(权)对它们进行量化,产生产品规模的最终 结果。

### 功能点公式

FP = UFC\*TCF

□ UFC: 未调整功能点计数

□ TCF: 技术复杂度因子




■ 国际标准IFPUG (International Function Point Users Group) 组织提供的功能点估算法V4.1.1为基础进行讲解。如下图所示,为功能点估算法的使用步骤。

#### ■ 具体步骤包括:

- ① 识别功能点的类型。
- ② 识别待估算应用程序的边界和范围。
- ③ 计算数据类型功能点所提供的未调整的功能点数量。
- ④ 计算人机交互功能所提供的未调整的功能点数量。
- ⑤ 确定调整因子。
- ⑥ 计算调整后的功能点数量。





# 功能点估算法 -- 功能点计算步骤

**MIMA** 

- 1)确定应用程序必须包含的功能(例如,"回溯"、"显示")。国际功能点用户组(International Function Point Users Group, IFPUG)已经公布了相关标准,说明哪些部分组成应用的一个功能。一个功能等价于处理显示器上的一屏显示或者一个表单。
- 2)对每一项功能,通过计算**4类系统外部行为或事务**的数目,以及**1类内部逻辑文件**的数目来估算由一组需求所表达的功能点数目。
- 这5类功能计数项分别是:

#### UFC-未调整功能点计数




- 功能计数项:(从处理逻辑的角度) 组件
- 外部輸入 External Inputs El
- 外部輸出 External Outputs EO
- 外部查询 External Inquiry EQ
- 外部接口文件 External Interface Files EIF
- 内部逻辑文件 Internal Logical Files

# 外部输入(External Inputs EI)




- 外部输入是最终用户或其他程序用来增加、删除或改变程序数据的屏幕(screen)、表单(form)、对话框(dialog)或控制信号(control signal)等。
- 外部输入给软件提供面向应用的数据项(如屏幕、表单、对话框、 控件、文件等)。
- 在这个过程中,数据穿越外部边界进入到系统内部。



# 外部输出(External Outputs EO)




- 外部输出是程序生成供最终用户或其他程序使用的屏幕、报表(report)、图表(graph) 或控制信号等。
- 向用户提供(经过处理的)面向应用的信息,例如,报表和出错信息等。
- ■派生数据由内部穿越边界传送到外部。



# 外部查询(External Inquiry EQ)




- ▶ 外部查询是输入/输出组合,其中一个输入引出一个即时的简单输出。
- ■外部查询是一个输入引出一个即时的简单输出。没有处理过程。



# 外部接口文件 (External Interface Files EIF's)




- 外部接口文件是受其他程序控制的文件,是用户可以识别的一组逻辑相关数据,这组数据只能被引用。
- 数据完全存在于应用的外部,并且由另一个应用维护。外部接口文件是另外一个应用的内部逻辑文件。



# 内部逻辑文件 (Internal Logical Files ILF'S)



- 内部逻辑文件是用户可确认的、在应用程序内部维护的、逻辑上相关联的最终用户数据或控制信息,如一个平面文件,或者关系数据库中的一个表。
- 完全存在于应用的边界之内,并且通过外部输入维护,是逻辑主文件的数目。



#### 功能点估算法 -- 功能点计算步骤



- 3)在估算中对 5类<u>功能计数项</u>中的每一类功能计数项按其复杂性的不同分为简单(低)、一般(中)和复杂(高)3个级别。
- 功能复杂性是由某一功能的数据分组和数据元素共同决定的。计算数据元素和无重复的数据分组个数后,将数值和复杂性矩阵对照,就可以确定该功能的复杂性属于高、中、低。下表是5类功能计数项的复杂等级。

# 功能计数项的复杂度等级

**MIMA** 

	复杂度权重因素			
项	简单(低)	一般 (中)	复杂 (高)	
外部输入	×3	×4	×6	
外部输出	×4	×5	×7	
外部查询	×3	×4	×6	
外部接口文件	×5	×7	×10	
内部逻辑文件	×7	×10	×15	

#### 功能点估算法 -- 功能点计算步骤



- 3)在估算中对 5类<u>功能计数项</u>中的每一类功能计数项按其复杂性的不同分为简单(低)、一般(中)和复杂(高)3个级别。
- 功能复杂性是由某一功能的数据分组和数据元素共同决定的。计算数据元素和无重复的数据分组个数后,将数值和复杂性矩阵对照,就可以确定该功能的复杂性属于高、中、低。下表是5类功能计数项的复杂等级。
- 产品中所有功能计数项加权的总和,就形成了该产品的未调整功能点计数 (UFC)。

# 计算UFC的结果 (例子)

MIMA

项	简单	一般		复药	/fc
外部输入	6×3	2×4		3×6	
外部输出	7×4	7×5		0×7	
外部查询	0×3	2×4		4×6	
外部文件	5×5	2×7		3×10	
内部文件	9×7	0×10		2×15	
总计		134	65		102
UFC		30]			

#### 功能点估算法 -- 功能点计算步骤



■ 4) 这一步是计算项目中14个技术复杂度因子 (TCF)。下表是14个技术复杂度因子,每个因子的取值范围是0~5。

	技术复杂度因子				
F1	可靠的备份和恢复	F2	数据通信		
F3	分布式函数	F4	性能		
F5	大量使用的配置	F6	联机数据输入		
<b>F7</b>	操作简单性	F8	在线升级		
F9	复杂界面	F10	复杂数据处理		
F11	重复使用性	F12	安装简易性		
F13	多重站点	F14	易于修改		



#### 功能点估算法 -- 功能点计算步骤



调整各项权重值——Fi 的 取 值					
0	1	2	3	4	5
没有影响	偶有影响	轻微影响	平均影响	较大影响	严重影响

#### 技术复杂度因子 TCF=0.65+0.01×∑Fi

- 根据计算所得功能点可能存在偏差,因此需要调整所计算的功能点。
- 通过对14个技术复杂度因子的情况来计算调整功能点系数。
- 权重调整取值Fi见表。

调整功能点 时考虑问题 的回答情况



-					
月	予号	问题	(根据问题回答情况确实 Fi值)	回答	Fi
-	1	系统是否	需要可靠的备份和恢复		
<b>3 3 3</b>	2	是否需要	数据通信		
•	3	是否有分	布处理功能		
	4	系统是否	很关键		
	5	系统是否	在一个已有的、很实用的操作环境		
-		中运行			
•	6	系统是否	需要联机处理		
-	7	联机数据	¦项是否需要在多屏幕或多操作之间		
		切换以完			
<b>**</b>	8	是否需要	联机更新主文件		
•	9	输入、输	讨出及文件查询是否很复杂		
	10	内部处理	是否复杂		
-	11	内部处理	!是否需要设计成可复用的		
<b>**</b>	12		:否需要包装转换及安装		
•	13		计是否支持不同组织的多次安装		
-	14	应用的设	计是否方便用户修改及使用		
-			<b>公计751店</b>		

### 功能点估算法 -- 功能点计算步骤



■ 5) 调整所计算的功能点 (FP):

#### FP = 功能点总数UFC×调整系数TCF

- 其中: 调整系数TCF=0.65+0.01×∑Fi
- Fi是根据对调整功能点时需考虑问题的回答结果而得出的权重调整值。取值范围0-5。
- ■常数和参数的加权因子是根据经验确定的。
- 调整系数─般在0.65~1.35之间变化。 (0.65+0.01\*5\*14=1.35)

#### 功能点计算步骤



- 5)最后根据功能点计算公式FP=UFC×TCF计算出调整后的功能点总和。
- 其中: UFC表示未调整功能点计数, TCF表示技术复杂因子。功能点计算公式的含义是: 如果对应用程序完全没有特殊的功能要求(即综合特征总值=0), 那么功能点数应该比未调整的(原有的)点数降低35%(这也就是"0.65"的含义)。

#### 功能点估算法



- 1) 确定应用程序必须包含的功能
- 2) 对每一项功能,通过计算4类系统外部行为或事务的数目,以及 1类内部逻辑文件的数目来估算由一组需求所表达的功能点数目
- 3) 简单(低)、一般(中)和复杂(高)3个级别。所有功能计数项加权的总和,就形成了该产品的未调整功能点计数(UFC)
- 4) 计算项目中14个技术复杂度因子 (TCF) 。取值范围是0~5
- 5) 根据功能点计算公式FP=UFC×TCF计算出调整后的功能点总和

#### 功能点计算 加权因子 信息域特征 1古草值 单项总和 简单 中等 复杂 3 4 6 外部输入 × =5 × 外部输出 = 4 6 3 外部查询 × = 7 10 15 × 内部逻辑文件 = 10 外部接口 × 5 \_ 未调整功能点总计 UFP

计算公式 FP = 总计数  $\times$   $[0.65 + 0.01 \times \sum F_i]$ 

TCF计算公式的含义是:如果对应用程序完全没有特殊的功能要求(即综合特征总值=0),那么功能点数应该比未调整的点数降低35%(这也就是"0.65"的含义)。

5) 根据功能点计算公式FP=UFC×TCF计算出调整后的功能点总和。

其中: UFC表示未调整功能点计数, TCF表示技术复杂因子

#### 功能点到代码行的转换表


MIMA

功能点可以按照一定 的条件转换为软件代 码行(LOC)。右表 就是一个转换表,它 是针对各种语言的转 换率,这个表是根据 业界的经验研究得出 的。

语言	代码行/FP
Assembly	320
С	150
COBOL	105
FORTRAN	105
PASCAL	91
ADA	71
PL/1	65
PROLOG/LISP	64
SMALLTALK	21
SPREADSHEET	6

#### FP估算方法举例





#### 功能点计算实例-UFC



根据上面的外贸订单项目的需求评估:

外部输入:3项;外部输出:1项;外部查询:1项;

外部接口文件:1项;内部逻辑文件:2项

		功能点	
项	简单	一般	复杂
外部输入	2 * 3	1 * 4	0 * 6
外部输出	0 * 4	0 * 5	1* 7
外部查询	0 * 3	1 * 4	0 * 6
外部接口文件	0 * 5	1 * 7	0 * 10
内部逻辑文件	1 * 7	1 * 10	0* 15
总计	13	25	7
UFC		45	

### TCF-技术复杂度因子

MIMA

TCF=0.65+0.01(sum(Fi)) Fi:0-5, TCF:0.65-1.35

技术复杂度因子				
F1	可靠的备份和恢复	F2	数据通信	
F3	分布式函数	F4	性能	
F5	大量使用的配置	F6	联机数据输入	
F7	操作简单性	F8	在线升级	
F9	复杂界面	F10	复杂数据处理	
F11	重复使用性	F12	安装简易性	
F13	多重站点	F14	易于修改	

# 技术复杂度因子的取值范围



调整系数	描述
0	不存在或者没有影响
1	不显著的影响
2	相当的影响
3	平均的影响
4	显著的影响
5	强大的影响

### 外贸订单项目: 功能点计算实例



- □ FP=UFC\*TCF
  - □ UFC=45
  - $\Box$  TCF=0.65+0.01(14\*3)=1.07
- □ FP=45\*1.07=48

- □如果:项目的生产率 PE=15工时/功能点
- □则项目的规模为 48\*15=720工时

#### 外贸订单项目: 功能点计算实例



- □ FP=UFC\*TCF
  - □ UFC=45
  - $\square$  TCF=0.65+0.01(14\*3)=1.07
- □ FP=45\*1.07=48

- □ 功能点可按照一定的条件转换为软件代码(LOC)
- □ LOC=AVC×功能点的数量
- □ AVC: 指该语言在实现一个功能点时所要用的平均代码行
- □ 业界标准: 开发软件产品的生产率不低于0.86千行等价 汇编语言 代码0.86KLOC/人月

### 功能点计算实例



FP=48

则该项目若用C语言编写,查表得C的功能点置换为150行,则代码量为:

LOC=48\*150

若用PASCAL语言编写,查表得PASCAL的功能点置换为91行,则代码量为:

LOC=48\*91

语言	代码行/FP
Assembly	320
С	150
COBOL	105
FORTRAN	105
PASCAL	91
ADA	71
PL/1	65
PROLOG/LISP	64
SMALLTALK	21
SPREADSHEET	6

### 功能点分析总结



■ 功能点作为度量软件规模的方法已经被越来越广泛地接受


#### 估算的基本方法



- 1. 代码行估算法
- 2. 功能点估算法
- 3. 用例点估算法




- 4. 类比 (自顶向下)估算法
- 5. 自下而上估算法
- 6. 参数估算法
- 7. 专家估算法



## 用例点估算模型






### 用例点估算方法的基本步骤

**MIMA** 

- 计算未调整的角色的权值 UAW;
- 计算未调整的用例的权值 UUCW;
- 计算未调整的用例点 UUCP;
- 计算技术和环境因子TEF;
- 计算调整的用例点UCP;
- 计算工作量(man-hours)



## 1、计算未调整的角色的权值UAW



$$UAW = \sum_{C=c} aWeight(c) \times aCardinality(c)$$

- Unadjusted Actor Weight
- C={simple, average, complex}
- aCardinality(c)是参与的角色数目

#### 表6-12 Actor 权值定义~

序号 ₽	复杂度级别 →	复杂度标准 →	权值₽	¢,
1₽	simple₽	角色通过API 与系统交互。	10	٥
2₽	average₽	角色通过协议与系统交互。	20	¢)
3₽	complex.	用户通过GUI 与系统交互。	3₽	٥

## 2、计算未调整的用例的权值UUCW



$$UUCW = \sum_{C=c} uWeight(c) \times uCardinality(c)$$

- Unadjusted User Case Weight
- C={simple, average, complex}
- uCardinality(c)是参与的用例数目

#### 表6-13 Use Case 权值定义

序号	复杂度级别	事务/场景个数。	权值↩	۰
1 ↔	simple₽	1-30	5₽	ę,
2₽	average₽	4-7₽	10₽	٠
3₽	complex@	>7₽	15₽	دي

#### 3、计算未调整的用例点UUCP



UUCP =UAW+UUCW 例如

Unadjusted User Case Point

表6-16: Actor 权值 +

序号	复杂度级别	权值₽	参与角色数₽	UAWi₽	٥
1₽	simple₽	1₽	20	2₽	دي
2₽	average₽	20	40	8₽	40
3₽	complex.	3₽	5₽	15₽	¢)

L.

表6-17: Use Case 权值+

序号	复杂度级别	权值↩	用例数。	UUCWi₽	
1₽	simple₽	5₽	5₽	25₽	4
20	average₽	10₽	20	20₽	4
3₽	complex.	15₽	3₽	45₽	4-2

a.i

$$UAW = 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 5 = 2 + 8 + 15 = 25$$

$$UUCW = 5 \times 5 + 10 \times 2 + 15 \times 3 = 25 + 20 + 45 = 85$$

# 4、计算技术复杂度因子TCF - 13个



表6-14 技术复杂度因子的定义。

150 14	汉小友木反囚	1 即足入。		_
序号₽	技术因子	说明♪	权值 ↩	42
1 ↔	TCF1 ₽	分布式系统 →	2. 0₽	e)
2€	TCF2 ₽	性能要求 🕹	1. 0₽	¢)
3 ₽	TCF3 ₽	最终用户使用效率 ₽	1. 0₽	42
4 ↔	TCF4 ₽	内部处理复杂度 ₽	1. 0₽	42
5 ₽	TCF5 ₽	复用程度 ↩	1. 0₽	43
6 ₽	TCF6₽	易于安装 ₽	0. 5₽	4
7 ↔	TCF7₽	系统易于使用。	0. 5₽	47
8 0	TCF8 ₽	可移植性 🕹	2. 0₽	47
9 ₽	TCF9₽	系统易于修改 🗸	1. 0₽	47
10 ↔	TCF10 ₽	并发性 ↩	1. 0₽	42
11 ↔	TCF11₽	安全功能特性 🕹	1. 0₽	₽
12₽	TCF12 ₽	为第三方系统提供直接系统访问 🖟	1. 0₽	₽
13	TCF13 ₽	特殊的用户培训设施。	1. 0₽	ę)

$$TCF = 0.6 + (0.01 \times \sum_{i=1}^{13} TCF_Weight_i \times Value_i)$$

TCF =  $0.6+0.01 \times (2.0 \times 3+1.0 \times 5+1.0 \times 3+1.0 \times 5+1.0 \times 0+0.5 \times 3+0.5 \times 5+2.0 \times 3+1.0 \times 5+1.0 \times 3+1.0 \times 5+1.0 \times 5+1.$ 

# 4、 计算环境因子ECF - 8个



表6-15 环境因子的定义。

序号。	环境因子	说明。	权值 。
1 0	ECF1	UML 精通程度。	1. 5.
2.	ECF2	系统应用经验 。	0.5.
3 &	ECF3 &	面向对象经验。	1.00
4 .	ECF4 &	系统分析员能力。	0.50
5 🕫	ECF5	团队士气。	1.00
6 &	ECF6₽	需求稳定度。	2.00
7 0	ECF7₽	兼职人员比例高低。	1.00
8 @	ECF8 +	编程语言难易程度。	1.00

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \times \sum_{i=1}^{8} ECF_Weight_i \times Value_i)$$

ECF = 1. 4+ ( $-0.03 \times (1.5 \times 3+0.5 \times 3+1.0 \times 3+0.5 \times 5+1.0 \times 3+2.0 \times 3+1.0 \times 0+1.0 \times 0)$ ) = 0.785

### 5、计算调整的用例点UCP



UCP = UUCP × TCF × ECF = 110 × 1.02 × 0.785 = 88

**User Case Point** 

- 计算未调整的角色的权值 UAW
- 计算未调整的用例的权值 UUCW
- 计算未调整的用例点 UUCP= UAW+UUCW
- 计算技术和环境因子 TEF=TCF×ECF
- 计算调整的用例点UCP

## 6、计算工作量



■ Effort =UCP×PF

■ PF是Productivity Factor,是项目生产率,其默认值为20

■ 如果: PF = 20工时/用例点

则: Effort =UCP×PF = 88×20 = 1760h=220人天

## 估算的基本方法



- 1. 代码行估算法
- 2. 功能点估算法
- 3. 用例点估算法
- 4. 类比 (自顶向下)估算法
- 5. 自下而上估算法
- 6. 参数估算法
- 7. 专家估算法



- 估算人员根据以往的完成类似项目所消耗的总成本(或工作量), 来推算将要开发的软件的总成本(或工作量),然后按比例将它分 配到各个开发任务单元中
- ■是一种自上而下的估算形式

## 类比估算法-自上而下



- 自上而下的估算,又称类比估算,通常在项目的初期或信息不足时进行,此时只确定了初步的工作分解结构,分解层次少,估算精度较差。
- 自上而下的成本估算实际上是以项目成本总体为估算对象,在收集上层和中层管理人员的经验判断,以及可以获得的关于以往类似项目的历史数据的基础上,将成本从工作分解结构的上部向下部依次分配、传递,直至WBS的最底层。



- 类推估算法的特点:
  - 类比估算法通常比其他方法简便易行,成本低。
  - 这种估算是基于实际经验和实际数据的。
  - 有两种情况可以使用这种方法: 其一是以前完成的项目与新项目非常相似 , 其二是项目成本估算专家或小组具有必需的专业技能。
  - 这种方法的局限性在于很多时候没有真正类似项目的成本数据,因为项目的独特性和一次性使多数项目之间不具备可比性。



- 使用情况:
  - ■有类似的历史项目数据
  - ■信息不足(例如市场招标)的时候
  - ■要求不是非常精确估算的时候
- 类比估算中,需要评价不同项目间的相似程度。两种常用求距离方式 来度量差距
  - ■不加权的欧氏距离
  - ■加权的欧氏距离

$$\label{eq:distance} \begin{aligned} \operatorname{distance}(P_i, P_j) &= \sqrt{\frac{\sum\limits_{k=1}^n \delta(P_{ik}, P_{jk})}{n}} \\ \delta(P_{ik}, P_{jk}) &= \begin{cases} \left(\frac{\left|P_{ik}, P_{jk}\right|}{\max_k - \min_k}\right)^2, & k 是连续的\\ 0, & k 是分散的且P_{ik} = P_{jk}\\ 1, & k 是分散的且P_{ik} \neq P_{jk} \end{cases} \end{aligned}$$

# 类比估算 - 举例

??

MIMA

## 表 6-18 项目 P。与项目 P1 和 P2 的相似点比较

项目	项目类型	编程语言	团队规模	项目规模	工作量
$P_0$	MIS	С	9	180	
$P_1$	MIS	С	11	200	1 000
$P_2$	实时系统	С	10	175	900

# 类比估算 - 举例

??

MIMA

### 表 6-18 项目 P。与项目 P1 和 P2 的相似点比较

项目	项目类型	编程语言	团队规模	项目规模	工作量
$P_0$	MIS	С	9	180	
$P_1$	MIS	С	11	200	1 000
$P_2$	实时系统	С	10	175	900

#### 表 6-19 项目间的相似度计算过程

P <sub>0</sub> 对比 P <sub>1</sub>	P <sub>0</sub> 对比 P <sub>2</sub>
$\delta(P_{01}, P_{11}) = \delta(MIS, MIS) = 0$	$\delta(P_{01}, P_{21}) = \delta(MIS, 实时系统) = 1$
$\delta(P_{02}, P_{12}) = \delta(C, C) = 0$	$\delta(P_{02}, P_{22}) = \delta(C, C) = 0$
$\delta(P_{03}, P_{13}) = \delta(9, 11) = [(9-11)/(9-11)]^2 = 1$	$\delta(P_{03}, P_{23}) = \delta(9, 10) = [(9-10)/(9-11)]^2 = 0.25$
$\delta(P_{04}, P_{14}) = \delta(180, 200)$	$\delta(P_{04}, P_{24}) = \delta(180, 175)$
$= [(180 - 200)/(200 - 175)]^2 = 0.64$	$= [(180 - 175)/(200 - 175)]^{2} = 0.04$
distance $(P_0, P_1) = (1.64/4)^{0.5} \approx 0.64$	distance $(P_0, P_1) \approx 0.57$

## 类比估算 - 举例 - 其他解法

??

**MIMA** 

#### 表 6-18 项目 $P_0$ 与项目 $P_1$ 和 $P_2$ 的相似点比较

项目	项目类型	编程语言	团队规模	项目规模	工作量
$P_0$	MIS	С	9	180	
$P_1$	MIS	С	11	200	1 000
$P_2$	实时系统	С	10	175	900

- 1)可以直接取最相似的项目的工作量,例如,如果认为 $P_0$ 与 $P_1$ 达到相似度要求,则 $P_0$ 工作量估算值可以取1000;如果认为 $P_0$ 与 $P_2$ 达到相似度要求,则 $P_0$ 工作量估算值也可以取900。
- 2) 可以取比较相似的几个项目的工作量平均值,即可以取  $P_1$ 、 $P_2$  两个相似项目的工作量平均值,则  $P_0$ 工作量估算值可以取 950 作为估算值。
- 3) 可以采用某种调整策略,例如,用项目的规模做调整参考,对应到例子中,可采用如下调整:  $Size(P_0)/Size(P_1) = Effort(P_0)/Effort(P_1)$ ,得到  $P_0$  工作量估算值为1000 × 180/200 = 900。

## 类比估算-主观推断



■由于相似度计算比较麻烦,类比估算基本上采用主观推断,很少采用相似度计算方法。

- ■证券交易网站
  - ■需求类似
  - 历史数据: 10万
  - 类比估算: 10万

## 类比估算-主观推断



■由于相似度计算比较麻烦,类比估算基本上采用主观推断,很少采用相似度计算方法。

- ■使用情况:
  - ■有类似的历史项目数据
  - ■信息不足(例如市场招标)的时候
  - ■要求不是非常精确估算的时候



## ■优点

- ■直观
- 能够基于过去实际的项目经验来确定与新的类似 项目的具体差异以及可能 对成本产生的影响

## ■缺点

- 一是不能适用于早期规模等数据都不确定的情况;
- 二是应用一般集中于已有经验的狭窄领域,不能跨领域应用;
- 三是难以适应新 的项目中约束条件、技术、人员等发生重大变化的情况。



# 《软件项目管理》



# 展说期





软件学院 罗昕 luoxin@sdu.edu.cn

