CS-339-2 计算机网络(D类)第2章练习题

姓名: __李卓壕___ 学号: __519021911248___

一、单项选择题

1. 下列选项中,不属于物理层接口规范定义范畴的是(C)。

A、接口形状 B、引脚功能 C、物理地址(MAC地址) D、信号电平解析:(1)机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。平时常见的各种规格的接插件都有严格的标准化的规定。(2)电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。(3)功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。(4)过程特性(规程特性):指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。物理地址又称硬件地址或 MAC 地址、属于数据链路层、

- 2. 信号经过调制后送到通信线路上传输的方法称为(D)。
- A、同步传输 B、异步传输 C、基带传输 D、频带传输 解析:基带传输:是指信号没有经过调制而直接送到信道中去传输.的通信方式.频带传输: 是指信号经过调制后再送到信道中传输
- 3. 下列哪种方式允许两个站点同时在两个方向上传输数据。(A)
 - A、全双工 B、半双工 C、单工 D、多路复用
- 4. 波特率等于(A)。
 - A、信号每秒变化的次数 B、每秒传输的比特数
 - C、每秒传输的字节数 D、一个信号码元的等级数
- 5. 双绞线使用两根绝缘导线绞合而成,绞合的目的是(A)。
 - A、减少电磁干扰 B、提高传输速度 C、增大传输距离 D、提高抗拉强度
- 6. 下面关于卫星通信的说法,哪一个是错误的。(C)
 - A、卫星通信通信距离大,覆盖的范围广;

- B、使用卫星通信易于实现广播通信和多址通信;
- C、卫星通信的好处在于不受气候的影响, 误码率很低;
- D、通信费用高,延时较大是卫星通信的不足之处;

二、简答题

1. 为什么要使用信道复用技术? 常用的信道复用技术有哪些?

在一般情况下,用户需要的信道带宽小于信道原有带宽,复用技术可以提高信道利用率,常用的信道复用技术有频分复用,时分复用、统计时分复用和波分复用。

2. 信道带宽与信道容量的区别是什么,增加带宽是否一定能增加信道容量?

信道的发送和接收两端传输比特信号的最大速率称为该信道的带宽,单位为 Hz,信道容量是指单位时间内信道上所能传输的最大比特数。单位为 b/s,从理论上看,增加信道带宽是可以增加信道容量的,但实际上,信道带宽的无限增加并不能使信道容量无限增加,其原因是在一些实际情况下,信道中存在噪声和干扰,并且收发双方产生响应用高低电平形成的波形也不是理想的方波,这就制约了带宽的增加。

三、计算题

1. 已知某信道的信号传输速率为 64 kbps, 一个载波信号有 4 个有效离散值, 试计算该信道的波特率。

解:

- 4个离散有效值,可以用 2-bit 的码元表示,在数值上波特率=比特率/每符号含的比特数, 因此波特率为(64/2)k=32k Baud。
- 2. 电话系统的典型参数是信道带宽 3 kHz, 信噪比为 30dB, 试计算该系统的最大数据传输 速率。

解:

信噪比 30dB = 10*log₁₀(S/N)* 解得 S/N = 1000 根据香农公式: 传输速率 $C=W\log_2(1+S/N)$, W 为信道带宽解得, C=30kb/s

3. 用香农公式计算一下,假定信道带宽为 3.1 kHz,最大信息传输速率为 35 kbps,那么若想使最大信息传输速率增加 60%,问信噪比(SNR)应增大到多少倍?如果在刚才计算出的基础上将 SNR 再增大到 10 倍,问最大信息速率能否再增加 20%?这说明什么问题?解:

由香农公式:

$$S/N = 2^{C/W} - 1 \approx 2^{11.29} \approx 2502.967$$

若最大信息穿输速率增加 60%, C->1.6C

$$\frac{2^{1.6C/W}-1}{2^{C/W}-1} \approx 2^{0.6C/W} \approx 2^{0.6 \times 11.29} \approx 109.14$$

因此信噪比应增大到约 109 倍

在刚刚计算的基础上, 信噪比再变大 10 倍,

 $C = W log_2(1 + S/N), C = 3100Hz \times log_2(1 + 109 \times 10 \times 2502.967) \approx 66278 \, bit/s$ 实际上最大信息传输速率变大了 $\frac{66278}{35000 \times 1.6}$ — $1 \approx 18\%$

这说明提高信噪比带来的最大信息传输速率提升收益不是线性的,随着信噪比 不断提升,带来的最大信息传输速率提升收益急剧减小。