ADIMAIL

Amateur Digital Image Mail

IZ8GCH — Versione 4.1

MANUALE D'USO

Guida completa all'utilizzo di tutti i moduli

Modulo	Funzione	File
Launcher	Schermata principale e accesso ai moduli	main.py
Import ADIF	Importazione file ADIF, generazione PNG e database	creatore_tema.py
Gestione QSL	Gestione record, invio email, ricerca HamQTH	qsl_records_tema.py
QSL Designer	Editor visuale per la progettazione delle QSL card	qsl_editor2_tema.py

Licenza: GNU GPL v3 — https://iz8gch.jimdofree.com/

Indice

1. Introduzione e panoramica
2. Installazione e requisiti
3. File di configurazione (config.ini)
4. Il Launcher — main.py
5. Modulo Import ADIF — creatore_tema.py
6. Modulo Gestione Record — qsl_records_tema.py
   6.1 Interfaccia principale
   6.2 Ricerca e filtri
   6.3 Gestione dei modelli JSON
   6.4 Integrazione HamQTH
   6.5 Invio email
   6.6 Rigenerazione QSL
7. Modulo QSL Designer — qsl_editor2_tema.py
   7.1 Interfaccia canvas
   7.2 Aggiunta e gestione dei campi
   7.3 Strumenti di allineamento
   7.4 Zoom e griglia
   7.5 Salvataggio e caricamento modelli
8. Tema grafico (chiaro / scuro)
9. Struttura dei file e cartelle
10. Domande frequenti e risoluzione problemi

1. Introduzione e panoramica

ADIMAIL (Amateur Digital Image Mail) è un sistema integrato per la gestione delle QSL card digitali degli operatori radioamatoriali. Sviluppato in Python da IZ8GCH, permette di importare log di contatti in formato ADIF, generare automaticamente immagini PNG personalizzate per ogni QSO, archiviare i dati in un database locale SQLite e spedire le QSL card via email direttamente ai corrispondenti.

Architettura del sistema

Il programma è composto da quattro moduli distinti, avviabili dal Launcher principale oppure in modo autonomo:

Modulo	Scopo principale
main.py	Launcher con menu a tendina per accedere ai tre moduli
creatore_tema.py	Import ADIF → generazione PNG → salvataggio nel DB
qsl_records_tema.py	Visualizzazione record, modifica dati, invio email, HamQTH
qsl_editor2_tema.py	Designer visuale drag-and-drop per creare modelli QSL in formato JSON

Flusso di lavoro tipico

1. Creare il modello QSL con il QSL Designer (una tantum)
2. Esportare il log dei QSO dal proprio programma di log come file .adi / .adif
3. Usare il modulo Import ADIF per elaborare il file e generare le card PNG
4. Dal modulo Gestione Record inviare le email ai corrispondenti

💡 Suggerimento

Puoi saltare il punto 1 se utilizzi la modalità legacy con posizioni fisse hard-coded.

Per i QSO senza indirizzo email nel file ADIF, attiva l'integrazione HamQTH nel config.ini.

2. Installazione e requisiti

Requisiti software

Componente	Versione minima	Note
Python	3.9+	Scaricabile da python.org — su Windows includere nel PATH
Tkinter	incluso	Già incluso su Windows; su Linux: sudo apt install python3-tk
Pillow (PIL)	9.0+	pip install Pillow
qrcode	7.0+	pip install qrcode

Installazione rapida

Linux (Debian/Ubuntu)

```
sudo apt install python3 python3-tk python3-pip
pip install Pillow qrcode
```

Windows

1. Scaricare Python da https://www.python.org/downloads/ e installarlo selezionando "Add to PATH".
2. Aprire il Prompt dei comandi ed eseguire:

```
pip install Pillow qrcode
```

Avvio del programma

```
python main.py
```

Nota

I quattro file .py devono trovarsi nella stessa cartella.

La prima volta che si esegue Import ADIF, il database qsl_records.db verrà creato automaticamente.

Il file config.ini deve essere presente nella stessa cartella prima di avviare Gestione Record.

3. File di configurazione (config.ini)

Il file config.ini deve essere creato manualmente nella stessa cartella degli script. Contiene le credenziali SMTP per l'invio delle email, le credenziali opzionali HamQTH e la preferenza del tema grafico.

Struttura del file

```
[SMTP]
Server   = smtp.esempio.com
Port     = 587
User     = il_tuo_indirizzo@email.com
Password = la_tua_password
```

```
[HAMQTH]
User     = il_tuo_nominativo
Password = password_hamqth
```

```
[UI]
tema     = scuro
```

Sezione	Chiave	Descrizione	Obbligatorio
[SMTP]	Server	Host del server SMTP del provider email	Sì
[SMTP]	Port	Porta SMTP (solitamente 587 per STARTTLS)	Sì
[SMTP]	User	Indirizzo email mittente	Sì
[SMTP]	Password	Password dell'account email	Sì
[HAMQTH]	User	Nominativo registrato su HamQTH.com	No
[HAMQTH]	Password	Password HamQTH	No
[UI]	tema	Tema grafico: scuro oppure chiaro	No

⚠️ Attenzione

Senza la sezione [SMTP] corretta, il modulo Gestione Record non si avvierà.
Non condividere mai il file config.ini — contiene password in chiaro.
Per Gmail usare una App Password (non la password principale) e porta 587.

Provider email comuni

Provider	Server SMTP	Porta
Gmail	smtp.gmail.com	587
Outlook/Hotmail	smtp.office365.com	587
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	587
Libero	smtp.libero.it	587

Provider	Server SMTP	Porta
TIM/Tin	smtp.tim.it	587

4. Il Launcher — main.py

Il Launcher è il punto d'accesso principale ad ADIMAIL. Mostra uno schermo di benvenuto con sfondo personalizzabile e fornisce accesso a tutti i moduli tramite un menu a tendina.

Interfaccia

La finestra principale mostra il titolo ADIMAIL con tre badge nella parte inferiore, uno per ogni modulo. Il badge è illuminato (blu) se il file .py corrispondente è presente nella stessa cartella; altrimenti compare la dicitura "non trovato" in rosso.

Menu principale

Menu Moduli

Voce di menu	Funzione
📥 **Import ADIF → PNG → Database**	Avvia il modulo di importazione file ADIF
📧 **Gestione email e record QSL**	Apre il gestore dei record e delle email
🎨 **Editor visuale modelli QSL**	Lancia il QSL Designer grafico

Menu Sfondo

Voce di menu	Funzione
📂 **Carica immagine di sfondo…**	Seleziona un file PNG/JPG/WEBP come sfondo
🔄 **Ripristina sfondo predefinito**	Ricarica il file bg.png dalla cartella del programma
✖️ **Rimuovi sfondo (gradiente)**	Rimuove l'immagine e usa un gradiente navy come sfondo

Menu Info

Voce di menu	Funzione
ℹ️ **Informazioni e versione**	Apre la finestra About con dati versione e licenza GPL
📜 **Licenza GNU GPL v3**	Mostra il testo completo della licenza
🌐 **Sito web IZ8GCH**	Apre il browser su https://iz8gch.jimdofree.com/
Esci	Chiude il Launcher

ℹ️ Nota

Il Launcher avvia gli altri moduli come processi separati: è possibile tenerli tutti aperti contemporaneamente.

Lo sfondo bg.png deve trovarsi nella stessa cartella di main.py; è un file facoltativo.

📥 Modulo Import ADIF

Importazione log, generazione QSL PNG, salvataggio database

5. Modulo Import ADIF — creatore_tema.py

Questo modulo automatizza l'intero flusso dall'importazione dei contatti alla creazione delle QSL card digitali. Può essere avviato dal Launcher o direttamente con python creatore_tema.py.

Flusso operativo

5. All'avvio compare una finestra di selezione file: scegliere il file .adi o .adif
6. Si apre la finestra di avanzamento che mostra il progresso dell'elaborazione
7. Per ogni record con un indirizzo email (nel file ADIF o recuperato da HamQTH) viene generato un PNG
8. Tutti i record vengono salvati nel database qsl_records.db
9. Al termine compare un riepilogo con statistiche

Finestra di avanzamento

La finestra di progresso è thread-safe e mostra in tempo reale:

- Barra di avanzamento con percentuale e contatore n/totale
- Contatore QSL generate (verde)
- Contatore record arricchiti da HamQTH (blu)
- Contatore callsign non trovati (rosso)
- Log in tempo reale di ogni operazione
- Pulsante toggle tema chiaro/scuro

Integrazione HamQTH

Se nel config.ini è presente la sezione [HAMQTH], il modulo effettua automaticamente il login su HamQTH.com e recupera per ogni callsign trovato: nome (nick), QTH, locatore di griglia, indirizzo email, zona CQ, zona ITU e altre informazioni.

💡 Suggerimento

I dati HamQTH vengono messi in cache per evitare richieste duplicate per lo stesso callsign.
La sessione HamQTH dura circa 55 minuti; viene rinnovata automaticamente alla scadenza.
Se HamQTH non è configurato, vengono usati solo i dati presenti nel file ADIF.

Generazione immagini PNG

Il modulo usa come sfondo il file qsl_template.png nella cartella del programma. Se il file non esiste, la QSL non viene generata ma il record viene comunque salvato nel database.

Le immagini vengono salvate nella cartella qsl_output/ con il nome:

```
NOMINATIVO_DATA_progressivo.png
```

I campi stampati sulla QSL card nella modalità legacy (posizioni fisse) sono:

Campo	Posizione sull'immagine (% larghezza × altezza)	Dimensione font
CALL (nominativo)	63% × 33% — 97% × 22%	14 pt (grande)
NAME (nome)	63% × 38% — 97% × 31%	10 pt
DATE (data)	63% × 42% — 97% × 43%	10 pt
TIME (ora)	63% × 45% — 97% × 52%	10 pt
MODE (modo)	63% × 48% — 97% × 61%	10 pt
BAND (banda)	63% × 51% — 97% × 70%	10 pt
RST (rapporto)	63% × 54% — 97% × 79%	10 pt

Un QR code che punta a https://iz8gch.jimdofree.com/ viene incollato nell'angolo in alto a destra (83% × 3%) con dimensione pari al 12% della larghezza della card.

ℹ️ Nota

Le immagini vengono salvate con risoluzione 300 DPI, adatta alla stampa.

I nomi file con caratteri speciali vengono sanificati automaticamente (/ \ : * ? " < > | → _).

Il database viene creato e inizializzato automaticamente alla prima esecuzione.

📧 Modulo Gestione Record

Visualizzazione QSL, invio email, integrazione HamQTH

6. Modulo Gestione Record — qsl_records_tema.py

Questo modulo è il cuore operativo di ADIMAIL. Permette di visualizzare tutti i record nel database, modificarli, cercare dati su HamQTH, inviare le email con la QSL allegata e rigenerare le card con nuovi sfondi o modelli.

6.1 Interfaccia principale

La finestra è suddivisa in due pannelli affiancati tramite un separatore trascinabile:

Pannello	Contenuto
Sinistro (peso 3)	Tabella record con barra di ricerca, filtri, ordinamento per colonna
Destro (peso 1)	Dettagli record selezionato, azioni rapide, dati HamQTH, anteprima QSL

Colori della tabella record

Colore riga	Significato
Verde (tema scuro) / Verde chiaro (tema chiaro)	QSL inviata — stato ✅ Inviato
Giallo scuro / Giallo chiaro	QSL non ancora inviata — stato ⏳ Non inviato

Barra stato modello

In cima alla finestra è presente una barra colorata che indica lo stato del modello JSON:

- Arancio scuro: nessun modello caricato, attiva la modalità legacy
- Verde scuro: modello JSON attivo — mostra nome file, numero campi e sfondo

6.2 Ricerca e filtri

Funzione	Descrizione
Casella di ricerca 🔍	Filtraggio in tempo reale su CALL, data, email, nome, QTH
× (Cancella ricerca)	Svuota il campo di ricerca e mostra tutti i record
📧 Solo con email	Visualizza solo i record che hanno un indirizzo email
⏳ Solo non inviati	Visualizza solo i record con stato 'Non inviato'
Clic su intestazione col.	Ordina la tabella per quella colonna (clic ripetuto inverte)

La barra di stato in fondo alla tabella mostra il conteggio dei record mostrati, totali, inviati e non inviati.

Selezione multipla: usare Ctrl+Clic o Shift+Clic per selezionare più record e poi premere il pulsante 🗑️ Elimina sel. o il tasto Canc.

6.3 Gestione dei modelli JSON

Il modulo Gestione Record può usare modelli JSON creati con il QSL Designer per produrre QSL card con layout personalizzato. Senza un modello, usa la modalità legacy con posizioni fisse.

Caricamento automatico

All'avvio, se nella cartella qsl_models/ è presente esattamente un file .json, viene caricato automaticamente. Con più file .json è necessario selezionare manualmente il modello desiderato.

Operazioni modello

Azione	Come	Descrizione
Carica modello JSON	Barra in alto → 📂 Carica modello… o Menu Modello QSL	Apre dialogo file per selezionare un .json
Apri QSL Designer	Barra in alto → 🖊️ Apri Editor o Menu Modello QSL	Avvia il Designer come processo separato
Info modello	Menu Modello QSL → ℹ️ Informazioni modello	Mostra percorso, sfondo e lista dei campi
Rimuovi modello	Menu Modello QSL → ✖️ Rimuovi modello (legacy)	Torna alla modalità legacy

6.4 Integrazione HamQTH

Il pannello destro mostra un riquadro "Dati da HamQTH" con i campi: Nome, QTH, Paese, Grid, CQ Zone, ITU Zone, LoTW, eQSL, QSL via.

Operazione	Azione
Cerca callsign singolo	Selezionare un record e premere 🔎 HamQTH nel pannello destro o Menu HamQTH
Aggiorna tutti (batch)	Menu HamQTH → 🔄 Aggiorna tutti i record vuoti — processa solo i record con campi mancanti
Stato sessione	Menu HamQTH → ℹ️ Stato sessione — mostra se la sessione è attiva e il tempo residuo

Quando vengono trovati dati mancanti per un callsign, compare una finestra di conferma che chiede se salvare i nuovi dati nel database.

⚠️ Attenzione

HamQTH deve essere configurato nel config.ini per essere disponibile.

Il pulsante 🔎 HamQTH è disabilitato se le credenziali non sono presenti nel config.ini.

6.5 Invio email

Invio singolo

10. Selezionare un record dalla tabella
11. Verificare che i campi Email e QSL File siano popolati
12. Premere 📧 Email nel pannello destro o usare Menu Email
13. Si apre la finestra di composizione con oggetto e testo pre-compilati
14. Modificare il messaggio se necessario e premere 📧 Invia

Finestra di composizione email

La finestra mostra l'indirizzo destinatario, il campo oggetto modificabile e il corpo del messaggio. Il pulsante 🔄 Ripristina ricarica il testo predefinito. È possibile usare i segnaposto {CALL} e {DATE} che vengono sostituiti automaticamente.

Selezione automatica lingua

Il testo dell'email viene composto automaticamente in italiano per i nominativi che iniziano con 'I' (italiani) e in inglese per tutti gli altri.

Invio multiplo (batch)

15. Menu Email → Invia email a tutti i non inviati
16. Viene mostrato il numero di destinatari validi (con email e file QSL)
17. Si apre la finestra di composizione con template e segnaposto
18. Se si usa il template predefinito, la lingua viene scelta automaticamente per ogni destinatario
19. Confermare l'invio nella finestra di riepilogo

💡 Suggerimento

Dopo l'invio, il record viene marcato automaticamente come ✅ Inviato.

I record senza indirizzo email o senza file QSL vengono ignorati nell'invio multiplo.

Il sistema usa STARTTLS sulla porta 587 per la connessione sicura al server SMTP.

6.6 Rigenerazione QSL

È possibile rigenerare l'immagine QSL per un record già esistente in tre modalità:

Modalità	Come	Descrizione
PNG esistente	📁 PNG o Menu QSL → Seleziona file PNG	Associa un file PNG già pronto al record

Modalità	Come	Descrizione
Nuovo sfondo	🎨 Nuovo sfondo o Menu QSL → Rigenera con nuovo sfondo	Sceglie un nuovo sfondo e rigenera la card
Da modello (singolo)	⚡ Da modello o Menu QSL → Rigenera da modello	Usa lo sfondo del modello JSON attivo
Da modello (tutti)	Menu QSL → ⚡⚡ Rigenera TUTTI dal modello	Rigenera tutte le QSL con il modello attivo

Anteprima

L'anteprima miniaturizzata della QSL appare nel pannello destro alla selezione del record. Per aprire l'immagine a piena risoluzione: Menu QSL → 🖼️ Anteprima immagine QSL o pulsante 🖼️ Anteprima.

Salvataggio modifiche

Modificando i campi nel pannello dettagli (CALL, Data, Ora, Modalità, Banda, RST, Email, QSL File) è possibile premere 💾 Salva per aggiornare il database.

🎨 QSL Designer PRO

Editor visuale per la progettazione dei modelli QSL card

7. Modulo QSL Designer — qsl_editor2_tema.py

Il QSL Designer è un editor grafico drag-and-drop che permette di progettare visualmente i modelli per le QSL card. Il risultato viene salvato come file JSON e può essere caricato dal modulo Gestione Record per generare le card personalizzate.

7.1 Interfaccia canvas

La finestra è divisa in due parti:

- Pannello sinistro (larghezza fissa ~300px): lista campi, controlli font, colore e posizione
- Pannello destro (espandibile): canvas di anteprima con lo sfondo e i campi sovrapposti

Navigazione nel canvas

Azione	Gesto
Trascinare un campo	Clic sinistro e trascina sul campo selezionato
Scorrere (pan)	Tasto centrale del mouse + trascina
Zoom avanti/indietro	Rotella del mouse
Aumentare dimensione font	Ctrl + Rotella verso l'alto (su campo selezionato)
Diminuire dimensione font	Ctrl + Rotella verso il basso (su campo selezionato)

7.2 Aggiunta e gestione dei campi

Tipi di campo

Tipo	Pulsante	Descrizione
Testo libero	+ Testo	Inserisce un testo fisso (es. callsign stazione, slogan)
Campo DB	+ Campo DB	Inserisce un campo dinamico che verrà sostituito con i dati del record

Campi DB disponibili

Chiave DB	Descrizione	Esempio di output
call	Nominativo del corrispondente	IK1ABC
qso_date	Data del QSO (formattata gg/mm/aaaa)	15/03/2024
time_on	Ora del QSO (formattata hh:mm)	14:32
mode	Modalità di trasmissione	SSB

Chiave DB	Descrizione	Esempio di output
band	Banda utilizzata	40m
rst_sent	Rapporto RST inviato	59
name	Nome operatore (da HamQTH)	Mario
qth	Località (da HamQTH)	Roma
grid	Locatore di griglia	JN61FS
email	Indirizzo email	mario@esempio.it

Proprietà di un campo

Selezionando un campo dalla lista, nel pannello sinistro si possono modificare:

Proprietà	Controllo	Descrizione
Testo	Campo di testo libero	Solo per campi di tipo 'libero'
Font	Menu a discesa (Combobox)	Tutti i font di sistema disponibili
Dimensione	Spinbox + pulsanti − / +	Da 6 a 256 pt; anche con rotella+Ctrl sul canvas
Colore	Pulsante Scegli…	Apre il selettore colori di sistema
Adatta larghezza	Checkbox	Riduce automaticamente la dimensione del font se il testo supera la larghezza massima
Larghezza max %	Spinbox	Percentuale della larghezza della card entro cui contenere il testo (default 35%)

💡 Suggerimento

L'opzione 'Adatta larghezza' è utile per il nominativo: nominativi lunghi vengono ridotti automaticamente.

Selezionare più campi con Shift+Clic nella lista per poi allinearli con gli strumenti di allineamento.

Il campo selezionato viene evidenziato sul canvas con un bordo arancione tratteggiato.

7.3 Strumenti di allineamento

Strumento	Come accedere	Effetto
Allinea in altezza al primo	Pulsante in pannello sinistro o Menu Allinea	Porta tutti i campi alla stessa coordinata Y del primo campo
Allinea a sinistra (x del primo)	Menu Allinea	Porta tutti i campi alla stessa coordinata X del primo campo

7.4 Zoom e griglia

Controllo	Funzione
Griglia (checkbox)	Attiva/disattiva la griglia di riferimento sul canvas
Passo griglia	Distanza in pixel tra le linee della griglia (default 20)
Pulsante − / +	Diminuisce/aumenta lo zoom a passi del 15%
Pulsante Adatta	Adatta il canvas alla dimensione della finestra
Pulsante 100%	Ripristina lo zoom 1:1
Indicatore zoom	Mostra la percentuale di zoom corrente

7.5 Salvataggio e caricamento modelli

Caricare lo sfondo

Menu File → Carica Sfondo… — Selezionare il file PNG o JPG che sarà usato come sfondo delle QSL card. Al caricamento lo zoom si adatta automaticamente alla finestra.

Salvare il modello

Menu File → Salva Modello… — Il modello viene salvato come file .json nella cartella qsl_models/ (o nella posizione scelta). Il file contiene il percorso dello sfondo e la lista di tutti i campi con le loro proprietà.

Caricare un modello esistente

Menu File → Carica Modello… — Selezionare un file .json. Se lo sfondo è presente nel percorso salvato, viene caricato automaticamente.

Anteprima con dati reali

Il menu a discesa "Anteprima record dal DB" nel pannello sinistro permette di scegliere un record dal database. I campi DB vengono sostituiti con i dati reali di quel record, permettendo di vedere l'anteprima della QSL card finita.

Generare una QSL di prova

Menu Genera → Genera QSL — Con un record selezionato e uno sfondo caricato, genera il file PNG nella cartella qsl_output/.

ℹ️ Nota

Il percorso dello sfondo viene salvato nel file JSON con il percorso assoluto. Se si sposta il file PNG dello sfondo, bisogna aggiornare il modello.

La cartella qsl_models/ viene creata automaticamente all'avvio se non esiste.

I file JSON sono in formato leggibile e possono essere modificati a mano se necessario.

8. Tema grafico (chiaro / scuro)

Tutti e quattro i moduli supportano due temi grafici: Scuro (🌙) e Chiaro (☀️). La preferenza viene salvata nel config.ini alla voce [UI] → tema e viene applicata all'avvio successivo.

Come cambiare tema

Modulo	Come cambiare tema
Import ADIF (finestra progresso)	Pulsante in alto a destra nella finestra di avanzamento
Gestione Record	Menu Visualizza → 🌙 Tema scuro / ☀️ Tema chiaro
QSL Designer	Menu Vista → 🌙 Tema scuro / ☀️ Tema chiaro

Il Launcher non ha toggle tema, ma usa sempre il tema navy scuro per la schermata di benvenuto.

ℹ️ Nota

Il cambiamento di tema è immediato e non richiede il riavvio del modulo.

Tutti i moduli leggono la preferenza dal config.ini all'avvio.

Se il file config.ini non esiste, viene usato il tema scuro come predefinito.

9. Struttura dei file e cartelle

Tutti i file devono trovarsi nella stessa cartella (BASE_DIR). Le sottocartelle vengono create automaticamente alla prima esecuzione.

File / Cartella	Tipo	Creato da	Descrizione
main.py	Script	Manuale	Launcher principale
creatore_tema.py	Script	Manuale	Modulo Import ADIF
qsl_records_tema.py	Script	Manuale	Modulo Gestione Record
qsl_editor2_tema.py	Script	Manuale	Modulo QSL Designer
config.ini	Config	Manuale	Credenziali SMTP, HamQTH, tema
qsl_template.png	Immagine	Manuale	Sfondo per modalità legacy (facoltativo)
bg.png	Immagine	Manuale	Sfondo del Launcher (facoltativo)
icon.ico	Icona	Manuale	Icona della finestra (facoltativo)
qsl_records.db	Database	Automatico	Database SQLite con tutti i record QSO
qsl_output/	Cartella	Automatico	Immagini PNG delle QSL card generate
qsl_models/	Cartella	Automatico	Modelli JSON creati con il QSL Designer

Struttura del database (qsl_records.db)

Tabella: qsl_records

Colonna	Tipo	Descrizione
id	INTEGER PK	Identificatore univoco auto-incrementale
call	TEXT	Nominativo del corrispondente
qso_date	TEXT	Data QSO nel formato YYYYMMDD o YYYY-MM-DD
time_on	TEXT	Orario di inizio QSO
mode	TEXT	Modalità (SSB, CW, FT8, etc.)
band	TEXT	Banda (40m, 20m, etc.)
rst_sent	TEXT	Rapporto RST inviato
email	TEXT	Indirizzo email del corrispondente
qsl_file	TEXT	Percorso assoluto al file PNG della QSL
sent	INTEGER	0 = non inviato, 1 = inviato
name	TEXT	Nome operatore (da HamQTH)
qth	TEXT	Località (da HamQTH)
grid	TEXT	Locatore di griglia (da HamQTH)

10. Domande frequenti e risoluzione problemi

Problemi di avvio

Il programma si chiude subito con un errore

Controllare che Pillow e qrcode siano installati: pip install Pillow qrcode. Controllare che Python sia nella versione 3.9 o superiore: python --version.

Gestione Record si chiude mostrando 'File di configurazione non trovato'

Il file config.ini deve trovarsi nella stessa cartella degli script. Crearlo con almeno la sezione [SMTP] come descritto nel capitolo 3.

'Module not found: qsl_editor2' in Gestione Record

Il file qsl_editor2_tema.py non si trova nella stessa cartella. In questo caso il modulo Gestione Record funziona comunque in modalità legacy (posizioni fisse). La barra in alto mostrerà l'avviso.

Problemi con le email

Errore 'Authentication failed' o 'Login failed'

- Gmail: usare una App Password (non la password principale). Attivare la verifica in due passaggi e generare una password app da account.google.com
- Verificare che l'indirizzo e la password nel config.ini siano corretti
- Verificare che il server SMTP e la porta siano giusti per il proprio provider

L'email arriva senza allegato

Verificare che il campo QSL File del record contenga il percorso corretto al file PNG e che il file esista effettivamente.

Problemi con le immagini

Le QSL non vengono generate durante l'Import ADIF

- Il file qsl_template.png non esiste nella cartella: creare o copiare un'immagine PNG come template
- I record nel file ADIF non hanno un'email associata e HamQTH non è configurato

Il font sulla QSL non è quello desiderato

In modalità legacy vengono usati i font di sistema DejaVuSans-Bold (Linux) o il font di default di Pillow. Per font personalizzati usare il QSL Designer e caricare un modello JSON.

Problemi con HamQTH

'Login HamQTH fallito'

- Verificare le credenziali nella sezione [HAMQTH] del config.ini
- Verificare la connessione internet
- HamQTH.com potrebbe essere temporaneamente non disponibile

Callsign non trovato su HamQTH

Non tutti i nominativi sono presenti nel database HamQTH. Se il callsign non è trovato, il record viene salvato comunque nel database ma senza i dati aggiuntivi. Il contatore rosso nella finestra di progresso indica il numero di callsign non trovati.

Domande generali

Posso avere più modelli JSON e passare da uno all'altro?

Sì. Puoi salvare più file .json nella cartella qsl_models/ con nomi diversi. Dal modulo Gestione Record usa Menu Modello QSL → Carica modello JSON per selezionare quello desiderato. Il caricamento automatico all'avvio funziona solo se c'è esattamente un file .json nella cartella.

Come faccio a fare il backup del database?

Il database è il file qsl_records.db nella cartella del programma. Copiare questo file è sufficiente per fare un backup completo di tutti i record.

Posso usare un'immagine JPG come sfondo nel QSL Designer?

Sì. Il QSL Designer accetta PNG, JPG, JPEG, BMP e TIFF come sfondo. Per la qualità ottimale in stampa si consiglia il formato PNG ad alta risoluzione.

💡 Suggerimento

Per file ADIF con molti record (centinaia), l'elaborazione può richiedere diversi minuti se HamQTH è attivo.

Tenere aperto solo un'istanza del modulo Import ADIF alla volta per evitare conflitti sul database.

Fare backup regolari del file qsl_records.db e dei modelli JSON in qsl_models/.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: https://iz8gch.jimdofree.com/

Sviluppato da IZ8GCH — Licenza GNU GPL v3