

TRUzT Position Sizer v1.19.0

Manual rapido de operacion. Drawing Tool de NinjaTrader 8 para planificar riesgo, enviar brackets y gestionar la posicion activa desde Chart Trader.

1. Dibujar el plan

Click 1 = Entry. Click 2 = Stop Loss. El target se crea segun el R configurado y se puede arrastrar. Los labels muestran USD, Qty, Ticks o All segun el setting Chart Label Metrics.

2. Panel en Chart Trader

Fila	Controles	Que hace
Header	Badge SIM/INST + estado	Cuenta/instrumento visible y estado general
PLAN	LIMIT/MKT ARM SEND	Modo de entrada, armar plan y enviar
BE	BE- BE ON/OFF BE+	Trigger auto de break-even en R (0.25R pasos)
Confirm	Confirm SEND MICRO LOCK	Doble click SEND opcional y candado solo-micros
APEX	Tipo Tamano GUIDE/BLOCK	Perfil Apex y modo aviso/bloqueo
Presets	R1 R2 R3 Q1 Q2 Q3	Riesgo \$ o contratos rapidos
Plan	RESET PLAN	Limpia el plan sin cancelar nada activo
ACTIVE POSITION	BE NOW +.25R +.5R	Mover SL activo a BE o profit lock
ACTIVE POSITION	CANCEL TRUzT	Cancela ordenes TRUzT y cierra posicion TRUzT
Footer	more (+)	Diagnostico completo: ordenes, posicion, Apex, BE

3. Entrar a un trade

1) Dibujar plan. 2) Elegir LIMIT o MKT. 3) ARM. 4) SEND. 5) Si Confirm SEND esta activo, click SEND de nuevo para confirmar.

Tras el fill del entry, TRUzT envia SL + TP1-TP5 como brackets con OCO por target. BE automatico mueve el SL a break-even cuando el precio llega al trigger configurado (una sola vez por trade).

4. Gestionar posicion activa

Boton	Resultado
BE NOW	Mueve todos los SL TRUzT a entry/fill (break-even)
+.25R	Mueve todos los SL TRUzT a entry +0.25R (short: -0.25R)
+.5R	Mueve todos los SL TRUzT a entry +0.50R (short: -0.50R)
CANCEL TRUzT	Cancela ordenes TRUzT y cierra la posicion TRUzT con orden propia TRUzT_CLOSE

Los movimientos de SL nunca retroceden: si el stop ya esta en un nivel mejor, el boton no lo baja. Nunca toca TPs, qty, ordenes manuales ni cierra parciales.

5. Micro Only Lock

Boton MICRO LOCK junto a Confirm SEND. Cuando esta ON, SEND se bloquea si el instrumento no es un micro futuro. Evita entrar sin querer en minis.

Micros permitidos	MNQ MES M2K MYM MGC MCL M6E M6B M6J M6A MBT MET
Bloquea	NQ ES RTY YM GC CL 6E 6B 6J y cualquier otro no-micro

Mensaje de bloqueo: BLOCKED - MICRO ONLY: NQ 09-26 is not micro. El badge del header muestra MICRO LOCK cuando esta activo.

6. Apex Risk (advisory)

Fila APEX en Chart Trader: elegir tipo (EOD PA, EOD Eval, Intraday Eval/PA, LPA, Second Chance, Custom), tamaño (25K/50K/100K/150K) o nivel L1-L4 para LPA, y GUIDE (solo avisa) o BLOCK (bloquea SEND si se rompen reglas).

GUIDE no bloquea. BLOCK bloquea por: qty mayor a max contracts, riesgo mayor al drawdown/DLL restante menos buffer, o % de riesgo sobre DD/DLL. Consistency se informa pero no bloquea trades.

7. Presets

R \$50 / R \$100 / R \$250 y Q1 / Q2 / Q5 configurables en Properties (08 - Presets). Un click fija el modo de riesgo. Cambiar cualquier preset desarma ARM y exige revisar.

8. Pro Safety

Guard	Default	Efecto
Max SEND Contracts	10	Bloquea qty sugerida mayor
Max SEND Risk \$	500	Bloquea riesgo mayor
Max Stop Ticks	0 (off)	Bloquea stop demasiado lejos
Min R:R	1.0	Bloquea R menor al minimo
Block If Position Open	true	Evita duplicar posicion en el mismo instrumento
Lock Account/Instrument On ARM	true	Si cambias cuenta/instrumento, hay que re-ARMAR
Micro Only Lock	off	Solo micros pueden SEND

9. Estados

Estado	Significado
READY TO ARM	Plan valido, listo para armar
ARMED - CHECK THEN SEND	Plan armado, revisar antes de SEND
CONFIRM SEND	Esperando segundo click de SEND
ACTIVE - BRACKET LIVE	Ordenes TRUzT vivas
BLOCKED - motivo	Guard de seguridad activado
RECOVERY - ADOPT OR CANCEL FIRST	Ordenes TRUzT vivas sin tracking (tras reload)

10. LIVE view y MORE (+)

Con trade activo aparece: LIVE POS +2 | CloseQ 2 | R +0.42 | PnL +\$40 | BE READY | TP1 [progress]%. MORE (+) agrega SL/TP live, estado BE, fill, precio de referencia, SAFE y detalle Apex con fuentes.

11. Troubleshooting rapido

Sintoma	Solucion
STUCK: cancel pending in NT	Orden CancelPending en DB Sim: Reset Sim101 en NinjaTrader
Version vieja en panel	Borrar dibujo TRUzT, crear uno nuevo; si no, recargar NinjaScript
RECOVERY ADOPT/CANCEL	ADOPT para retomar control de ordenes vivas sin enviar nuevas
BLOCKED - MICRO ONLY	El instrumento no es micro: cambiar de chart o apagar Micro Lock
SEND deshabilitado	Revisar motivo en BLOCKED o activar Enable Bracket Submit

12. Seguridad: que NO hace

No usa Flatten. No usa Position.Close. No usa ATM strategies. No toca ordenes manuales. No cancela ordenes Initialized ni CancelPending. No cierra parciales. Cancela solo ordenes propias TRUzT_* y cierra solo la cantidad TRUzT con orden propia TRUzT_CLOSE.

TRUzT Position Sizer - Wolfim Studio. Probar primero en Sim.