



上次课内容

益压杆:外力或其合力的作用线沿杆件轴线的(直)杆件。

拉压杆的内力: 轴力与轴力图(符号规定, 轴力图画法)


粒压杆的皮カ: 横截面上 $\sigma = \frac{F_{
m N}}{A}$

平面假设:变形后,原横截面仍保持平面且与轴线垂直,横截面间只有相对平移。


横截面上各点处只 存在正应力,且沿截 面均匀分布。


圣维南原理:


力作用于杆端的分布方式,只影响杆端局部范围的应力分布, 影响区的轴向范围约离杆端1~2个杆的横向尺寸。

























工程力学 一条人章 药向单价与压缩



二、强度条件

强度条件:保证结构或构件不致因强度不够而破坏的条件。 拉压杆强度条件:

变截面杆:
$$\sigma_{\max} = \left(\frac{F_{N}}{A}\right)_{\max} \leq [\sigma]$$

等截面杆:
$$\frac{F_{N,\max}}{A} \leq [\sigma]$$

拉/压载荷下的强度条件可能有所不同(因材料而异)

思考: •强度条件有何应用?

•安全因数设计方法有何优缺点?

13

工程力学一第八章和向教师与压缩



三、强度条件的应用

- ▲ 三类常见的强度问题
 - •校核强度:已知外力, $[\sigma]$,A,判断

$$\sigma_{\text{max}} = \left(\frac{F_{\text{N}}}{A}\right)_{\text{max}}$$
 ≤ $[\sigma]$ 是否能安全工作?

•截面设计:已知外力, $[\sigma]$,确定

 $A \ge \frac{F_{\text{N,max}}}{[\sigma]}$

•确定承载能力:已知A, $[\sigma]$,确定

 $[F_{N}]=A[\sigma]$

不同的问题对 应不同的工程 师类型。

材料的 $[σ_t]$ 和 $[σ_c]$ 一般不相同, 需分别校核。

工程力学一第八章 每向数件与压线



4 强度条件的应用举例1 已知F, α , A_1 , A_2 , $[\sigma_{\epsilon}]$, $[\sigma_{\epsilon}]$

设正

校核结构是否安全?

(1) 求内力 (节点A平衡) $F_{NI} = F/\sin \alpha$

$$F_{N2} = -F/\tan \alpha$$

(2) 求应力 (A1, A2横截面积)

$$\sigma_1 = \frac{F}{A_1 \sin \alpha}$$

$$\sigma_2 = -\frac{F}{A_1 \tan \alpha}$$

15

工程力学 一条人常知向我作与压缩




$$\sigma_1 = \frac{F}{A_1 \sin \alpha}$$

$$\sigma_2 = -\frac{F}{A_1 \tan \alpha}$$


解


$$\sigma_{1} = \frac{F}{A_{1} \sin \alpha} \leq \left[\sigma_{t}\right] ?$$


$$|\sigma_2| = \frac{F}{A, \tan \alpha} \le [\sigma_c]$$
?




16








 $[F] = \min(2 \times 10^5, 6 \times 10^5) = 2 \times 10^5 N$





工程力学 一条人常 新向单位与压缩



四、强度条件的进一步应用


1. 重量最轻设计

已知: L, $[\sigma_i] = [\sigma_c] = [\sigma]$, F 大小与方向,材料相同

可设计量: α , A_1 , A_2

目标: 使结构最轻(不考虑失稳)

分析:利用强度条件, A_1, A_2 可表为 α 的函数,结构重量可表为 A_1, A_2 的函数,并进一步表为 α 的单变量函数,于是可以由求极值的方法设计。






2. 工程设计中的等强度原则

例: d=27mm, D=30mm, $\sigma_s=850$ MPa,套管 $\sigma_s'=250$ MPa

,试设计套管外径D^{γ}



设计原则讨论:

如果套管太薄,强度不够;但是如果设计得太厚,则套管没坏时可能内管已坏,浪费材料没提高强度。因此合理的设计是套管和内管强度相等。

上述原则称为等强原则,在工程设计中广泛使用。

3

