工程力学




上次课回顾

- 汇交力系的合成
- 汇交力系的平衡条件

工程力学



§ 3-1 力对点之矩矢



F为作用于刚体上的一个 力,0为位于F作用线外 的一点-F有使刚体绕 O 转动的趋势(效应)

O称为矩心,O到力F的 作用线的垂直距离/ 称为 力臂

如何描述力F 对矩心O 的转动效应? 在 (O, F) 平面内描述,需要两个要素:

1.强度: 力F与力臂h的乘积

 $M_0 = Fh$ 一平面力矩 代数量, $N \cdot m$

2.转动方向: 顺时针? 逆时针? (正) 在三维空间里描述,刚体实际上是在绕过 O点与F平面垂直的轴在转;此时,考虑一 力对0点的转动效应还应加上另外一个量

3.转动轴的方位 (或者说力F与O 所在的平面的法线方位)

工程力学



第三章 力偶系

- 力对点之矩矢
- 力对轴之矩矢
- 力偶矩矢
- 力偶的等效条件
- 力偶系的合成
- 力偶系的平衡条件

工程力学



问题: 能否找到一个合适的数学量能够包含上述三要 素,从而完备地度量空间力对刚体上某点的转动效应?

- 1.力对点之矩矢的数学描述
- (1) 力矩矢量表示式

 $M_o = r \times F$

●力矩矢量的模








对应转动效应的强度。





- 矢量作用在0点,垂直于r 和F 所在的平面 -
- 对应转动轴的方位










































工程力学 一第三章 为语系



作用于刚体上的力偶系合成为一力偶 $\{M_1, M_2, \dots, M_n\} = \{M_n\}$

$$M_R = \sum_{i=1}^{n} M_i = \sum_{i=1}^{n} M_{ix} i + \sum_{i=1}^{n} M_{iy} j + \sum_{i=1}^{n} M_{iz} k$$

$$M_R = \sqrt{(\sum M_x)^2 + (\sum M_y)^2 + (\sum M_z)^2}$$

21

工程力学 一第三章 2008



§ 3-6 力偶系的平衡条件

平衡的充分必要条件: $\{M_1, M_2, \dots, M_n\} = \{M_R\} = \{0\}$

空间力偶系
$$\sum_{\substack{x \in M_x = 0 \\ \text{NP衡条件:}}} M_x = 0$$
 可解三个未知量

平面力偶系 $\sum M = 0$ 可解一个未知量 的平衡条件:

22


工程力学 一条三章 对语系




例1: 结构如图所示,已知主动力偶 M,哪种情况铰链的约束力较小,并确定约束力的方向(不计构件自重)

1. 研究OA杆








23

工程力学 一第三章 对语意



例2: 结构如图所示,已知各杆均作用一个主动力偶 M,确定各个铰链约束力的方向(不计构件自重)



24

