
第十三章 光的衍射

§ 13-6 衍射光栅



一、概述:

衍射光栅:

通常把由大量(数千个乃至数万个)等宽等间距的狭缝构成的光学元件叫做衍射光栅。

光栅:

能对入射光波的振幅或相位进行空间周期性调制,或对振幅和相位同时进行空间周期性调制的光学元件。

光栅分类:


振幅型和相位型(按调制方式) 透射型和反射型(按工作方式) 平面型和凹面型(按工作表面) 二维平面光栅、三维体积光栅(调制空间) 机刻光栅、复制光栅、全息光栅(制作方法)


光栅作用:


分光作用


光栅应用:

光栅光谱仪









二、光栅的分光性能

1、光栅的分光原理

多缝——平面振幅透射型光栅

$$d \sin \theta = m\lambda$$

亮线位置公式
$$d \sin \theta = m\lambda$$
 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$

结论:


衍射角θ与λ有关

不同波长的同一级亮线,除零级外,均不重合, 及发生色散




对应于不 同波长的 各级亮线

光栅的夫朗和 费衍射图样。




2、光栅方程(光程差的计算)




光栅方程的普遍形式:

$$\Delta = d(\sin i \pm \sin \theta) = m\lambda$$

符号规则:入射光与衍射光线位于光栅面法线异侧,取"-"号;反之,取"+"号





3.光栅的色散本领

角色散:波长相差1埃(0.1nm)的两条谱线之间的角距离

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta}$$

线色散: 焦平面上,波长相差1埃的两条谱线之间的距离。

$$\frac{dl}{d\lambda} = f \cdot \frac{d\theta}{d\lambda} = f \cdot \frac{m}{d \cos \theta}$$

4.光栅的自由光谱区:


光栅:

自由光谱范围大

法布里一珀罗标准具: 自由光谱范围小

$$(\Delta \lambda)_{S \cdot R} = \frac{\lambda_2}{m} = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2h} = \frac{\overline{\lambda}^2}{2h}$$

 $(\Delta \lambda)_{s,R}$ 为标准具常数或自由光谱范围。



5、光栅色分辨本领

是指分辨两条波长差很小的谱线的能力即分辨两条很靠近的谱线的能力。

根据瑞利判据,当 $\lambda + \Delta \lambda$ 产生的谱线的位置落在 λ 的同级谱线的零点上时,两个谱线刚好被分离。


Δλ光栅所能分辨的最小波长差

光栅的色分辨本领

$$A = \lambda/\Delta\lambda$$

谱线的角半宽度

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{N \cdot d\cos\theta}$$



则有:

$$\Delta \lambda = \left(\frac{d\lambda}{d\theta}\right) \Delta \theta = \frac{d \cos \theta}{m} \bullet \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} = \frac{\lambda}{mN}$$

因此:


$$A = \lambda/\Delta\lambda = mN$$

光谱级次 — 光栅线数

光栅: m=1或2, N很大

法布里一珀罗标准具: N=0.97s, m很大

6、光栅衍射的特点



- 1、光栅衍射的强度被一个单缝调制
- 2、主极大是明亮纤细的亮纹,相邻亮纹间是一片宽广的暗区,暗区中存在一些微弱的明条纹,称为次极大
- 3、主极大是各缝出来的衍射光干涉而成的
- 4、缺级现象: $\frac{m}{n} = \frac{d}{a}$ 为整数比时,缺m级
- 5、主极大特别明亮而且尖细,是因为缝宽d一定时,缝数越多,条纹越尖细

三、几种典型光栅

(一) 平面光栅

1、光栅的光强分布
$$I = I_0 (\frac{\sin \alpha}{\alpha})^2 \cdot [\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}]^2$$
 其中 $\alpha = \frac{\pi}{\lambda} a \cdot \sin \theta$ 衍射调制
$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$
 谱线强度

2.光栅方程: $d \sin \theta = m \lambda$ 由干涉项决定的。

光栅的色分辨本领 $A = \lambda/\Delta\lambda = mN$

问题:

m↑A↑受衍射调制 I↓

没有色散的零级占了总能量的很大一部分

原因:

干涉的零级谱线与中央衍射极大重合

解决:

将衍射的极大方向变换到高级谱线(有色

散的谱线)上。

(二) 闪耀光栅一平面反射光栅

特点:


刻槽面与光栅面不平行 两者间有一角度γ-闪耀角


功能:

使单个刻痕面衍射的中央极大与槽面间干涉 零级主极大分开,从而使光能量从干涉零级 转移并集中到某一级光谱上去。

- 1、光强度分布最大的方向满足 反射定律: α=β
- 2、衍射级次应由光栅方程决定

$$\Delta = d(\sin i \pm \sin \theta) = m\lambda$$






垂直槽面入射("自准条件"入射)

1.刻槽面 ——相当于单缝(衍射面)

衍射零级主极大 =入射光的反方向(几何光学的反射方向)

2.光栅面

入射角 $i=\gamma$, $\alpha=\beta=0$ 衍射角 $\theta=\gamma$ 根据光栅方程 $\Delta=2d\sin\gamma=m\lambda$



(取十号是因为考察方向与入射光在光栅面法线同侧)

当m=1, 对应 $\lambda=\lambda_B$ 即 $2d\sin\gamma=\lambda_B$ 称 λ_B 为1级闪耀波长

此时衍射的零级主极大(光强最大值)正好和1级光谱重合(在γ方向上),1级光谱获得最大的光强度


结论:

 $a \approx d$ 波长 λ_B 的其他级次的光谱都几乎和衍射极小位置重合,80% 能量转移并集中到1级光谱

对 λ_B 的一级光谱闪耀的光栅对 λ_B /2的2级光谱和 λ_B /3的3级光谱也闪耀。

闪耀光栅在同一级光谱中只对闪耀波长产生极大光强度, 而对其他波长不能产生极大光强度。

应用时是根据λ_B,确定γ 由于中央衍射有一定的宽 度,所以闪耀波长附近的 谱线也有相当大的强度, 因而闪耀光栅可用于一定 的波长范围。



(三) 阶梯光栅

平行的平面玻璃板成阶梯状排列而 成的相位光栅

如图所示

$$\frac{\Delta'}{a} = \frac{h - a \tan \theta}{a / \cos \theta}$$


$$\Delta' = h \cos \theta - a \sin \theta$$

$$\Delta = nh - \Delta' = (n - \cos \theta)h + a\sin \theta$$


$$\approx (n-1)h + a\theta$$

阶梯光栅的方程为:

$$(n-1)h + a\theta = m\lambda$$



阶梯光栅




对于反射式,有 $2h-\theta a=m\lambda$

特点: h较大, m很大(闪耀级次很高)

分辨本领很高 光谱范围很小。

用于超精细结构小范围光谱分析。

d=a, 又a较大, 中央衍射极大中只有一个或至多二次主极大。




(四)正弦(振幅型)光栅


正弦(或余弦)光栅其振幅透射系数是正弦(或余弦)型分布

(如图)可表示为:

$$\widetilde{t}(x_1) = \begin{cases} 1 + B\cos\frac{2\pi}{d}x_1 & x_1 \le \left|\frac{Nd}{2}\right| \\ 0 & x_1 > \left|\frac{Nd}{2}\right| \end{cases}$$



矩形光栅和余弦光栅的 复振幅透射系数



正弦光栅通过记录两束有一定夹角的平面波的干涉图而得到。

光栅的衍射强度分布=单元的衍射因子 $\times \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\right]^2$

单元的衍射因子
$$\widetilde{E}_s = C \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \widetilde{t}(x_1) \exp(-iklx_1) dx_1$$


$$\widetilde{E}_{s} = C \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} (1 + B \cos \frac{2\pi}{d} x_{1}) \exp(-iklx_{1}) dx_{1}$$

$$= \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \left[1 + \frac{B}{2} \exp(i\frac{2\pi}{d} x_{1}) + \frac{B}{2} \exp(-i\frac{2\pi}{d} x_{1})\right] \exp(-iklx_{1}) dx_{1}$$

$$= \frac{\sin \alpha}{\alpha} + \frac{B}{2} \frac{\sin(\alpha + \pi)}{\alpha + \pi} + \frac{B}{2} \frac{\sin(\alpha - \pi)}{\alpha - \pi}$$

光栅的衍射强度分布


$$I = I_0 \left[\frac{\sin \alpha}{\alpha} + \frac{B}{2} \frac{\sin(\alpha + \pi)}{\alpha + \pi} + \frac{B}{2} \frac{\sin(\alpha - \pi)}{\alpha - \pi} \right]^2 \left[\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \right]^2$$



其衍射强度分布曲线如图,显然,只有0,±1级共三个谱线。

(五) 三维光栅

当波长为d的超声波在均匀介质(水、熔融石英)中传播时,会引起介质内部的密度周期性的变化,从而导致介质的折射率也周期性的变化,于是,这个超声场就形成一个以d为周期的三维光栅。






brimrose corporation of america • 5020 campbell blvd., baltimore, maryland 21236 usa 410/931-7200 • fax: 410/931-7206 • e-mail: office@brimrose.com • http://www.brimrose.com

CVA200 ACOUSTO-OPTIC TUNABLE FILTER CAMERA VIDEO ADAPTER





本课内容回顾

- 1、光栅分类及作用
- 2、光栅的分光性能
 - 光栅的分光原理
 - 光栅方程 $\Delta = d(\sin i \pm \sin \theta) = m\lambda$
 - 光栅的色散本领(角色散、线色散)
 - 光栅的自由光谱区
 - 光栅色分辨本领
 - 光栅衍射的特点
- 3、典型光栅---平面光栅、闪耀光栅、阶梯光栅、正弦光栅

作业

• P418第21、22、23、25、26、27题

注: 第21题,透镜焦距为500mm