# Project 3 Interactive OS and Process Management 设计文档

#### 中国科学院大学

#### [姓名] 蔡洛姗

[日期] 2020/11/23

### 1. kill 和 wait 内核实现的设计

(1) kill 处理过程中如何处理锁,是否有处理同步原语,如果有处理,请说明。

对于内核锁,我们在每个进程中设置一个 lock 数组,用来存放该进程已经获得的锁,每次获得一个锁时就将锁的地址放在该数组中,并且记录获得锁的数量。若进程被 kill,则将 pcb 种所有对应的锁释放。处理同步原语主要就是锁来实现,因此 kill 时释放锁,由于整个 kill 是一个系统调用,不会中断,不需要考虑用原语。

- (2) wait 实现时,等待的进程的 PCB 用什么结构保存? 在 pcb 中设置了一个等待队列 wait list,用于存放等待该 pcb 完成的进程地址。
- (3)设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验(如果有的话可以写下来,不是必需项)需要特别注意栈空间和 pcb 的回收,以及 ZOMBIE 状态。

### 2. 同步原语设计

(1) 信号量和屏障实现的各自数据结构的包含内容

### 3. mailbox 设计

(1) mailbox 的数据结构以及主要成员变量的含义

用户态可见的 mailbox 只有一个信箱 id, 用于到内核态访问信箱, 防止信箱内容在用户态暴露。

内核态的信箱结构如下:

typedef struct mailbox\_k

```
{
   char name[25];
                               //name of mailbox
   char msg[MAX_MBOX_LENGTH];
                               //content of message
   int index;
                               //ptr of msg buf
   int visited;
                                //count when the box is used
   mailbox_status_t status;
                               //信箱状态: open/close
                       //条件变量:如果信箱为空,则进入 empty 的等待队列
   mthread cond t empty;
                        //条件变量:如果信箱为满,则进入 full 的等待队列
   mthread_cond_t full;
} mailbox k t;
```

(2) 你在 mailbox 设计中如何处理 producer-consumer 问题,使用哪种同步原语进行并 发访问保护? 你的实现是否支持多 producer 或多 consumer,如果有,你是如何处理的。

我将 mailbox 操作也封装成系统调用,从而保证对信箱的互斥访问。我的实现使用了条件变量处理生产-消费者问题,支持多 producer 和多 consumer,只要缓冲区不是满或空的。

(3)设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验(如果有的话可以写下来,不是必需项)

这部分实验主要遇到的问题更多是之前的进程 kill, spawn 操作没有完善的问题。

## 4. 双核使用设计(没有做双核的同学不用写)

(1) 你在启用双核时遇到的问题有什么,如何解决的?

在主核通过核间中断唤醒从核之后,由于我没有固定中断哪个核,所以需要清 sip 寄存器防止主核也被中断,在这里我使用了 C 语言的嵌入汇编,并使用了宏定义里的 CSR\_SIP 偏移,导致编译总是不过,而且编译器并没有报错。后来在老师的电脑上编译了一下,报出了这个错误,可能是因为嵌入汇编不支持用偏移来对应寄存器的操作,因此把它直接写成 sip 就能通过了。

在启动过程中我给内核加了大锁来保证只有一个核进入内核,当主核启动进入内核之后, kernel\_lock 已经锁上了,但是当从核也启动之后,再申请锁发现它的状态还是 unlock,也就 是被清零了。后来发现是因为 kernel\_lock 是一个全局变量,保存在内存的 bss 段上,而从核 启动时跳入 kernel\_main 执行了清空 bss 段的代码,也就把 lock 给释放了。应该在 head.S 清 空 bss 段之前就判断是主核还是从核,走不同的分支。

接着在成功启动两个核后,进程卡住,一个在内核中做调度,一个在申请内核锁自旋,为什么会重复做调度而不中断呢?其实是因为一开始 pcb 中只有一个 test\_shell 进程,主核先进入内核把这个进程拿走执行,退出内核态,然后从核进入内核做调度,发现没有 pcb 可以执行,而主核这时候执行系统调用需要进入内核却被锁住,因此陷入死循环。

(2) 你是如何让不同的任务在不同的核上运行的?

我让两个核共用了一个 pcb 数组和一个 ready\_queue,而 current\_running 有两个,且内核被一个大锁保护起来,这样只有一个核能进入内核态做调度,从 ready\_queue 中选出一个pcb 任务执行,这样不同任务就会在不同核上运行。

(3) 你在双核上如何保证同步原语和 kill 的正确性? (做 C-Core 的同学回答)

# 5. 关键函数功能

/\* 回收内存 \*/

```
void recycle(long *stack_base){
   *stack_base = recycle_queue;
   recycle_queue = (ptr_t)stack_base;
}
/* reuse the free-stack space */
ptr_t reuse(){
   long *new_stack_base;
   if(recycle_queue==(ptr_t)&recycle_queue){
       return 0;
   }else{
       new_stack_base = (long *)recycle_queue;
       recycle_queue = *new_stack_base;
   }
   return (ptr t)new stack base;
}
//create a process with given info, return the pid
pid_t do_spawn(task_info_t *task, void* arg, spawn_mode_t mode){
   pcb_t *new_pcb;
   if (!list_empty(&exit_queue))
       new_pcb = list_entry(exit_queue.prev, pcb_t, list);
       list_del(exit_queue.prev);
   }else
   {
       new_pcb = &pcb[process_num++];
   }
   if((new_pcb->kernel_stack_base=reuse())==0){
       new pcb->kernel stack base = allocPage(1) + PAGE SIZE;
   }
   if((new_pcb->user_stack_base=reuse())==0){
       new_pcb->user_stack_base = allocPage(1) + PAGE_SIZE;
   new_pcb->kernel_sp = new_pcb->kernel_stack_base;
   new_pcb->user_sp = new_pcb->user_stack_base;
   init_pcb_stack(new_pcb->kernel_sp, new_pcb->user_sp,
task->entry_point, arg, new_pcb);
   new_pcb->kernel_sp = new_pcb->kernel_sp -sizeof(regs_context_t) -
sizeof(switchto_context_t);
   new pcb->pid = process id++;
   new_pcb->type = task->type;
   new_pcb->status = TASK_READY;
   new pcb->mode = mode;
```

```
new_pcb->cursor_x = 1;
   new_pcb->cursor_y = 1;
   new_pcb->lock_num = 0;
   list add(&new pcb->list, &ready queue);
   init_list_head(&new_pcb->wait_list);
   return new pcb->pid;
}
//exit from the current_running pcb, recycle the pcb/stack/lock
void do exit(void){
   uint64_t cpu_id;
   cpu_id = get_current_cpu_id();
   pcb t *exit pcb = current running[cpu id];
   /* 释放 wait 队列 */
   while(!list_empty(&exit_pcb->wait_list)){
       pcb t *wait pcb;
       wait_pcb = list_entry(exit_pcb->wait_list.prev, pcb_t, list);
       if(wait_pcb->status!=TASK_EXITED){
           do_unblock(exit_pcb->wait_list.prev);
       }
   }
   /* 释放锁 */
   int i=exit_pcb->lock_num;
   while(i){
       i--;
       do_mutex_lock_release(exit_pcb->locks[i]);
   }
   /* 回收内存资源 */
   recycle((long *)exit_pcb->kernel_stack_base);
   recycle((long *)exit_pcb->user_stack_base);
   /* 回收 pcb */
   list_add(&exit_pcb->list, &exit_queue);
   /* 修改状态 */
   exit_pcb->status = TASK_EXITED;
   do_scheduler();
}
//kill process[pid], recycle the pcb/stack/lock, get away from queues
```

```
int do_kill(pid_t pid){
   int i;
   for(i=0; (pcb[i].pid!=pid) && i<NUM_MAX_TASK; i++);</pre>
   if (i==NUM MAX TASK)
   {
       return 0;
   pcb_t *killing_pcb = &pcb[i];
   /* 移出所在的队列 */
   list_del(&killing_pcb->list); //就绪队列, block 队列
   list_del(&(killing_pcb->timer.list)); //timers 队列
   /* 释放 wait 队列 */
   while(!list_empty(&killing_pcb->wait_list)){
       pcb_t *wait_pcb;
       wait_pcb = list_entry(killing_pcb->wait_list.prev, pcb_t, list);
       if(wait_pcb->status!=TASK_EXITED){
          do_unblock(killing_pcb->wait_list.prev);
       }
   }
   /* 释放锁 */
   i = killing pcb->lock num;
   while(i){
       i--;
       do_mutex_lock_release(killing_pcb->locks[i]);
   }
   /* 回收内存资源 */
   recycle((long *)killing pcb->kernel stack base);
   recycle((long *)killing_pcb->user_stack_base);
   /* 回收 pcb */
   list_add(&killing_pcb->list, &exit_queue);
   /* 修改状态 */
   killing_pcb->status = TASK_EXITED;
   killing_pcb->pid = 0;
   uint64_t cpu_id;
   cpu_id = get_current_cpu_id();
   if(killing_pcb==current_running[cpu_id])
       do_scheduler();
   return 1;
}
```

```
//current running task should wait until process[pid] finished
int do_waitpid(pid_t pid){
   int i;
   for(i=0; (pcb[i].pid!=pid) && i<NUM MAX TASK; i++);</pre>
   if (i==NUM_MAX_TASK) return 0;
   uint64_t cpu_id;
   cpu_id = get_current_cpu_id();
   current_running[cpu_id]->status = TASK_BLOCKED;
   do_block(&current_running[cpu_id]->list, &pcb[i].wait_list);
   return 1;
}
void do process show(){
   prints("[PROCESS TABLE]\n");
   int i,j;
   i=j=<mark>0</mark>;
   for(;iiprocess_num;i++){
       if(pcb[i].status==TASK_RUNNING){
           prints("[%d] PID : %d STATUS : RUNNING\n",j,pcb[i].pid);
           j++;
       }else if(pcb[i].status==TASK_READY){
           prints("[%d] PID : %d STATUS : READY\n",j,pcb[i].pid);
           j++;
       }else if(pcb[i].status==TASK_BLOCKED){
           prints("[%d] PID : %d STATUS : BLOCKED\n",j,pcb[i].pid);
           j++;
       }
   }
}
pid_t do_getpid(){
   uint64_t cpu_id;
   cpu_id = get_current_cpu_id();
   return current_running[cpu_id]->pid;
}
//P3-task2-----
int do_cond_wait(mthread_cond_t *cond, mthread_mutex_t *mutex){
   uint64_t cpu_id;
   cpu_id = get_current_cpu_id();
   current_running[cpu_id]->status = TASK_BLOCKED;
   list_add(&current_running[cpu_id]->list,&cond->wait_queue);
   do_binsemop(mutex->lock_id, BINSEM_OP_UNLOCK);
   do scheduler();
```

```
do_binsemop(mutex->lock_id, BINSEM_OP_LOCK);
   return 1;
}
int do cond signal(mthread cond t *cond){
   if(!list empty(&cond->wait queue)){
       do_unblock(cond->wait_queue.prev);
   }
   return 1;
}
int do_cond_broadcast(mthread_cond_t *cond){
   while(!list_empty(&cond->wait_queue)){
       do_unblock(cond->wait_queue.prev);
   }
   return 1;
}
int do_barrier_wait(mthread_barrier_t *barrier){
   barrier->wait_num++;
   if(barrier->total num==barrier->wait num){
       while(!list_empty(&barrier->barrier_queue))
           do_unblock(barrier->barrier_queue.prev);
       barrier->wait_num=0;
   }else{
       uint64 t cpu id;
       cpu_id = get_current_cpu_id();
       current running[cpu id]->status = TASK BLOCKED;
list_add(&current_running[cpu_id]->list,&barrier->barrier_queue);
       do_scheduler();
   }
   return 1;
}
//P3-task3-----
mailbox_k_t mailbox_k[MAX_MBOX_NUM]; //kernel's mail box
int do_mbox_open(char *name)
{
   int i;
   for(i=0;i<MAX_MBOX_NUM;i++){</pre>
       if(kstrcmp(name, mailbox_k[i].name)==0){
           return i;
       }
   }
   for(i=0;i<MAX_MBOX_NUM;i++){</pre>
       if(mailbox_k[i].status==MBOX_CLOSE){
           mailbox k[i].status=MBOX OPEN;
```

```
int j=0;
           while(*name){
               mailbox_k[i].name[j++]=*name;
               name++;
           }
           mailbox_k[i].name[j]='\0';
           return i;
       }
   }
   prints("No mailbox is available\n");
   return -1;
void do_mbox_close(int mailbox_id){
   mailbox k[mailbox id].status = MBOX CLOSE;
}
void do_mbox_send(int mailbox_id, void *msg, int msg_length){
 if((mailbox_k[mailbox_id].index+msg_length)>MAX_MBOX_LENGTH){
        //mailbox is full, block the task unil box is not full
       uint64_t cpu_id;
       cpu_id = get_current_cpu_id();
       current_running[cpu_id]->status = TASK_BLOCKED;
       list_add(&current_running[cpu_id]->list,
                &mailbox k[mailbox id].full.wait queue);
       do_scheduler();
   }
   //put msg in mailbox
   int i;
   for(i=0;i<msg_length;i++){</pre>
       mailbox_k[mailbox_id].msg[mailbox_k[mailbox_id].index++] =
       ((char*)msg)[i];
   }
   do_cond_broadcast(&mailbox_k[mailbox_id].empty); //release wait_tasks
void do_mbox_recv(int mailbox_id, void *msg, int msg_length){
   if((mailbox_k[mailbox_id].index-msg_length)<0){ //mailbox is empty</pre>
       //block the task unil box is not empty
       uint64_t cpu_id;
       cpu_id = get_current_cpu_id();
       current_running[cpu_id]->status = TASK_BLOCKED;
       list_add(&current_running[cpu_id]->list,
                &mailbox_k[mailbox_id].empty.wait_queue);
       do_scheduler();
   //get msg from mailbox
```