
PA3-2 实验报告

191220163 计算机科学与技术系 张木子苗

1. NEMU在什么时候进入了保护模式?

80386的实模式和保护模式由CRO寄存器中的PE位控制。



当PE置为0时,采用实地址模式;当PE置为1时,采用保护地址模式。

在start.S中,我们利用下列语句,将CRO寄存器中的PE位置为1,进入了保护模式

Enable protection

movl %cr0, %eax # %CR0 |= PROTECT_ENABLE_BIT orl \$0x1, %eax movl %eax, %cr0

2. 在GDTR中保存的段表首地址是虚拟地址、线性地址、还是物理地址? 为什么?

线性地址(因为此时还没有开启分页模式,其实也是物理地址);

GDTR 寄存器里面存放的是 GDT 的首地址。lgdt指令的作用是把段表的首地址信息存入GDTR。

这里段表首地址必须是线性地址。因为我们已经开始保护模式,虚拟地址需要经过转换才能成为线性地址;而这个转换需要通过段表;如果在GDTR里面存放虚拟地址,那么"找到段表的前提是找到段表",显然是一个无限递归,不能得到段表的线性地址。

所以,在GDTR中存放的应该是线性地址。又因为还没有开启分页模式,其实该线性地址也是物理地址。