PA1 实验报告

PA1-1 数据在计算机内的存储:

C语言中的 struct 和 union 关键字都是什么含义,寄存器结构体的参考实现为什么把部分 struct 改成了 union?

答: struct是定义一个结构体的关键字,在C语言中,可以使用**结构体 (Struct)** 来存放一组不同类型的数据。

结构体的定义形式为:

```
1 struct 结构体名{
2 结构体所包含的变量或数组
3 };
```

结构体是一种集合,它里面包含了多个变量或数组,它们的类型可以相同,也可以不同,每个这样的变量或数组都称为结构体的**成员(Member)**。

在C语言中,还有另外一种和结构体非常类似的语法,叫做联合(Union),它的定义格式为:

```
1 union 联合体名{
2 成员列表
3 };
```

结构体和共用体的区别在于:结构体的各个成员会占用不同的内存,互相之间没有影响;而共用体的所有成员占用同一段内存,修改一个成员会影响其余所有成员。

在reg.h中,我们利用数据结构来模拟计算机中寄存器的表示。为了能够访问寄存器的32位,16位,高8位和低8位,我们定义了变量_32,_16 和数组_8[2]。显然,为了使每次能够正确访问到寄存器中的对应内容,这些变量应该是共享一块内存空间的,如果使用struct来定义,他们会占用不同的空间。所以使用联合体才正确。

```
union
{
    union
    {
        uint32_t _32;
        uint16_t _16;
        uint8_t _8[2];
    };
    uint32_t val;
} gpr[8];
struct
{ // do not change the order of the registers
        uint32_t eax, ecx, edx, ebx, esp, ebp, esi, edi;
};
};
```

PA1-3 浮点数的表示和运算:

为浮点数加法和乘法各找两个例子:

1) 对应输入是规格化或非规格化数,而输出产生了阶码上溢结果为正(负)无穷的情况;

2) 对应输入是规格化或非规格化数,而输出产生了阶码下溢结果为正(负)零的情况。

是否都能找到? 若找不到, 说出理由。

加法:

1) 能找到: 比如:

7F000000 (2^{127}) + 7F000000 (2^{127}) 阶码上溢为正无穷 FF000000 (-2^{127}) + FF000000 (-2^{127}) 阶码上溢为负无穷

2) 不能找到。

因为无论输入是规格化数还是非规格化数,其加法运算的最小尺度都是 $2^{-126} * 2^{-23} = 2^{-149}$

在加减过程中,最后的结果都可以以 2^{-149} 为单位表示,所以不会发生阶码下溢结果为正(负)零的情况

乘法:

1) 能找到: 比如:

7F000000 (2¹²⁷) * 7F000000 (2¹²⁷) 阶码上溢为正无穷

7F000000 (2^{127}) * FF000000 (-2^{127}) 阶码上溢为负无穷

2) 能找到: 比如:

00400000 (2^{-127}) * 00400000 (2^{-127}) 阶码下溢为正0

 $00400000 (2^{-127}) *80400000 (-2^{-127})$ 阶码下溢为负0

实验中遇到的问题:

- (1) adc的CF进位: 出现边界情况res == src 时, 进位输入CF = 1和CF = 0是两个结果
- (2) sub:可以用减数取补之后加上被减数来实现,但是减法与加法的CF相反
- (3) 整数比较时,逻辑上dest <= src 与 dest 1 < src 等价,但是做运算dest 1可能会得到无法预料的结果,所以用前者更能降低出错概率
- (4) 浮点数尾数规格化时,尾数为0可能进入死循环,需要单独处理