# 北科大宿舍有線網路攻略

## 第零章　前置作業

在你連上優質又穩定的宿網之前，你必須確認你準備的電腦是否有 RJ45 網孔(如下**錯誤! 找不到參照來源。**)以及網路線(如下圖 2，建議長度超過 3m 若使用 PC(桌機))，若沒有 RJ45 網孔，請先購買 Type C 轉接卡 ，若沒有網路線請先購買網線(購買 cat5 即可)

圖 1 RJ45 網路孔

圖 2 網路線

## 第壹章　網際網路設定

### 甲、　方法 1：使用圖形化介面(GUI)

**i.　先找到「設定」**



ii. 點選「網路與網際網路」接著再點選「乙太網路」




iii. 在「IP 指派」點編輯

iv. 將編輯 IP 設定從「自動(DHCP)」切成「手動」

v. 打開 IPv4，IPv6 不要開

vi. 按照下圖設定

乙、 方法 2：使用命令提示字元(CMD)【使用.bat 檔自動設定】

### i. 將其複製到記事本

#### 1. 第一種打法

```
netsh interface ip set address name="乙太網路" static {你的 IP 位址}
255.255.255.0 {你的 IP 位址的末碼改成 254}
netsh interface ip set dns name="乙太網路" static 140.124.13.1
netsh interface ip add dns name="乙太網路" 140.124.13.2 index=2
```

假設 IP 位址為 140.124.131.120 則我需要這樣打

```
netsh interface ip set address name="乙太網路" static 140.124.131.120
255.255.255.0 140.124.131.254
netsh interface ip set dns name="乙太網路" static 140.124.13.1
netsh interface ip add dns name="乙太網路" 140.124.13.2 index=2
```

#### 2. 第二種打法(推薦)

```
@echo off
:: 確保指令路徑正確，避免環境變數問題
SET CMD_NETSH=C:\Windows\System32\netsh.exe
echo [1/3] 正在設定靜態 IP ...
%CMD_NETSH% interface ip set address name="乙太網路" static {你的 IP 位址}
255.255.255.0 {你的 IP 位址的末碼改成 254}
echo [2/3] 正在設定主要 DNS ...
%CMD_NETSH% interface ip set dns name="乙太網路" static 140.124.13.1
echo [3/3] 正在設定次要 DNS ...
%CMD_NETSH% interface ip add dns name="乙太網路" 140.124.13.2 index=2
echo.
echo 設定完成！檢查結果：
%CMD_NETSH% interface ip show config name="乙太網路"
pause
```

假設 IP 位址為 140.124.131.120 則我需要這樣打

```
@echo off
:: 確保指令路徑正確，避免環境變數問題
SET CMD_NETSH=C:\Windows\System32\netsh.exe
```

```
echo [1/3] 正在設定靜態 IP ...
%CMD_NETSH% interface ip set address name="乙太網路" static
140.124.131.120 255.255.255.0 140.124.131.254
echo [2/3] 正在設定主要 DNS ...
%CMD_NETSH% interface ip set dns name="乙太網路" static 140.124.13.1
echo [3/3] 正在設定次要 DNS ...
%CMD_NETSH% interface ip add dns name="乙太網路" 140.124.13.2 index=2
echo.
echo 設定完成！檢查結果：
%CMD_NETSH% interface ip show config name="乙太網路"
pause
```

### 3. 附錄：使用 DHCP(動態分配 IP)打法【宿舍不能用】

```
@echo off
chcp 65001
:: 確保指令路徑正確，避免環境變數問題
SET CMD_NETSH=C:\Windows\System32\netsh.exe
echo [1/2] 正在設定動態 IP ...
netsh interface ip set address name="乙太網路" source=dhcp
echo [2/2] 正在設定動態取得 DNS ...
netsh interface ip set dns name="乙太網路" source=dhcp
echo 已恢復為自動取得 IP。
echo.
echo 設定完成！檢查結果：
%CMD_NETSH% interface ip show config name="乙太網路"
pause
```

## ii. 以 ANSI 編碼方式來儲存檔案




iii. 將副檔名從.txt 改成.bat




iv. 以系統管理員身分執行它



v. 看到 CMD 視窗一閃而過(打法 1)或是這個畫面(打法 2)你就設定好了




# 第貳章　登錄裝置與連結 IP

i. 首先，請先登錄校園入口網站

ii. 點擊「網路管理」，接著點擊網路與資訊安全管理系統




iii. 完成點擊之後，自動新開分頁「網路與資訊安全管理系統」

iv. 點擊「IP 與 MAC」，接著點擊「設備(MAC)管理」




v. 點擊「新增」

※獲得 MAC 的方法有兩種

1.使用圖形化介面：回到第一章的乙太網路那一段落(設定>網路與網際網路>乙太網路)，在下方你會看到我們要找的實體位址(MAC)這就是我們要找的東西，把它複製起來




2.命令提示字元(CMD)：

輸入:

getmac /v /fo list

在 cmd 中找到

實體地址即是我們要找的 MAC 地址

vi. 依照真實情況去做填寫




vii. 完成後，點擊「IP 與 MAC」，接著點擊「設備(MAC)管理」

viii. 接著點擊連結符號連結裝置