第14章 Java FX基础





14.1 AWT、SWING和JAVA FX



14.2 JAVAFX程序的基本结构



14.3 面板、UI以及组件



14.4 属性绑定



14.5 节点(NODE)的通用属性和方法



14.6布局面板

14.1/AWT、Swing和Java Fx

- · AWT是抽象窗口工具包
- 重UI组件
- 和平台相关:

- · Java FX可开发富因特网应用(RIA)
- 能在桌面应用和浏览器中独立运行
- 支持触摸设备

AWT


抽象窗口工具集 (Abstract Window Toolkit) Swing

更健壮、功能更齐全和更灵活

- · Swings是一个轻组件,面向桌面开发
- · 使用Java代码在画布上直接绘制
- 不依赖平台、占用较少的本地资源

Java Fx

桌面应用 Web应用 统一开发模式



```
Button
```

```
// Main.java里加載sample.fxml
```

FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource("sample.fxml")); Pane root = loader.load():

视图的界面布局由xml来描述,保存在.fxml文件里

```
<?import javafx.scene.control.Button?>
```

- <?import javafx.scene.layout.Pane?>
- <?import javafx.scene.control.TextField?>

<Pane>、<Button>、<TextField>这些标签都对应 了Java FX的UI组件,标签名为对应的类名

最外面节点是容器Pane

```
< Pane prefHeight = "400.0" prefWidth = "600.0" xmlns = "http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx = "http://javafx.com/fxml/1"
fx:controller= "sample.Controller">-
                                        根节点属性指定视图对应的控制器,注意要加包名限定
```

<children>

<Button fx:id= "btn1" layoutX="499.0" layoutY="339.0" mnemonicParsing="false" onAction="#onClick" text="Button"/>

<TextField fx:id= "text" layoutX="35.0" layoutY="35.0"/>

</children>

</Pane>

如果需要在Java程序里访问控件,需要 在xml里指定控件的fx:id属性

onAction属性指定了用户点击按钮时, 会调用控制器里的OnClick方法

```
Main必须继承Application,
public class Main extends Application {
                                                 并覆盖start方法
        @Override
                                                                                    加载sample.fxml
        public void start(Stage primaryStage) {
                try {
                        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource( "sample.fxml"));
                        Pane root = loader.load(); \sim
                                                   加载视图的根节点(fxml里根节点),自动加载根节点
                                                                  下面所有的UI控件
      得到控制器实例
                        Controller controller = loader.getController();
                        controller.setMyApp(this); 将Main对象传进控制器,这样控制器就
                                                       可以访问Main对象的成员
                        Scene scene = new Scene(root, 400, 600);
                                                              Scene构造函数第一个参数指定了场景
                        primaryStage.setScene(scene);
                                                              里的根节点对象root(前面已加载)
                        primaryStage.show();
                } catch(Exception e) {
                        e.printStackTrace();
                                                   Stage就是舞台(窗体),可以随时切换场景(Scene)
        public static void main(String[] args) {
                launch(args);
```


</Pane>

```
@FXML标注将实例变量名与xml中fx:id属性值相同的控件绑定起来,
public class Controller {
                              在Java程序里通过text引用,可以控制TextField对象(读写),比
       @FXML
                                         如onClick方法里的text.setText方法
       private TextField text;
                           Main对象引用,引用Main的实例,这
       private Main myApp;
                            样控制器就可以访问Main对象的成员
       public void setMyApp(Main myApp) {
                                       我们讨论了Controller(控制器)、fxml配置文件(视图)。那么Model呢?
               this.myApp = myApp;
                                       Main不要作为模型类,应该在工程里添加Model类。Main只是JavaFX应用的启
                                       动类。控制器如何拿到Model的对象?定义一个类似于setMyApp的方法,例如:
                                         public void setModel (Model model).
       @FXML
                                       然后在Main里实例化Model对象,通过拿到的Controller实例调用setModel方法。
       public void onClick(ActionEvent e) {
               text.setText("Button Cliked");
                                          @FXML标注将onClick函数与xml中定
                                            义的onAction= "#onClick" 绑定
 <Pane prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
 fx:controller= "sample.Controller">
  <children>
   <Button fx:id= "btn1" layoutX="499.0" layoutY="339.0" mnemonicParsing="false" onAction="#onClick" text="Button"/>
   <TextField fx:id= "text" layoutX="35.0" layoutY="35.0"/>
  </children>
```

```
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control .Button;
import javafx.stage.Stage;
public class MyJavaFX extends Application {
 public void start(Stage primaryStage) {
  Button btOK = new Button("OK");
  Scene scene = new Scene(btOK, 200, 250);
  primaryStage.setTitle("MyJavaFX");
  primaryStage.setScene(scene);
  primaryStage.show();
}//注意按钮占满了了整个场景
 public static void main(String[] args) {
        Application.launch(args);
```

需从Application类派生重写start方法:用于启动主窗体(Stage类型)。

如果想启动两个窗体 (Stage), 可在start中创建新的 Stage对象。




Stage就像一个舞台, 由场景Scene组成。 场景可以切换 (Stage的setScene方法)


launch 方法是一个定义在Application 类中的静态方法,用于启动一个独立的JavaFX 应用:激活start方法。

注意也可以完全脱离fxml,完全在Java程序里定义视图的内容,这个例子就是如此。但不推荐这样做,用fxml定义视图,可以将代码与视图定义分离。有的同学担心fxml写起来太麻烦,不用担心。利用UI设计工具SceneBuilder,用拖拽控件的方式设计好UI后,会自动产生fxml配置文件。

凡是直接从Node派生的没有子 节点,只能加到Parent里



JavaFX API: https://docs.oracle.com/javafx/2/api/index.html?overview-summary.html




```
import javafx. application. Application;
 import javafx. scene. Scene;
 import javafx. scene. control. Button;
 import javafx. stage. Stage;
 import javafx. scene. layout. StackPane;
public class ButtonInPane extends Application
 public void start(Stage primaryStage) {
 StackPane pane = new StackPane();
 pane.getChildren().add(new Button("OK"));
 Scene scene = new Scene (pane, 200, 50);
 primaryStage.setTitle("Button in a pane");
 primaryStage. setScene(scene);
primaryStage.show(); // Display the stage
```

StackPane: Pane的子类,它实现的布局方式是:控件在同一中央位置堆叠存放,一个控件可能覆盖其它控件。


程序将Button控件加入StackPane。getChildren返回javafx.collections.ObservableList的一个实例。

ObservableList类似于ArrayList, 用于存储元素集合。 调用add(e)可将一个元素加入集合的列表。



pane.getChildren().add(构造好的UI组件对象);是将一个UI组件加入面板的方法。 这个代码不需要fxml文件可以运行。因此,我们可以不依赖于fxml,直接在程序里创建UI并布局(当然比较麻烦)

```
import javafx. application. Application;
 import javafx. scene. Scene;
 import javafx. scene. layout . Pane ;
 import javafx. scene. paint . Color;
 import javafx. scene. shape. Circle;
 import javafx. stage. Stage;
public class ShowCircle extends Application {
public void start (Stage primaryStage) {
Circle circle = new Circle(100, 100, 50);
 circle.setStroke(Color.BLACK);
 circle.setFill (Color .WHITE) ;
Pane pane = new Pane();
 pane.getChildrenO.add(circle);
 primaryStage.setTitle("ShowCircle");
 primaryStage.setScene(new Scene(pane, 200, 200));
 primaryStage. show() ; }}
```



如果希望窗体改变大小时,圆依然在中心,咋办?属性绑定

```
circle.centerXProperty().bind(pane.widthProperty().divide(2)); // widthProperty被绑定 circle.centerYProperty().bind(pane.heightProperty().divide(2)); // heightProperty被绑定
```

14.4/属性绑定

- □ 属性绑定:可以将一个目标对象属性和一个源对象属性绑定。(观察者模式实现) circle.centerXProperty().bind(pane.widthProperty().divide(2)); 目标对象属性 源对象属性
- □ 如果源对象中(被观察者)的值改变了,目标对象(观察者)也将自动改变。
- 被绑定目标采用bind方法和源进行绑定:target.bind(source);
 bind方法在javafx.beans.property.Property接口中定义。
 目标target是javafx.beans.property.Property接口的一个实例(实现了Property接口的类的实例为观察者)。
 - 源Source是javafx.beans.value.ObservableValue接口的一个实例(实现了ObservableValue接口的类的实例为被观察者)。
- JavaFX已为基本类型和字符串定义了<mark>绑定属性</mark>。对于double/float/long/int/boolean类型的值,对应的绑定属性 类型是DoubleProperty/FloatProperty/LongProperty/IntegerProperty/BooleanProperty, String类型值的绑定 属性是StringProperty。这些属性同时也实现了ObservableValue接口,因此也可以作为绑定的Source。
 - □ 即这些属性即可以作为观察者绑定其他源对象属性,也可以作为被观察者(绑定的Source)

14.4/属性绑定

```
import javafx. application. Application;
 import javafx. scene. Scene;
 import javafx. scene. layout . Pane ;
 import javafx. scene. paint . Color;
 import javafx. scene. shape. Circle;
 import javafx. stage. Stage;
public class ShowCircle extends Application {
 public void start (Stage primaryStage) {
 Circle circle = new Circle (100, 100, 50);
 circle.setStroke(Color.BLACK):
 circle.setFill (Color .WHITE) ;
 Pane pane = new Pane();
 circle.centerXProperty().bind(pane.widthProperty().divide(2));
 circle.centerYProperty().bind(pane.heightProperty().divide(2));
 pane.getChildrenO.add(circle);
 primaryStage.setTitle("ShowCircle");
 primaryStage.setScene(new Scene(pane, 200, 200));
 primaryStage.show(); }}
```

14.4/属性绑定

- 口 一般而言,JavaFX的每个绑定属性都有一个get方法和set方法(用于获取和设置属性值本身),还有
 - 一个获取绑定属性的方法。
- □ 绑定属性获取方法的命名习惯是属性名称后面加上Property(如centerXProperty方法)
- □ 例如Circle有个绑定属性centerX,有getCenterX,setCenterX方法获取和设置属性值本身, centerXProperty为绑定属性获取方法,返回的是DoubleProperty,要绑定属性,必须用该方法

```
public class SomeClassName {
   private PropertyType x;
   /** Value getter method */
   public propertyValueType getX() { ... }
   /** Value setter method */
   public void setX(propertyValueType value) { ... }
   /** Property getter method */
   public PropertyType
        xProperty() { ... }
}
```

a) x 是一个绑定属性

b) centerX 是一个绑定属性

14.5/节点(Node)的通用属性和方法

- □ JavaFX Node类(所有UI组件的父类)的样式属性设置方法和在Web页面中指定HTML元素样式一样,可通过层叠样式表 CSS来设置(当然也可在Java程序里设置)。 因此,JavaFX 的样式表称为JavaFX CSS。样式决定了UI的外观。(比如UI组件大小,位置,边框颜色…)
- □ JavaFX 中,样式属性名使用前缀-fx-进行定义。每个子类(Node的具体子类,代表不同的UI元素)拥有它自己的一些特定的样式属性(公共的样式属性在Node或其他父类里定义)。
- □ 设定样式的语法是styleName:value。节点的多个样式属性可以一起设置,通过分号进行分隔。设置样式属性的方法是setStyle。如circle.setStyle("-fx-stroke: black;-fx-fill: red;"); 等价于下面两个语句: circle.setStroke(Color.BLACK); circle.setFill(Color.RED);
- □ 如果使用了不正确的JavaFX CSS, 程序依然可以编译和运行, 但是样式将被忽略。
- □ rotate样式属性设定一个以度为单位的角度,让节点围绕它的中心旋转该角度。如果设置的角度是正的,表示旋转是顺时针;否则,逆时针。

14.5/ 节点的通用属性和方法

```
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
                                                                MNodeStyleRotateDemo
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.scene.layout.StackPane;
public class NodeStyleRotateDemo extends Application {
public void start(Stage primaryStage) {
  StackPane pane = new StackPane();
  Button btOK = new Button("OK");
  btOK.setStyle("-fx-border-color: blue;");
  pane.getChildren( ).add(btOK); pane.setRotate(45);
  pane.setStyle( "-fx-border-color: red; -fx-background-color: gray;");
  primaryStage.setTitle("MNodeStyleRotateDemo");
  primaryStage.setScene(new Scene(pane, 200, 250));
  primaryStage.show();
```

🚚 styledemo.fxml

■ 更好的方式是在样式表里设置UI组件的属性,这样可以代码与样式分离。同时组件的创建也应该在fxml里完成(如同本章第一个例子)。这个旋转的例子用fxml和样式的实现如下

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?import javafx.scene.control.*?>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       #btnOK{
<?import javafx.scene.layout.*?>
<StackPane xmlns="http://javafx.com/javafx"</pre>
                           xmlns:fx="http://javafx.com/fxml"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       #stackPane{
                           fx:controller="Demo.StyleDemoController"
                           stylesheets="/Demo/styledemo.css"
                           prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" fx:id="stackPane">
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -fx-rotate: -45:
         <children>
                  <Button fx:id="btnOK" text="OK"/>
         </children>
                                                                                                                                                                                                 public class NodeStyleRotateDemo extends Application{
</StackPane>
             ▼ Demo
                      ▶ © 

ButtonInPane
                                🎯 🖫 NodeStyleRotateDemo
                                                                                                                                                                                                                     primaryStage.setTitle("Hello World");

    ShowCircle
    ShowCircle


                               styledemo.css
```

```
/*#id是id选择器,根据fxml定义的节点id选择组件应用样式*/
#btnOK{
    -fx-border-color: blue;
}
#stackPane{
    -fx-border-color: red;
    -fx-background-color: gray;
    -fx-rotate: -45;
}
```

```
public class NodestyleRotateDemo extends Application {
    public void start(Stage primaryStage) throws IOException {
        FXMLLoader loader = new FXMLLoader(getClass().getResource("styledemo.fxml"));
        StackPane pane = loader.load(); // 美名与fxml 里根节点名一致
        Scene scene = new Scene(pane,400,600);
        primaryStage.setTitle("Hello World");
        primaryStage.setScene(scene);primaryStage.show();
    }
}
```

14.5/节点的通用属性和方法

■ 设计JavaFX UI界面可以使用设计工具SceneBuilder: https://gluonhq.com/products/scene-builder/



类	描述
Pane	布局面板的基类,它有 getChildren () 方法来返回面板中的节点列表
StackPane	节点放置在面板中央,并且叠加在其他节点之上
FlowPane	节点以水平方式一行一行放置,或者垂直方式一列一列放
GridPane	节点放置在一个二维网格的单元格中
Border Pane	将节点放置在顶部、右边、底部、左边以及中间区域
HBox	节点放在单行中
VBox	节点放在单列 中

□ FlowPane

- FlowPane 将节点按照加入的次序,从左到右水平或者从上到下垂直组织。
- 当一行或者一列排满的时候,开始新的一行或者一列。
- 除了继承的可被绑定属性如widthProperty等外,下列数据成员还有自定义的可被绑定属性: alignment、orientation、hgap、vgap
- Orientation.HORIZONTAL:节点水平排列
- Orientation.VERTICAL: 节点垂直排列
- 以使用像素为单位指定节点之间的距离。

□ FlowPane

```
-alignment: ObjectProperty<Pos>
-orientation:
  ObjectProperty<Orientation>
-hgap: DoubleProperty
-vgap: DoubleProperty
+FlowPane()
+FlowPane(hgap: double, vgap:
  double)
+FlowPane(orientation:
  ObjectProperty<Orientation>)
+FlowPane(orientation:
   ObjectProperty<Orientation>,
   hgap: double, vgap: double
```

在类中提供了属性值的获取和设置方法,以及属性本身的获取方法,为简洁起见,故在UML图中省略

该面板内容的整体对齐方式(默认: Pos.LEFT)

面板中的方向(默认: Orientation.HORIZONTAL)

节点之间的水平间隔(默认:0)

节点之间的垂直间隔(默认:0)

创建一个默认的 FlowPane 使用给定的水平和垂直间隔创建一个 FlowPane

使用给定的方向创建一个 FlowPane

使用给定的方向、水平间隔以及垂直间隔创建一个 FlowPane

```
一个Insets 对象指定了一个面板边框的四周padding。构造
public class ShowFlowPane extends Application{
                                                     方法InSetS(II,12,13,14)指定了面板padding为顶部11、右边
  public void start(Stage primaryStage) {
                                                     12、底部13、左边14。还可以使用构造方法Insets(value)来
    FlowPane pane = new FlowPane();
                                                     创建一个四条边具有相同值的Insets。
    pane.setPadding(new Insets(11, 12, 13, 14));
                                               hGap 和vGap 属性指定了面板中两个相邻节点之间的水平
    pane.setHgap(5); pane.setVgap(5);
                                               和垂直间隔
    pane.getChildren().addAll(new Label("First Name:"),
             new TextField(), new Label("MI:")); //向面板添加三个元素
    TextField tfi = new TextField():
                                       tfi.setPrefColumnCount(I)将tfi 文本域的期望列数设置为1
    tfi.setPrefColumnCount(1);
    pane.getChildren().addAll(tfi,
                                                                                            hGap 顶部
         new Label ("Last Name:"), new TextField()); //继续添加三个元素
    Scene scene = new Scene (pane, 200, 250);
    primaryStage.setTitle("ShowFlowPane");
                                                                                                         右边
                                                                                vGap
    primaryStage.setScene(scene); primaryStage.show();
```

```
public class ShowFlowPane extends Application{
  public void start(Stage primaryStage) {
                                                          默认方式创建的FlowPane将里面的UI控件从左到右依次排
    FlowPane pane = new FlowPane();
                                                          列,如果一排放不下自动换行再从左到右继续排列。
    pane.setPadding(new Insets(11, 12, 13, 14));
                                                          可以看到, 当改变窗体大小会改变内部元素的布局
    pane.setHgap(5); pane.setVgap(5);
    pane.getChildren().addAll(new Label("First Name:"),
             new TextField(), new Label("MI:"))· //白五板添加三介元素
                                                                                       ■ ShowFlowPane
    TextField tfi = new TextField();
                                              First Name:
                                                                                       First Name:
    tfi.setPrefColumnCount(1);
                                                                                       Last Na»e:
    pane.getChildren().addAll(tfi,
                                                   Last Na»e:
                                                                  改变窗体大小
         new Label ("Last Name:"), new Text
    Scene scene = new Scene (pane, 200, 250);
    primaryStage.setTitle("ShowFlowPane");
    primaryStage.setScene(scene); primaryStage.s
```

GridPane

● GridPane 将节点布局在面板里一个网格(矩阵)中。节点位置由指定的列和行下标指定

绑定属性gridLinesVisible

图中省略 javafr.scone.hyput.GridPane -alignment: ObjectProperty<Pos> -gridLinesVisible: 网格线是否可见?(默认: false) BooleanProperty -hgap: DoubleProperty 节点间的水平间隔(默认:0) -vgap: DoubleProperty 节点间的垂直间隔(默认:0) +GridPane() 创建一个 GridPane +add(child: Node, columnIndex: 添加一个节点到给定的列和行 int, rowIndex: int): void +addColumn(columnIndex: int. 添加多个节点到给定的列 children: Node...): void +addRow(rowIndex: int, 添加多个节点到给定的行 children: Node...): void +getColumnIndex(child: Node): 对于给定的节点, 返回列序号 int +setColumnIndex(child: Node. columnIndex: int): void +getRowIndex(child:Node): int 对于给定的节点,返回行序号 +setRowIndex(child: Node. rowIndex: int): void +setHalighnment(child: Node. 为单元格中的子节点设置水平对齐 value: HPos): void +setValighnment(child: Node. 为单元格中的子节点设置垂直对齐 value: VPos): void

在类中提供了属性值的获取和设置方法, 以及 属性本身的获取方法,为简洁起见,故在 UML

该面板中内容的整体对齐(默认: Pos.LEFT)

将一个节点设置到新的列、该方法重新定位节点

将一个节点设置到新的行,该方法重新定位节点

注意add节点的方法,第1个参数是要添加的节 点对象(Node类型), 第2个参数是列索引, 第3 个参数是行索引

```
import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.HPos;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
in ShcmGridPane
                 First Name:
                 MI:
                 Last Name
                                      Add Name:
```

```
pane.add(new Label( "First Name:"), 0,0); //0列0行
pane.add(new TextField(), 1, 0); //1列0行
pane.add(new Label("MI:"), 0, 1); //0列1行
pane.add(new TextField(),1,1); //1列1行
pane.add(new Label("Last Name"), 0, 2); //0列2行
pane.add(new TextField(), 1, 2); //1列2行
Button btnAdd = new Button("Add Name:");
pane.add(btnAdd, 1,3); //1列3行 (注意这时一共2列4行)
//将Button对象在单元格水平右对齐(静态方法)
GridPane.setHalignment(btnAdd, HPos.RIGHT);
Scene scene = new Scene(pane);
primaryStage.setTitle("ShcmGridPane");
primaryStage.setScene(scene);
primaryStage.show();
```

注意Pane作为容器,负责里面UI组件的布局(Layout)。Pane可以相互嵌套,实现任意复杂的布局。

□ BorderPane

 BorderPane 可以将节点放置在五个区域:顶部、底部、左边、右边以及中间, 分别使用setTop(node)、setBottom(node)、setLeft(node)、setRight(node)
 和setCenter(node)方法。

□ HBox和VBox

 HBox 将它的子节点(children)布
 局在单个水平行中。VBox 将它的子 节点布局在单个垂直列中。 Top

Left Center Right

Bottom

看教材第14章程序清单14-12,14-13

14.6/JavaFX使用注意的问题

- □ JavaFX开发策略: Main和controller关联, fxml界面和controller 关联, Model和controller关联
- JavaFX Project通常包含Main.java, css样式表,fxml界面配置文件、控制器controller、Model类(多个)
- css样式表用来设计fxml界面中的UI样式,可用默认样式。
- Main.java负载启动程序,可以存储一些应用总体信息:数据库连接,登录用户及口令等
- 控制器controller,用来处理界面中的事件
- 控制器应和Main对象建立关联(把Main对象set到控制器),以便获得其总体信息用于数据库操作等。
- fxml界面也和controller建立关联,以便controller能绑定界面里UI组件(通过fx:id 和@FXML)
- Model类也应该和controller关联(把Model对象set到控制器里),以便controller可以调用模型的方法
- 注意:UI控件的类型必须import自JavaFX(不要import错了,注意不要import swing里面的控件)

14.6/JavaFX使用注意的问题

□ JavaFX如何建立关联: Main和controller

- 在controller中定义变量myApp保存Main的对象, 并定义函数setUp供Main调用。
 private Main myApp;
 public void setUp(Main application) { myApp = application; }
- Main通过FXMLLoader加载fxml后,找到controller,调用controller.setUp(this)建立关联
- Model和controller的关联方法类似

D JavaFX如何建立关联:fxml和controller

● 在fxml中指定控件的fx:id 属性来和controller绑定。如<TextField fx:id= "inputText" …>。在controller中则通过@FXML标记将fxml里的UI控件绑定到controller里的实例变量

@FXML

private TextField inputText //该实例变量绑定到fxml里的对应控件,控制器通过该实例变量访问或设置控件的属性

在fxml中通过控件的属性 onAction= "#handleButtonAction" 给按钮的处理函数取名。在controller中通过
 @FXML

private void handleButtonAction(ActionEvent event)定义处理函数;