Вопросы

1. Однозвенный коммутатор. Условие блокировки для о.к. Структура и способы реализации о.к.

Имеются M входов и N выходов.

Каждому входу соответствует интенсивность поступления нагрузки λ , выходу интенсивность её ухода μ . О.к. блокируется и поток сделавший запрос получает отказ, когда не осталось свободных выходов.

Нет перегрузок и внутренних блокировок

2. Распределение Энгсета

Для с установленных соединений:

$$p_c = \frac{\rho^c \binom{M}{c}}{\sum_{n=0}^{N} \rho^n \binom{M}{n}}$$

3. Вероятность потерь по времени и по вызовам

По времени (предельный Энгсет):

$$p = \frac{\rho^N \binom{M}{N}}{\sum_{n=0}^N \rho^n \binom{M}{n}}$$

По вызовам (смещённый на единицу назад предельный Энгсет):

$$p = \frac{\rho^N \binom{M-1}{N}}{\sum_{n=0}^N \rho^n \binom{M-1}{n}}$$

4. Распределение Эрланга

Для с установленных соединений:

$$p_c = \frac{A^c}{N! \sum_{n=0}^{N} \frac{A^n}{n!}}, A = \frac{\lambda}{\mu}$$

5. Термин «эрланг» и варианты трактовки

«Эрланг» - единица измерения нагрузки на линию. Вычисляется как соотношение поступающей нагрузки к скорости обработки коммутатором запроса (?).

6. Биноминальное распределение и физ. смысл

$$p = \binom{M}{N} \alpha^N (1 - \alpha)^{M - N}$$

1

- 7. Особенности моделирования коммутаторов при различных соотношениях M к N: $M=N, M>N, M\gg N$
 - При M=N биноминальное
 - При M > N Энгсет
 - \bullet При $M\gg N$ Эрланг
- 8. **Явные потери и модели систем с явными потерями** X3, честно говоря
- 9. Вторая формула Эрланга

Предельный случай, когда все линии заняты.

$$p = \frac{A^N}{N! \sum_{n=0}^{N} \frac{A^n}{n!}}, A = \frac{\lambda}{\mu}$$

10. Производительность и среднее число соединений. Соотношение между производительностью и нагрузкой.

Производительность $G = \lambda M(1-p)$

Среднее число соединений $E=\rho M(1-p)$