
Lab3 实验报告

221220113

首先上实验结果



接下来对实验中做的修改进行解释

3.1 完善 syscall

和 1ab2 完全一样。

首先在用户接口处填好调用号,然后在 syscallHandle 处调用对应的处理例程即可。

为 fork、sleep、exit 分别分配 1, 2, 3 号。 函数的实现在下面说明。

3.2 时钟中断处理 timerHandle

在这里,对 IDLE 做特殊对待:

除非没有其他进程可选,否则不会选择 IDLE; 若当前进程是 IDLE,则无视 sleepTime,总是尝试进行轮转。

根据实验报告,整理出:

pcb[0]是内核 IDLE, 1~MAX_PCB_NUM 是用户进程。所以特殊对待 pcb[0]即可。

timerHandle 的基本流程如下:

为所有 STATE_BLOCK 进程减少 sleep 时间,并进行相应的向 STATE_RUNNABLE 转换的处理;

累计当前进程时间片,若需要更换进程或者当前进程是 IDLE:

顺序轮转寻找下一个 STATE_RUNNABLE 进程 next(除非没有其他 STATE_RUNNABLE 进程, 否则不会选择 IDLE)

将 current 进程转变为 STATE RUNNABLE 并将时间片归零

将 current 设为 next

激活 current 进程,即转变为 STATE_RUNNING

另外, 转换进程代码的含义解释如下:

```
tmpStackTop = pcb[current].stackTop;
pcb[current].stackTop = pcb[current].prevStackTop;
tss.esp0 = (uint32_t)&(pcb[current].stackTop);
asm volatile("movl %0, %%esp"::"m"(tmpStackTop)); // switch kernel stack
asm volatile("popl %gs");
asm volatile("popl %fs");
asm volatile("popl %es");
asm volatile("popl %ds");
asm volatile("popal");
asm volatile("addl $8, %esp");
asm volatile("iret");
```

由于第二行,这段代码的指向比较难懂,应该结合另一处 prevStackTop 出现的代码进行理解:

```
void irqHandle(struct TrapFrame *tf) { // pointer tf = esp
   asm volatile("movw %%ax, %%ds"::"a"(KSEL(SEG_KDATA)));

+ uint32_t tmpStackTop = pcb[current].stackTop;
+ pcb[current].prevStackTop = pcb[current].stackTop;
+ pcb[current].stackTop = (uint32_t)tf;
```

```
+ pcb[current].stackTop = tmpStackTop;
}
```

可以看到,在进行中断处理的时候,将中断的 stackFrame 作为新的 stackTop,而旧的 stackTop 存储于 prevStackTop。

那么 prevStackTop 的作用很显然就是用于中断时,存储用户堆栈信息: 因为 stackTop 被占用去存储中断现场(以备中断嵌套)了。

那么可以分两种情况:

- 1. 要启动的进程未进行系统调用,那么此时 stackTop==prevStackTop,转换进程代码的前两行就可以忽略了,就是在进行:改写 tss,弹出用户栈信息,跳转执行用户程序。
- 2. 要启动的进程之前被中断嵌套了,那么就激活中断现场,并将用户堆栈信息

3.3.1syscallFork

首先要找一个 STATE_DEAD 的 pcb 分配给新进程 然后将父进程的一切(length = 0x100000)复制给子进程 将父进程 pcb 的一切(length = sizeof(processTable))也复制给子进程 pcb 下面是要区别的地方(都可以去 init_proc 找到):

```
//开始调整 pcb
       pcb[i].stackTop = (uint32_t)&(pcb[i].regs);
       pcb[i].prevStackTop = (uint32_t)&(pcb[i].stackTop);
       pcb[i].state = STATE_RUNNABLE;
       pcb[i].timeCount = 0;
       pcb[i].sleepTime = 0;
       pcb[i].pid = i;
       //esp 不变
       //eflags 不变
       //eip 不变
       pcb[i].regs.cs = USEL(2 * i + 1);
       pcb[i].regs.ss = USEL(2 * i + 2);
       pcb[i].regs.ds = USEL(2 * i + 2);
       pcb[i].regs.es = USEL(2 * i + 2);
       pcb[i].regs.fs = USEL(2 * i + 2);
       pcb[i].regs.gs = USEL(2 * i + 2);
       pcb[i].regs.eax = 0; //子进程返回 0
       pcb[current].regs.eax = i; //主进程返回i
```

3.3.2syscallSleep

找到参数: ecx, 根据 ecx 设置 sleep 时间, 转变为 STATE_BLOCKED 后, 复用 timerHandle 即可。

3.3.3 syscall Exit

转变为 STATE DEAD 后,复用 timerHandle 即可。