
Nivel 3

**Nivel 3: ficheros\_basico.c** {escribir\_bit(), leer\_bit(), reservar\_bloque(), liberar\_bloque(), escribir\_inodo(), leer\_inodo(), reservar\_inodo()} y **mi\_mkfs.c** 

Continuaremos con la definición de funciones básicas de gestión de ficheros (en **ficheros\_basico.c**, y declaradas en su cabecera **ficheros\_basico.h**), y actualizando **mi\_mkfs.c** para afinar más el formateo de nuestro sistema de ficheros. En particular definiremos funciones para operar con el mapa de bits (escribir\_bit(), leer\_bit()), otras para reservar y liberar bloques (reservar\_bloque(), liberar\_bloque()) y otras para gestionar inodos (escribir\_inodo(), leer\_inodo(), reservar\_inodo())¹.



### ficheros basico.c

Hay que programar funciones básicas<sup>2</sup> de E/S para los bits del mapa de bits (en adelante MB):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dejaremos para más adelante la función liberar\_inodo(), dada su complejidad, y porque para liberar un inodo, tenemos que liberar sus bloques y antes tenemos que aprender a asignárselos mediante la función traducir\_bloque\_inodo() del nivel 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Los parámetros indicados son orientativos. Si necesitáis adaptarlos lo hacéis, siempre y cuando las funciones hagan lo que se requiere. Igualmente podéis utilizar funciones auxiliarias cuando lo consideréis oportuno.

Nivel 3

### 1) int escribir\_bit(unsigned int nbloque, unsigned int bit);

Esta función escribe el valor indicado por el parámetro *bit*: 0 (libre) ó 1 (ocupado) en un determinado bit del MB que representa el bloque *nbloque*. La utilizaremos cada vez que necesitemos reservar o liberar un bloque.

Dado un nº de bloque físico, *nbloque*, del que queremos indicar si está libre o no, primeramente deberemos averiguar donde se ubica su bit correspondiente en el MB y luego en el dispositivo<sup>3</sup> (nº de bloque físico) para grabarlo cuando le hayamos dado el valor deseado.

#### Veámoslo paso a paso:

- Leer el superbloque para obtener la localización del MB.
- Calculamos la posición del byte en el MB, posbyte, que contiene el bit que representa el nbloque y luego la posición del bit dentro de ese byte, posbit:

```
posbyte = nbloque / 8
posbit = nbloque % 8
```

 Hemos de determinar luego en qué bloque del MB, nbloqueMB, se halla ese bit para leerlo:

### nbloqueMB = posbyte / BLOCKSIZE

 Y finalmente hemos de obtener en qué posición absoluta del dispositivo virtual se encuentra ese bloque, nbloqueabs, donde leer/escribir el bit:

### nbloqueabs = SB.posPrimerBloqueMB + nbloqueMB

#### Veamos un ejemplo:

- nbloque = 40.003 (es el bloque que queremos indicar si está libre u ocupado, lo recibimos como parámetro)
- posbyte = nbloque / 8 = 5.000 (dividimos entre 8 porque los bits que representan los bloques físicos se agrupan de 8 en 8 para formar bytes, se trata de una división entera). Esto significa que el byte 5.000 del MB contiene el bit que representa el nbloque 40.003.
- posbit = nbloque % 8 = 40.003 % 8 = 3 (sería el resto de la división). Esto significa que el bit 3 (teniendo en cuenta que se empieza a contar desde el 0) del byte 5.000 del MB es el que representa el nbloque 40.003.
- *nbloqueMB* = *posbyte / BLOCKSIZE* = 5.000 / 1.024 = 4. Esto significa que el bloque 4 del MB, contando des de el 0 **de forma relativa en el MB**, contiene el byte 5.000 que a su vez contiene el bit 3 que representa al *nbloque* 40.003.
- *nbloqueabs* = *SB.posPrimerBloqueMB* + *nbloqueMB* = 1 + 4 = 5, es la posición absoluta del dispositivo donde se halla *nbloqueMB*, y la que emplearemos para realizar el *bread()*.

Adelaida Delgado

2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Recordemos que todas las operaciones de E/S con el dispositivo las hacemos por bloques.

Nivel 3

Ahora que ya tenemos ubicado el bit en el dispositivo, leemos el bloque que lo contiene y cargamos el contenido en un *buffer bufferMB*, de *unsigned char* del tamaño de un bloque, en el que tendremos que modificar el bit deseado, pero preservando el valor de los demás bits del bloque.

Veámoslo paso a paso:

 Recordemos que posbyte es el byte que contiene el bit del del MB, y ese byte ahora lo tenemos contenido en bufferMB, que ocupa 1 bloque, así que necesitamos realizar la operación módulo con el tamaño de bloque para localizar su posición, y así quedará dentro del rango de ese tamaño:

### posbyte = posbyte % BLOCKSIZE

En el ejemplo anterior *posbyte* = 5.000. Para que nos sirva de índice en el *buffer* de tamaño 1024, hay que realizar el módulo con ese tamaño para obtener un valor dentro del rango [0, 1024], o sea que *posbyte* pasará a valer 5.000 % 1.024 = 904 y ese será el índice del array *bufferMB*.

 Ahora que ya tenemos en memoria el byte, bufferMB[posbyte], podemos poner a 1 o a 0 el bit correspondiente. Para ello, primeramente, utilizaremos una máscara y realizaremos un desplazamiento de bits (tantos como indique el valor posbit) a la derecha:

```
unsigned char mascara = 128 // 10000000
mascara >>= posbit // desplazamiento de bits a la derecha
```

o Para poner un bit a 1:

bufferMB[posbyte] | = mascara // operador OR para bits

Para poner un bit a 0:

bufferMB[posbyte] &= ~mascara // operadores AND y NOT para bits

Veamos un ejemplo para *posbit*=3:

- mascara: 10000000
- Desplazando el 1er bit de la máscara a la derecha 3 posiciones ⇒ mascara: 00010000
- Para poner el bit a 1:

Si hacemos el OR binario de la máscara con el byte del MB, obtendremos un 1 en la posición=3 y preservaremos el valor del resto:

00010000 | xxx0xxxx = xxx1xxxx 00010000 | xxx1xxxx = xxx1xxxx

• Para poner el bit a 0:

Nivel 3

- o Hacemos el NOT binario de la máscara ⇒ máscara: 11101111
- Si hacemos el AND binario de la máscara con el byte del MB, obtendremos un 0 en la posición=3 y preservaremos el valor del resto:

Por último escribimos ese buffer del MB en el dispositivo virtual con **bwrite()** en la posición que habíamos calculado anteriormente, **nbloqueabs**.

Se puede utilizar la función escribir\_bit() para modificar la función initMB() para poner a 1 en el MB los bits que corresponden a los bloques que ocupa el superbloque, el propio MB, y el array de inodos, aunque ya vimos en el nivel 2 una manera más eficiente de hacerlo sin necesidad de tal función. En cualquier caso implicará también actualizar la cantidad de bloques libres en el superbloque y grabarlo.

### char leer\_bit(unsigned int nbloque);

Lee un determinado bit del MB y devuelve el valor del bit leído.

Se procede igual que en la función anterior para obtener el byte del dispositivo que contiene el bit deseado y el bloque físico absoluto que lo contiene, pero en vez de escribir, lee el bit correspondiente utilizando un desplazamiento de bits a la derecha:

```
unsigned char mascara = 128; // 10000000
mascara >>= posbit; // desplazamiento de bits a la derecha
mascara &= bufferMB[posbyte]; // operador AND para bits
mascara >>= (7 - posbit); // desplazamiento de bits a la derecha
```

Veamos un ejemplo para *posbit*=3:

- mascara: 10000000
- Desplazando el 1er bit de la máscara a la derecha 3 ⇒ mascara: 00010000
- Si hacemos el AND binario de la máscara con el byte del MB, obtenemos el bit de la posición=3 y el resto queda a 0:

```
00010000 & xxx0xxxx = 00000000
00010000 & xxx1xxxx = 00010000
```

• En el byte resultado obtenido hacemos un desplazamiento de 7 - *posbit* posiciones a la derecha, o sea de 4 y así nos queda:

00000000 si originariamente había un 0 en el MB // 0 en decimal

Nivel 3

00000001 si originariamente había un 1 en el MB

// 1 en decimal

En este nivel también hay que programar funciones básicas para reservar y liberar bloques:

### 3) int reservar\_bloque();

Encuentra el primer bloque libre, consultando el MB, lo ocupa (con la ayuda de la función escribir\_bit()) y devuelve su posición.

#### Veámoslo paso a paso:

- o Comprobamos la variable del superbloque que nos indica si quedan bloques libres.
- Si aún quedan, hemos de localizar el 1er bloque libre del dispositivo virtual consultando cuál es el primer bit a 0 en el MB:
  - (1) Primero localizamos la posición del primer bloque del MB que tenga algún bit a 0, posBloqueMB y lo leemos:
    - recorremos los bloques del MB (iterando con *posBloqueMB*) y los iremos cargando en *bufferMB*

#### bread(posBloqueMB, bufferMB)

hasta encontrar uno que tenga algún 0.

Para ello utilizaremos un buffer auxiliar, bufferAux, inicializado a 1s:

#### memset(bufferAux, <mark>255</mark>, BLOCKSIZE); // llenamos el buffer auxiliar con 1s

y comparamos cada bloque leído del MB, *bufferMB*, con ese buffer auxiliar inicializado a 1s, utilizando la función *memcmp()*.

- (2) Luego localizamos qué byte dentro de ese bloque tiene algún 0:
  - Cuando salgamos de la iteración, en *bufferMB* estará el bloque que contiene al menos un 0 y buscamos en ese bloque, procedente del MB, la posición del primer byte, *posbyte*, que tenga algún 0 (podemos hacerlo recorriendo ese bloque y comparando cada byte con 255).
- (3) Finalmente localizamos el primer **bit** dentro de ese byte que vale 0:
  - Buscamos en ese byte, *bufferMB[posbyte]*, en qué posición, *posbit*, está el 0, empezando por la izquierda:

```
unsigned char mascara = 128; // 10000000
posbit = 0;
```

Nivel 3

```
// encontrar el primer bit a 0 en ese byte
while (bufferMB[posbyte] & mascara) { // operador AND para bits
  bufferMB[posbyte] <<= 1;  // desplazamiento de bits a la izquierda
  posbit++;
}</pre>
```

Veamos un ejemplo para un byte con valor 251 (11111011 en binario):

- mascara: 10000000, *posbit* = 0
- Iteramos un AND binario del byte del MB con la máscara, incrementamos el contador y desplazamos un bit a la izquierda:

```
11111011 & 10000000 = 10000000, posbit = 1

11110110 & 10000000 = 10000000, posbit = 2

11101100 & 10000000 = 10000000, posbit = 3

11011000 & 10000000 = 10000000, posbit = 4

10110000 & 10000000 = 10000000, posbit = 5

01100000 & 10000000 = 00000000 //fin
```

 Para determinar cuál es finalmente el nº de bloque (nbloque) que podemos reservar (posición absoluta del dispositivo), necesitaremos efectuar el siguiente cálculo:

```
nbloque = ((posBloqueMB - SB.posPrimerBloqueMB) * BLOCKSIZE + posbyte) * 8 + posbit;
```

- Utilizamos la función escribit\_bit() pasándole como parámetro ese nº de bloque y un 1 para indicar que el bloque está reservado.
- Decrementamos la cantidad de bloques libres en el campo correspondiente del superbloque, y salvamos el superbloque
- Grabamos un buffer de 0s en la posición del nbloque del dispositivo por si había basura (podría tratarse de un bloque reutilizado por el sistema de ficheros)
- Devolvemos el nº de bloque que hemos reservado, nbloque

### 4) int liberar\_bloque(unsigned int nbloque);

Libera un bloque determinado (con la ayuda de la función escribir\_bit()).

Veámoslo paso a paso:

- Ponemos a 0 el bit del MB correspondiente al bloque *nbloque* (lo recibimos como parámetro)
- Incrementamos la cantidad de **bloques libres** en el superbloque, pero no limpiamos el bloque en la zona de datos; se queda basura pero se interpreta como espacio libre. Salvamos el superbloque.
- Devolvemos el nº de bloque liberado, nbloque.

Nivel 3

Hay que programar también funciones básicas para escribir y leer inodos:

### 5) int escribir\_inodo(unsigned int ninodo, struct inodo inodo);

Escribe el contenido de una variable de tipo struct inodo en un determinado inodo del array de inodos, *inodos*.

Observación: como la escritura se hace por bloques, hay que preservar el valor de los demás inodos del bloque.

#### Veámoslo paso a paso:

- Leemos el superbloque para obtener la localización del array de inodos.
- Obtenemos el nº de bloque del array de inodos que tiene el inodo solicitado.
- Empleamos un array de inodos, del tamaño de la cantidad de inodos que caben en un bloque: <a href="mailto:struct inodo inodos[BLOCKSIZE/INODOSIZE">struct inodo inodos[BLOCKSIZE/INODOSIZE]</a>, como buffer de lectura del bloque que hemos de leer.
- Una vez que tenemos el bloque en memoria escribimos el inodo en el lugar correspondiente del array: ninodo%(BLOCKSIZE/INODOSIZE).
- El bloque modificado lo escribimos en el dispositivo virtual utilizando la función bwrite().

### 6) int leer\_inodo(unsigned int ninodo, struct inodo \*inodo);

Lee un determinado inodo del array de inodos para volcarlo en una variable de tipo *struct inodo* pasada por referencia.

#### Veámoslo paso a paso:

- Leemos el superbloque para obtener la localización del array de inodos
- Obtenemos el nº de bloque del array de inodos que tiene el inodo solicitado
- Empleamos un array de inodos, del tamaño de la cantidad de inodos que caben en un bloque: struct inodo inodos[BLOCKSIZE/INODOSIZE], como buffer de lectura del bloque que hemos de leer
- El inodo solicitado está en la posición ninodo%(BLOCKSIZE/INODOSIZE) del buffer
- Si ha ido todo bien devolvemos 0

Finalmente nos queda programar funciones básicas para reservar y liberar inodos (ésta última la dejaremos para el Nivel 6):


Nivel 3

### 7) int reservar\_inodo(unsigned char tipo, unsigned char permisos);

Encuentra el primer inodo libre (dato almacenado en el superbloque), lo reserva (con la ayuda de la función *escribir\_inodo()*), **devuelve su número** y actualiza la lista enlazada de inodos libres.

Veámoslo paso a paso:

- Comprobar si hay inodos libres y si no hay inodos libres indicar error y salir.
- Primeramente actualizar la lista enlazada de inodos libres de tal manera que el superbloque apunte al siguiente de la lista. Tendremos la precaución de guardar en una variable auxiliar poslnodoReservado cual era el primer inodo libre, ya que éste es el que hemos de devolver.



Lista enlazada de nodos libres antes y después de reservar un inodo

- A continuación inicializamos todos los campos del inodo al que apuntaba inicialmente el superbloque:
  - tipo (pasado como argumento)
  - permisos (pasados como argumento)
  - o cantidad de enlaces de entradas en directorio: 1
  - o tamaño en bytes lógicos: 0
  - timestamps de creación para todos los campos de fecha y hora: time(NULL)
  - o cantidad de bloques ocupados en la zona de datos: 0
  - o punteros a bloques directos: 0 (el valor 0 indica que no apuntan a nada)
  - o punteros a bloques indirectos: 0 (el valor 0 indica que no apuntan a nada)
- Utilizar la función *escribir\_inodo()* para escribir el inodo inicializado en la posición del que era el primer inodo libre, *posInodoReservado*.
- Actualizar la cantidad de inodos libres, y reescribir el superbloque.
- Devolver poslnodoReservado.

Nivel 3

## mi\_mkfs.c

En el programa **mi\_mkfs.c** habrá que **crear el directorio raíz.** Podemos utilizar la función *reservar\_inodo ('d', 7)* para ello.

En la inicialización del superbloque del nivel anterior tendremos que haber indicado que el primer inodo libre es el 0 y que la cantidad de inodos libres inicial es ninodos (la función reservar\_inodo() actualizará esos valores).

Tras la creación del directorio raíz, el primer inodo libre pasará a ser el 1 y en el sistema habrá un inodo libre menos.

Nivel 3

### Tests de prueba

Para comprobar el buen funcionamiento de las funciones de este nivel podéis modificar el programa de pruebas **leer\_sf.c**<sup>4</sup> para:

- mostrar el superbloque (ya se habrán inicializado los metadatos y habrán esos bloques libres menos, y también se habrá creado el inodo raíz con lo cual habrá 1 inodo libre menos y se habrá actualizado la cabecera de la lista de inodos libres)
- mostrar el MB (y así comprobar el funcionamiento de escribir\_bit() y leer\_bit()). Si no queréis mostrar los 100.000 bits bastan el 1º y último de cada zona.
- reservar y liberar un bloque (y así comprobar las funciones reservar\_bloque() y liberar\_bloque()). Para mostrar los cambios en la cantidad de bloques libres tras cada acción habra que leer el superbloque.
- mostrar el inodo del directorio raíz (y así comprobar reservar\_inodo(), escribir\_inodo() y leer\_inodo()).

Para mostrar en formato amigable los sellos de tiempo de un inodo que están en epoch:

```
#include <time.h> //esta librería incluirla en ficheros_basico.h
...
struct tm *ts;
char atime[80];
char mtime[80];
char ctime[80];
struct inodo inodo;
int ninodo;
...
leer_inodo(ninodo, &inodo);
ts = localtime(&inodo.atime);
strftime(atime, sizeof(atime), "%a %Y-%m-%d %H:%M:%S", ts);
ts = localtime(&inodo.mtime);
strftime(mtime, sizeof(mtime), "%a %Y-%m-%d %H:%M:%S", ts);
ts = localtime(&inodo.ctime);
strftime(ctime, sizeof(ctime), "%a %Y-%m-%d %H:%M:%S", ts);
ts = localtime(&inodo.ctime);
strftime(ctime, sizeof(ctime), "%a %Y-%m-%d %H:%M:%S", ts);
printf("ID: %d ATIME: %s MTIME: %s CTIME: %s\n",ninodo,atime,mtime,ctime);
...
```

Ejemplo de ejecución de leer\_sf en este nivel para 100.000 bloques con BLOCKSIZE = 1KB:

```
$ ./mi_mkfs disco 100000
$ ./leer_sf disco
```

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En este nivel ya no hay que mostrar la inicialización de la lista enlazada de inodos. No borrar el código, solo dejarlo comentado

### Nivel 3

```
DATOS DEL SUPERBLOQUE
posPrimerBloqueMB = 1
posUltimoBloqueMB = 13
posPrimerBloqueAI = 14
posUltimoBloqueAI = 3138
posPrimerBloqueDatos = 3139
posUltimoBloqueDatos = 99999
poslnodoRaiz = 0
posPrimerInodoLibre = 1
cantBloquesLibres = 96861
cantinodosLibres = 24999
totBloques = 100000
totInodos = 25000
sizeof struct superbloque: 1024
sizeof struct inodo: 128
RESERVAMOS UN BLOQUE Y LUEGO LO LIBERAMOS
Se ha reservado el bloque físico nº 3139 que era el 1º libre indicado por el MB
SB.cantBloquesLibres = 96860
Liberamos ese bloque y después SB.cantBloquesLibres = 96861
MAPA DE BITS CON BLOQUES DE METADATOS OCUPADOS<sup>5</sup>
[leer_bit(0)\rightarrow posbyte:0, posbit:0, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(0) = 1
[leer_bit(1)\rightarrow posbyte:0, posbit:1, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(1) = 1
[leer_bit(13)\rightarrow posbyte:1, posbit:5, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(13) = 1
[leer_bit(14)\rightarrow posbyte:1, posbit:6, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(14) = 1
[leer_bit(3138) → posbyte:392, posbit:2, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(3138) = 1
[leer_bit(3139) → posbyte:392, posbit:3, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(3139) = 0
```

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Por simplicidad basta mostrar los bits de los bloques de inicio y fin de cada zona del dispositivo en vez de un listado de los nbloques del dispositivo. El valor de *posbyte* mostrado por la función leer\_bit() es antes de relativizarlo a 1024.

Nivel 3

```
[leer_bit(99999) → posbyte:12499, posbit:7, nbloqueMB:12, nbloqueabs:13)]
leer_bit(99999) = 0

DATOS DEL DIRECTORIO RAIZ
tipo: d
permisos: 7
atime: Tue 2021-03-09 18:16:08
ctime: Tue 2021-03-09 18:16:08
mtime: Tue 2021-03-09 18:16:08
nlinks: 1
tamEnBytesLog: 0
numBloquesOcupados: 0
```

Ejemplo de ejecución de **leer\_sf** en este nivel para 1.000.000 bloques con **BLOCKSIZE** = 1KB:

```
$ rm disco
$ ./mi_mkfs disco 1000000
$ ./leer_sf disco
DATOS DEL SUPERBLOQUE
posPrimerBloqueMB = 1
posUltimoBloqueMB = 123
posPrimerBloqueAI = 124
posUltimoBloqueAI = 31373
posPrimerBloqueDatos = 31374
posUltimoBloqueDatos = 999999
poslnodoRaiz = 0
posPrimerInodoLibre = 1
cantBloquesLibres = 968626
cantlnodosLibres = 249999
totBloques = 1000000
totInodos = 250000
RESERVAMOS UN BLOQUE Y LUEGO LO LIBERAMOS
Se ha reservado el bloque físico nº 31374 que era el 1º libre indicado por el MB
SB.cantBloquesLibres = 968625
Liberamos ese bloque y después SB.cantBloquesLibres = 968626
MAPA DE BITS CON BLOQUES DE METADATOS OCUPADOS
[leer\_bit(0) \rightarrow posbyte:0, posbit:0, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(0) = 1
```

Nivel 3

```
[leer_bit(1) → posbyte:0, posbit:1, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(1) = 1
[leer_bit(123) → posbyte:15, posbit:3, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(123) = 1
[leer_bit(124)\rightarrow posbyte:15, posbit:4, nbloqueMB:0, nbloqueabs:1)]
leer_bit(124) = 1
[leer_bit(31373)\rightarrow posbyte:3921, posbit:5, nbloqueMB:3, nbloqueabs:4)]
leer_bit(31373) = 1
[leer_bit(31374)\rightarrow posbyte:3921, posbit:6, nbloqueMB:3, nbloqueabs:4)]
leer_bit(31374) = 0
[leer_bit(999999) \rightarrow posbyte:124999, posbit:7, nbloqueMB:122, nbloqueabs:123)]
leer_bit(999999) = 0
DATOS DEL DIRECTORIO RAIZ
tipo: d
permisos: 7
atime: Tue 2021-03-09 18:22:59
ctime: Tue 2021-03-09 18:22:59
mtime: Tue 2021-03-09 18:22:59
nlinks: 1
tamEnBytesLog: 0
numBloquesOcupados: 0
```