II. Grundlagen der Mechanik

1. Bewegung eines Massenpunktes

1.1. Geschwindigkeit und Bewegung

Die Mechanik beschreibt, wie sich massive Körper unter dem Einfluss von Kräften in Raum und Zeit bewegen.

Eine Idealisierung ist die Bewegung von punktförmigen, massebehafteten Objekten.


Bsp.: Planetenbewegung, da $r_{\mathrm{Planet}} \ll r_{\mathrm{Bahn}}$ (Idealisierung wird später gerechtfertigt.)

Ein Massepunkt bewegt sich auf einer <u>Bahnkurve</u>. In der klass. Mechanik kann der Ort \vec{r} zum Zeitpunkt t genau angegeben werden.

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Bahnkurve

 \vec{r} ist eine <u>vektorielle Größe</u>




[Demtröder]

Beispiele:

1) Bewegung bei konstanter Geschwindigkeit (Definition folgt) in einer Dimension

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v \cdot t = x \\ 0 = y \\ 0 = z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot v \cdot t = \hat{x} \cdot v \cdot t$$


Diagramm:



2) Kreisbewegung in 2 Dimensionen

$$x = R \cdot \cos(\omega t) \quad y = R \cdot \sin(\omega t) \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} R \cdot \cos(\omega t) \\ R \cdot \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$
mit konstantem R und $\omega = \frac{d\phi}{dt}$

Diagramm:



Offensichtlich ist:

$$x^{2} + y^{2} = R^{2}(\cos^{2}(\omega t) + \sin^{2}(\omega t)) = R^{2} = \text{const.}$$

Bewegungen in den 3 Raumrichtungen lassen sich beliebig überlagern (vektorielle Addition).


Ein Massepunkt lege in einer Zeit Δt die Wegstrecke Δr zurück.

Def.:
$$\bar{v} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$$
 ist die mittlere Geschwindigkeit

Man bildet nun den Grenzwert
$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{r(t + \Delta t) - r(t)}{\Delta t} = \frac{dr}{dt} = \dot{r}$$

<u>Def.:</u> Die (Momentan-) Geschwindigkeit eines Massepunktes ist die zeitliche Ableitung der Weg-Zeit-Funktion $\,r=r(t)\,$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$$
 $[v] = \frac{m}{s}$



Die Geschwindigkeit v(t) ist die Tangente der Bahnkurve am Punkt r(t). Ihr Betrag $|\vec{v}(t)|=\sqrt{x^2(t)+y^2(t)+z^2(t)}$ gibt die Steigung der Bahnkurve an.


Bsp. 1: Konstante Geschwindigkeit in einer Dimension

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v \cdot t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 $\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \text{const.}$

"gleichförmig geradlinige Bewegung"

Bsp. 2: Kreisbewegung

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cdot \cos(\omega t) \\ R \cdot \sin(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{v}(t) = \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} -\omega R \cdot \sin(\omega t) \\ \omega R \cdot \cos(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$



Der Betrag der Geschwindigkeit ist konstant, aber ihre Richtung ändert sich ständig.


<u>Def.:</u> Die Beschleunigung eines Massepunktes ist die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeits-Orts-Funktion $\vec{v}=\vec{v}(t)$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \dot{\vec{v}}(t)$$
 $[a] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Die Beschleunigung ist die zweite zeitliche Ableitung der Weg-Zeit-Funktion:

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

Interpretation: Die Beschleunigung gibt die Krümmung der Weg-Zeit-Funktion $\vec{r}=\vec{r}(t)$ an.




1.2. Einfache Bewegungsabläufe


Die Bahnkurve $\vec{r}(t)$ kann durch Integration von $\vec{v}(t)$ bzw. $\vec{a}(t)$ gewonnen werden.

$$\vec{v}(t) = \int_{t_0}^t \vec{a}(t') dt'$$

$$\vec{r}(t) = \int_{t_0}^t \vec{v}(t') dt' = \int_{t_0}^t dt' \int_{t_0}^{t'} \vec{a}(t'') dt''$$

Der freie Fall:





$$a = \begin{pmatrix} a_x = 0 \\ a_y = 0 \\ a_z = -g \end{pmatrix} \quad \text{mit } g = -9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

 $a = \begin{pmatrix} a_x = 0 \\ a_y = 0 \\ a_z = -g \end{pmatrix} \quad \text{mit } g = -9,81 \; \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ Als <u>Anfangsbedigung</u> sei $\vec{v}(t=0) = 0 \; \text{und} \; \vec{r}(t=0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h \end{pmatrix}$

Eine zweifache Integration unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen liefert die Geschwindigkeits-Zeit-Kurve und die Bahnkurve:

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \cdot t \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2}gt^2 + h \end{pmatrix}$$

Die Fallzeit und die Endgeschwindigkeit für eine Anfangshöhe h sind somit

$$t_F = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$v_F = \sqrt{2hg}$$


Die schiefe Ebene:

Der Massepunkt bewegt sich entlang der schiefen Ebene gemäß der Beschleunigung $|a|=g\cdot\sin\theta$

Die "Fallzeit" für eine Höhe z(t=0)=h

$$z(t) = h - \frac{1}{2}(g \cdot \sin \theta)t^{2}$$

$$\to t_{FS} = \sqrt{\frac{2h}{g \cdot \sin \theta}}$$



Galilei erfand die schiefe Ebene, um bei Fallversuchen für länger Zeit (und damit genauer) messen zu können!





Wurfparabel:

Den allgemeinen Fall eines Wurfes im Schwerefeld kann man in 2 Dimensionen beschreiben.

Anfangsbedingung:


$$\vec{r}(t=0) = \vec{r}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h \end{pmatrix} \quad \vec{v}(t=0) = \vec{v}_0 = \begin{pmatrix} v_{x0} \\ 0 \\ v_{z0} \end{pmatrix}$$

Es folgt nach Integration

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_{x0} \cdot t \\ 0 \\ h - \frac{1}{2}gt^2 + v_{z0} \cdot t \end{pmatrix} \qquad v_{0z}$$

Umformen liefert die Wurfparabel:

$$z(x) = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_{x0}^2} \cdot x^2 + \frac{v_{z0}}{v_{x0}} \cdot x + h$$




Für die Wurfweite folgt:

$$x_{w} = \frac{v_{x0} \cdot v_{z0}}{g} \pm \sqrt{\left(\frac{v_{x0} \cdot v_{z0}}{g}\right)^{2} + \frac{2v_{x0}^{2}}{g}h}$$
$$= \frac{v_{0}^{2}}{2g} \cdot \sin(2\phi) \left[1 + \left(1 + \frac{2gh}{v_{0}^{2}\sin^{2}\phi}\right)^{1/2}\right]$$

Für die größte Wurfweite folgt aus $\frac{dx_w}{d\phi}=0$

$$\phi_{\text{opt}} = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2 + \frac{2gh}{v_0^2}}}\right)$$



Für h=0 ist dies
$$\arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} \text{ oder } \phi = 45^{\circ}$$

1.3. Die gleichförmige Kreisbewegung

Bei einer gleichförmigen Kreisbewegung ändert sich nur die Richtung nicht der Betrag der Geschwindigkeit!

Die zur Zeit Δt zurückgelegte Strecke ist ein Kreissegment $s(\Delta t)$.

Somit ist:

$$v = \frac{ds}{dt} = R \cdot \frac{d\phi}{dt} = R \cdot \omega$$



Χ

Die Geschwindigkeit ist immer tangential und kann somit als $\vec{v}=R\cdot\omega\cdot\hat{e}_t$ mit dem Einheitsvektor \hat{e}_t geschrieben werden.

Also ist:
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(|\vec{v}| \cdot \hat{e}_t \right) = |\vec{v}| \cdot \frac{d}{dt} (\hat{e}_t) = R \cdot \omega \cdot \frac{d}{dt} (\hat{e}_t)$$


Da $\vec{a} \perp \vec{v}$ ändern sich beide mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit:

$$a = v \cdot \frac{d}{dt}(\hat{e}_t) = -R \cdot \omega^2 \cdot \hat{r}$$

Def.:
$$a = -R\omega^2 \hat{r}$$
 $[a] = m\left(\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}\right)^2$ Zentripetalbeschleunigung

Man kann die Winkelgeschwindigkeit allgemeiner als einen Vektor schreiben, der senkrecht auf der Bewegungsebene steht.

$$\vec{v} = (\vec{\omega} \times \vec{r}) \text{ oder } \vec{\omega} = \vec{r} \times \vec{v}/|\vec{r}|^2$$



1.4. Die einfache Schwingung

Das Fadenpendel

Bei einer Vernachlässigung des Gewichts des Fadens kann man die Kugel als Massenpunkt an einem masselosen Faden idealisieren: mathematisches Pendel

Auf die Kugel mit der Masse m im Schwerefeld wirkt die tangentiale Beschleunigung: $-g\sin\phi$

Es ergibt sich somit für die Bewegungsgleichung


$$a(t) = -g\sin\phi = \dot{v}(t) = \frac{d}{dt}\left(L\dot{\phi}\right) = L\ddot{\phi} \text{ oder }$$


Für kleine Winkel mit $\sin \phi \approx \phi$ folgt:

$$\ddot{\phi} + (g/L)\,\phi = 0$$

Es ist leicht zu sehen, dass sich mit der Anfangsbedingung $\phi(0) = 0$ ergibt:

$$\phi(t) = A \sin\left(\sqrt{g/L}t\right)$$





Das Pendel führt eine periodische Bewegung durch, mit der Schwingungsdauer

$$T = 2\pi \sqrt{L/g}$$

T kann zur Bestimmung von g genutzt werden:


$$g = L/(T/2\pi)^2$$

2. Die Newtonschen Axiome


2.1. Die Axiome

Erfahrungstatsachen:

Kräfte sind die Ursache von Bewegungsänderungen




Eine Kraft ist eine vektorielle Größe.



Vektorielle Addition von Kräften

Ein **Kraft** \vec{F} kann in jedem Raumpunkt \vec{r} charakerisiert werden:

Kraftfeld
$$ec{F}(ec{r})$$



Newton veröffentlichte in seinem Werk *Philosophiae naturalis – Principia Mathematica* Axiome, zur Quantifizierung von Kräften und der Bewegung unter ihrem Einfluss. Diese Axiome sind Grundgleichungen der Mechanik.

Axiom 1: Jeder Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder gleichförmigen geradlinigen Bewegung, solange keine Kraft auf ihn wirkt.

(gilt in Inertialsystemen)

<u>Def.:</u> Der Impuls \vec{p} eines Körpers ist das Produkt aus seiner Masse und seiner Geschwindigkeit. $\vec{p} = m \cdot \vec{v} \qquad [\vec{p}] = \mathrm{kg} \frac{\mathrm{m}}{c}$

Axiom 2: Die Impulsänderung eines Körpers ist gleich der auf ihn wirkenden Gesamtkraft. Die Änderung liegt in der Richtung der wirkenden Kraft \vec{F} .

Somit: $ec{F}=rac{dp^{'}}{dt}=\dot{ec{p}}$ $[ec{F}]=\mathrm{kg}rac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}=N$

Die Kraft misst man in Newton

Bei konstanter Masse *m* folgt speziell:

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m \cdot \vec{v}) = \vec{v} \cdot \frac{dm}{dt} + m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = m \cdot \vec{a}$$

Axiom 3: Die Kräfte, die zwei Körper aufeinander ausüben sind gleich groß und entgegengesetzt.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Beispiel für zwei wechselwirkende Teilchen:

$$\dot{\vec{p}}_1 = \vec{F}_1 = -\vec{F}_2 = \dot{\vec{p}}_2 \iff \dot{\vec{p}}_1 + \dot{\vec{p}}_2 = 0$$

Die Summe der Impulsänderungen ist null, insofern keine äußeren Kräfte wirken!

Die auftretende skalare Größe Masse wurde bislang nicht definiert.

Mit Hilfe des 2. Newtonschen Axioms folgt:

$$ec{F} = m \dot{ec{v}} = m ec{a}$$
 und somit $ec{F}/m_t = ec{a}$ — messbare Größe!

Mit Hilfe des 3. Newtonschen Axioms lassen sich nun Massen vergleichen, d.h. messen:

$$m_{t1}\vec{a}_{12}=\vec{F}_{12}=-\vec{F}_{21}=-m_{t2}\vec{a}_{21}$$
 somit $m_{t1}/m_{t2}=|\vec{a}_{21}|/|\vec{a}_{12}|$

Vergleich zweier Massen:

$$m_{t1}$$
 m_{t2}
 m_{t2}
 m_{t2}

<u>Def.:</u> Die Skalare Größe m_t bezeichnet man als träge Masse. $[m_t] = \mathrm{kg}$

2.2. Träge und schwere Masse

Die Eigenschaft eines Körpers in Ruhe oder geradlinig gleichförmiger Bewegung zu verharren bezeichnet man als <u>Trägheit</u>.


Die zur Impulsänderung notwendige Kraft ist proportional zur trägen Masse m_t eines Körpers.


Massebehaftete Körper üben eine Anziehung aufeinander aus.

Das Kraftgesetz für diese Gravitationskraft ist

$$\vec{F}_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

Die skalaren Größen m_1 und m_2 bezeichnen jeweils die <u>schwere Masse</u>.





Auf der Erdoberfläche gilt für einen Körper der schweren Masse m:

$$\vec{F}_g = G \cdot \frac{M_{\text{Erde}}}{r^2} \cdot m = \vec{g} \cdot m$$

$$|\vec{g}| = g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$(G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}, M_E = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}, r = 6380 \text{ km})$$

Somit gilt für die Bewegung eines Körpers im Schwerefeld:

Man kann den Proportionalitätsfaktor zwischen schwerer und träger Masse gleich eins setzen.

In Präzisionsexperimenten wurde gezeigt, dass die rel. Abweichung zwischen schwerer und träger Masse kleiner als 10^{-10} ist.

2.3. Kräfte

Es gibt nur 4 Arten von Kräften in der Natur:

- 1. Die Gravitationskraft
- 2. Die elektromagnetische Kraft
- 3. Die starke Kernkraft (hadronische Kraft)
- 4. Die schwache Kernkraft

Wegen ihrer Langreichweitigkeit nimmt man alltäglich nur 1. und 2. war.

Die Gravitationskraft ist die bei weitem schwächste Kraft.

Zahlenbeispiel für die relative Stärke von Gravitation und Coulomb-Kraft im Wasserstoffatom:

$$F_g = G \cdot \frac{m_p \cdot m_e}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r^2}$$

$$\Rightarrow \frac{F_g}{F_e} = \frac{G \cdot m_p m_e}{e^2} \cdot 4\pi\epsilon_0$$


$$= \frac{6,7 \cdot 10^{-11} \cdot 1,6 \cdot 10^{-27} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31}}{(1,6 \cdot 10^{-19})^2} \cdot 4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}$$


$$\approx \frac{10^{-10} \cdot 10^{-27} \cdot 10^{-30}}{10^{-38}} \cdot 10^{-10} \approx 10^{-39}$$

In speziellen mechanischen Problemen benennt man zweckmäßigerweise weitere Kräfte:

Kontaktkraft

Beispiel: Stoß zwischen zwei Kugeln






[Halliday]

Federkraft


Auslenkung einer Feder um Δx :

$$F = -\kappa \cdot \Delta x$$
 Hookesches Gesetz



Zugspannung






Reibungskraft

Beispiel:

Reibung bei schiefer Ebene



<u>Def.:</u> Die Kraft \vec{F}_n heißt <u>Normalkraft</u>. Sie ist parallel zur Flächennormale \hat{n}

Bei der Reibungskraft unterscheidet man die Fälle der

• Haftreibung, wenn der Körper ruht und bewegt werden soll und




• **Gleitreibung**, wenn sich der Körper bereits in Bewegung befindet. Die Gleitreibung hängt nicht von der Geschwindigkeit ab!



Es ist $\mu_{HR} \ge \mu_{GR}$

Bei der gleichmäßigen Erhöhung der Zugkraft an einem anfangs ruhenden Gegenstand ergibt sich folgender Verlauf der Kraft:



Kontakt	μ_{hr}	μ_{gr}
Stahl/ Eis	0,027	0,014
Stahl/ Stahl	0,45-0,8	0,4-0,7
Stahl/ Teflon	0,04	
Leder/ Metall	0,4	

Beispiele von Reibungskoeffizienten

Kontakt-, Feder- und Reibungskraft sowie die Zugspannung können auf die elektromagnetische Kraft zurückgeführt werden.

2.4. Bewegung unter Einwirkung von Kräften

Die Weg-Zeit-Funktion für einen Massenpunkt kann für beliebige Krafteinwirkungen durch Integration gewonnen werden:

$$\dot{\vec{p}} = m \cdot \dot{\vec{v}} = \vec{F} \quad \text{und} \quad m = \text{const.}$$


$$\Rightarrow v(t) = \frac{1}{m} \int_{t_0}^t F(t') \, dt' + v_0$$

$$\text{und} \quad r(t) = \frac{1}{m} \cdot \int_{t_0}^t dt'' \left\{ \int_{t_0}^{t''} F(t') \, dt' \right\} + v_0(t - t_0) + r_0$$

Für konstante Kräfte folgt mit t_0 =0 sofort:

$$r(t) = \frac{1}{2} \frac{F}{m} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + r_0$$

Interessant ist der Fall nicht-konstanter Masse, der in der sog. Raketengleichung auftritt:



- v'Ausströmgeschwindigkeit relativ zur Erde
- ullet ${\cal U}$ Geschwindigkeit der Rakete
- $v_R = v' v$ Ausströmgeschwindigkeit des Gases relativ zur Rakete

In der Zeit Δt strömt die Masse Δm aus. Dadurch nimmt die Gesamtmasse um $m-\Delta m$ ab, und v um Δv zu; somit gilt für die Impulsänderung:

$$\Delta p = p(t + \Delta t) - p(t) = (m - \Delta m) \cdot (v + \Delta v) + \Delta m \cdot v' - m \cdot v$$
 und
$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = -\frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot v + \frac{\Delta v}{\Delta t} \cdot m - \frac{\Delta m \cdot \Delta v}{\Delta t} + \frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot v'$$

Und im Grenzübergang

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = v_R \cdot \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} + m \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

Da
$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = -m\cdot g$$
 ist, folgt: $\mathrm{d}v = -g\cdot \mathrm{d}t - v_R\cdot \frac{\mathrm{d}m}{m}$

Durch Integration folgt

$$v(t) = v_0 + v_R \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m(t)}\right) - g \cdot t$$

Ein möglichst großes Verhältnis zwischen Anfangsmasse und Endmasse ist mit einstufigen Raketen schlecht zu erreichen.



[Wikipedia]

3. Arbeit und Energie

3.1. Arbeit und Leistung

Def.: Wird ein Körper um ein Wegstück $\Delta \vec{r}$ bewegt und wirkt dabei auf ihn die Kraft $\vec{F}(r)$ so heißt die skalare Größe

$$\Delta W = \vec{F}(\vec{r}) \cdot \Delta \vec{r}$$
 $[\Delta W] = N \cdot m = Joule = J$


die Arbeit.

Stehen $\vec{F}(r)$ und $\Delta \vec{r}$ senkrecht aufeinander, so ist das Skalarprodukt und somit die Arbeit null!

Infinitesimal gilt:

$$dW = \vec{F}(r) d\vec{r} \text{ und}$$

$$W = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}(r) d\vec{r}$$



Bsp. für Berechnung eines Wegintegrals

$$d\vec{r} = R \cdot d\vec{\phi} = R \cdot d\phi \cdot \hat{\phi} = R \cdot d\phi \cdot \begin{pmatrix} -\sin\phi \\ \cos\phi \end{pmatrix}$$

$$\vec{r} = R \cdot \begin{pmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \end{pmatrix} \qquad \vec{r} \perp d\vec{r}$$

$$\vec{F} = F \cdot \hat{x}$$

$$W = \int_{\phi_1}^{\phi_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\phi_1}^{\phi_2} F \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot R \cdot d\phi \begin{pmatrix} -\sin\phi \\ \cos\phi \end{pmatrix}$$
$$= -F \cdot R \cdot \int_{\phi_1}^{\phi_2} \sin\phi \, d\phi = F \cdot R \cdot [\cos\phi]_{\phi_1}^{\phi_2}$$

Die Arbeit ist positiv, wenn eine Vektorkomponente der Kraft parallel zum Weg ist.

Die Arbeit ist negativ, wenn eine Vektorkomponente der Kraft anti-parallel zum Weg ist.

Welche Arbeit wird benötigt, um einen Körper von der Geschwindigkeit v_0 auf die Geschwindigkeit v_1 zu bringen?

$$W = \int_{r_0}^{r_1} m \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dr = \int_{r_0}^{r_1} m \cdot dv \cdot \frac{dr}{dt} = \int_{v_0}^{v_1} m \cdot v \cdot dv$$
$$= \frac{1}{2} m \cdot v_1^2 - \frac{1}{2} m \cdot v_0^2 = \frac{1}{2} m \cdot (v_1^2 - v_0^2)$$

Def.: Der skalare Ausdruck

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$
 $[E_{kin}] = N \cdot m = \text{Joule} = J$

heißt kinetische Energie.

Def.: Die zeitliche Ableitung der Arbeit (Arbeit pro Zeit) ist die Leistung P:


$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$
 $[P] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}} = \mathrm{W} = \mathrm{Watt}$

Beispiele:

1.) Gleichförmige Kreisbewegung

Es ist stets $\,\mathrm{d}\vec{r}\perp\vec{F}_{z}$


Somit
$$\Rightarrow \mathbf{W} = \mathbf{d}\vec{r} \cdot \vec{F}_z = 0$$



2. Gleichförmige Bewegung (ohne Reibung)

Es gilt ebenfalls

$$d\vec{r} \perp \vec{F}_g \Rightarrow dW = \vec{F}_g \cdot d\vec{r} = 0$$




3. Schiefe Ebene

Es ist:

$$dW = +m \cdot g \cdot \sin \theta \, dr$$
$$= mg \sin \theta \cdot (dy/\sin \theta)$$
$$= m \cdot g \, dy$$

Somit:

$$W = + \int_{y=0}^{y=h} m \cdot g \, dy = m \cdot g \cdot h$$




4. Feder

Es ist:

$$\vec{F} = -\kappa x$$

Somit:

$$W = -\int_{x_0}^{x_1} \kappa x \, dx = -\frac{1}{2} \kappa \left(x_1^2 - x_0^2 \right)$$



3.2. Konservative Kraftfelder

Die Funktion $\vec{F}(\vec{r})$ ordnet jeden Raumpunkt \vec{r} ein Feld $\vec{F}(\vec{r})$ zu.

 $ec{F}(ec{r})$ bezeichnet man als Kraftfeld.

Zur Zeit Newtons war die Vorstellung einer Kraftübertragung über eine Distanz (Fernwirkung)

schwer vorstellbar.


Das Kraftfeld galt allein als eine mathematische Beschreibungsmöglichkeit.

Darstellung eines Feldes auf einer Oberfläche

<u>Def.:</u> Ist bei der Bewegung eines Körpers die Arbeit

$$W = \int_{\text{Weg}} \vec{F}(r) \, d\vec{r}$$

wegunabhängig, so heißt $\vec{F}(\vec{r})$ konservativ.



Äquivalente Definition:

In konservativen Kraftfeldern ist die Arbeit bei der Bewegung eines Massepunktes auf einem geschlossenen Weg null.

$$\Rightarrow \oint_{\substack{\text{geschl.} \\ \text{Weg}}} \vec{F}(r) \ \mathrm{d}\vec{r} = 0$$




Bsp.: Homogenes Feld

$$\vec{F}d\vec{r} = F_z dz$$

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}d\vec{r} = \int_{z_1}^{z_2} F_z dz$$

$$= -\int_{z_2}^{z_1} F_z dz \implies \oint \vec{F}d\vec{r} = 0$$




Bsp.: Zentralkraftfeld

$$\vec{F}d\vec{r} = F_r dr$$

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} F_r dr$$

$$= -\int_{r_2}^{r_1} F_r dr \quad \Rightarrow \oint \vec{F} d\vec{r} = 0$$




Bsp.: Reibungskraft

$$F_R = \mu_{gr} \cdot F_n$$

$$W = \oint \vec{F}(\vec{r}) \, d\vec{r} = \oint \mu_{gr} \cdot F_n \, dr$$

$$= \mu_{gr} \cdot F_n \cdot \underbrace{\oint d\vec{r}}_{\text{Weglänge } L} \neq 0$$



Reibungskräfte sind keine konservativen Kräfte!

3.3. Potentielle Energie

Für konservative Kraftfelder hängt die Arbeit bei Verschiebung eines Massenpunktes zwischen Raumpunkten \vec{r}_1 und \vec{r}_2 nicht vom Weg ab, d.h.

$$W = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}(\vec{r}) \, d\vec{r}$$

ist nur eine Funktion von \vec{r}_1 und \vec{r}_2 .

Legt man einen der Punkte fest, z.B., $|\vec{r}_2|=\infty$, so ergibt sich eine <u>skalare</u> Größe $E_{pot}(\vec{r})$ die nur vom Raumpunkt \vec{r} abhängt.

Def.:

$$E_{pot}(\vec{r}) = \int_{r}^{\infty} \vec{F}(\vec{r}) \, d\vec{r}$$

heißt potentielle Energie.

Bemerkung: E_{pot} wird manchmal auch **Potential** V genannt (manchmal nur, wenn V auf eine Probemasse bezogen wird).


Bemerkungen:


- a) Die Definition der potentiellen Energie macht nur für konservative Kraftfelder einen Sinn.
- b) Der <u>Bezugspunkt</u> kann beliebig gewählt werden, da nur Potential<u>differenzen</u> messbare Größen sind.

Beispiel: Potentielle Energie des Gravitationsfeldes der Erde.


$$E_{pot}(r) = -G\frac{M}{r}$$

c) Das Vorzeichen wird so gewählt, dass $\Delta W = E_{pot}(\vec{r}_2) - E_{pot}(\vec{r}_1)$ positiv ist, wenn der Körper arbeit leistet, und negativ, wenn am Körper Arbeit geleistet wird.





Beispiel: Überhöhte Darstellung des Schwerefeldes der Erde



[GFZ Potsdam]


Beispiel: Anheben eines Körpers im Schwerefeld

$$E_{pot}(y_1) = m \cdot g \cdot y_1 \; ; \; E_{pot}(y_2) = m \cdot g \cdot y_2$$

$$\Delta W = E_{pot}(y_2) - E_{pot}(y_1) = mg(y_2 - y_1)$$

$$= mgh$$

Man muss die Arbeit $m \cdot g \cdot h$ leisten, um den Körper anzuheben, d.h. die potentielle Energie wird um den gleichen Betrag erhöht!




Bei der Verrückung eines Massenpunktes in einem konservativen Kraftfeld um ein Wegstück $\Delta r = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ ändert sich die potentielle Energie $E_{pot}(x,y,z)$

$$\Delta E_{pot} = \frac{E_{pot}(x + \Delta x, y, z) - E_{pot}(x, y, z)}{\Delta x} \Delta x$$

$$+ \frac{E_{pot}(x, y + \Delta y, z) - E_{pot}(x, y, z)}{\Delta y} \Delta y$$

$$+ \frac{E_{pot}(x, y, z + \Delta z) - E_{pot}(x, y, z)}{\Delta z} \Delta z$$



Im Grenzfall $\lim_{\Delta r \to 0}$ folgt

$$dE_{pot} = \frac{\partial E_{pot}}{\partial x} dx + \frac{\partial E_{pot}}{\partial y} dy + \frac{\partial E_{pot}}{\partial z} dz = -\vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$F_x = -\frac{\partial E_{pot}}{\partial x} \; ; \; F_y = -\frac{\partial E_{pot}}{\partial y} \; ; \; F_z = -\frac{\partial E_{pot}}{\partial z}$$


Somit:

$$\vec{F} = -\operatorname{grad} E_{pot} = -\vec{\nabla} E_{pot} = -\left(\frac{\frac{\partial E_{pot}}{\partial x}}{\frac{\partial E_{pot}}{\partial z}}\right)$$

Die Kraft ist antiparallel zum Gradienten der potentiellen Energie.

Flächen gleicher potentieller Energie heißen Äquipotentialflächen.

Entlang Äquipotentialflächen wirken keine Kräfte.



Gravitationsfeldstärke (links) und Gravitationspotential (rechts) einer Massekugel mit dem Radius R.

- (1) Verlauf außerhalb der Kugel (gleich dem einer Punktmasse)
- (2) Idealer Verlauf bei konstanter Dichte
- (3) Realer Verlauf infolge einer Dichtezunahme von außen nach innen (z.B. bei der Erde)

4. Erhaltungssätze

4.1. Energieerhaltung

Aus den Newtonschen Axiomen lässt sich mit obigen Definitionen für die kinetische und die potentielle Energie der Energiesatz der Mechanik ableiten:

$$F = m \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$\Rightarrow \int F \cdot v \, \mathrm{d}t = \int m \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \cdot v \, \mathrm{d}t$$

$$\Rightarrow \int F \, \mathrm{d}r = \int m \cdot v \, \mathrm{d}v$$

$$\Rightarrow -(E_{\mathrm{pot}}(r_2) - E_{\mathrm{pot}}(r_1)) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \Delta E_{\mathrm{kin}}$$

Energiehaltungssatz:

$$E_{\text{pot}}(r_2) + E_{\text{kin}}(v_2) = E_{\text{pot}}(r_1) + E_{\text{kin}}(v_1) = E_G$$

Die mechanische Gesamtenergie ${\cal E}_G$ ist eine Erhaltungsgröße.

Beispiel.: Pendel

Anfängliche kinetische Energie (E_k) wird vollständig in potentielle Energie (E_p) umgewandelt.

Stets gilt:

$$\Delta E_{\text{pot}} = m \cdot g(h_2 - h_1)$$

$$= \Delta E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_p \quad E_k$$

$$V = +v_{\text{max}}$$

$$h_1$$

$$E_p \quad E_k$$

$$E_p \quad E_k$$

4.2. Impulserhaltung

Ein weiterer Erhaltungssatz folgt unmittelbar aus dem Newtonschen Axiomen:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

$$\Rightarrow \dot{p}_1 + \dot{p} = 0$$

$$\Rightarrow p_1 + p_2 = P_G = \text{konstant}$$

Impulserhaltungssatz:

$$\vec{P}_G = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{konstant}$$

Wirkt auf ein System von 2 Massepunkten keine äußere Kraft, so bleibt der Gesamtimpuls erhalten.

Die Erhaltungssätze lassen sich leicht auf beliebig viele Massepunkte erweitern.

Energie- und Impulssatz sind sehr fundamentale Gesetzmäßigkeiten.

Wie in der theoretischen Physik gezeigt wird, hängen Erhaltungssätze eng mit Symmetrieeigenschaften physikalischer Systeme zusammen.


4.3. Drehimpuls und Drehimpulserhaltung

Ein Massepunkt mit dem Impuls $\vec{p}=m\vec{v}$ bewege sich auf einer beliebigen Bahn $\vec{r}(t)$.

<u>Def.:</u> Die vektorielle Größe

$$L = \vec{r} \times \vec{p} = m \, \vec{r} \times \vec{v}$$
 $[L] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$

heißt Drehimpuls.



Der Vektor L steht senkrecht auf r und auf v. Seine Richtung ergibt sich aus der "Rechte Hand Regel".

Drehmoment

Differenziert man die Definitionsgleichung für den Drehimpuls, so erhält man

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$$
$$= \vec{v} \times \vec{p} + \vec{r} \times \vec{F}$$
$$= \vec{r} \times \vec{F}$$

Def.: Die vektorielle Größe

$$D = \vec{r} \times \vec{F}$$
 $[D] = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = \text{N} \cdot \text{m}$


heißt Drehmoment

Analogie: $\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \; ; \; \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \vec{D}$

Bei konstantem Drehimpuls $\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=0$ verläuft die Bewegung in einer Ebene.

Beispiel: Drehimpuls bei der gleichförmigen Kreisbewegung

Verläuft die Bewegung in einer Ebene, so kann man die Geschwindigkeit in Polarkoordinaten zerlegen:




Somit:

$$\vec{L} = m \left[\vec{r} \times (\vec{v}_r + \vec{v}_\phi) \right] = m \, \vec{r} \times \vec{v}_\phi$$
$$|\vec{L}| = mr^2 \dot{\phi} = mr^2 \omega$$

Der Drehimpuls ist parallel zur Winkelgeschwindigkeit.

Offensichtlich ist: $\vec{D} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$



Beispiel: <u>Drehimpuls bei Zentralkraftfeldern</u>

Da in Zentralfeldern gilt $\vec{F}(\vec{r}) = f(r) \cdot \hat{r}$ folgt:

$$\vec{D} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times f(r) \cdot \hat{r}$$

$$= f(r)(\vec{r} \times \hat{r})$$

$$= 0 = \dot{\vec{L}}$$

In Zentralkraftfeldern ist der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße.

Schließlich gilt als weiterer Erhaltungssatz:

Drehimpulserhaltungssatz:

Falls keine äußeren Drehmomente wirken, gilt:

$$\vec{D} = 0 = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 = \frac{d}{dt} (\vec{r}_1 \times \vec{p}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{p}_2) = 0$$
$$= \frac{d}{dt} (\vec{L}_1 + \vec{L}_2) = 0$$

5. Der harmonische Oszillator


5.1. Die ungedämpfte Schwingung

Bei einem harmonischen Kraftgesetz ist die Kraft \vec{F} der Auslenkung x proportional:

$$F = -\kappa \cdot x \cdot \hat{x}$$
 rücktreibend!

Beispiel 1: Federpendel (Hookesches Gesetz)

$$F = -\kappa \cdot x = m \cdot \ddot{x}$$
$$\ddot{x} + \frac{\kappa}{m} \cdot x = 0$$



Beispiel 2: Fadenpendel

$$F = -\kappa' \cdot \varphi \cdot \hat{\varphi}$$


$$\approx -m \cdot g \cdot \varphi \cdot \hat{\varphi}$$

Bewegungsgleichung

$$F \approx -\kappa' \cdot \varphi \cdot \hat{\varphi}$$
$$\approx -m \cdot g \cdot \varphi \cdot \hat{\varphi}$$

Schwingungsgleichung eines harmonischen Oszillators

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2 x = 0$$



 ω_0 ist die Schwingungs- oder **Kreisfrequenz**.

In den Beispielen:

1. Federpendel:
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{m}}$$

2. Fadenpendel:
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Die allgemeine Lösung der Schwingungsgleichung ergibt sich aus einer <u>Linearkombination zweier linear unabhängiger Lösungen</u>.

Ansatz:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t)$$

$$\Rightarrow \qquad \ddot{x} = -\omega_0^2 \cdot A \cdot \cos(\omega_0 t)$$

A heißt Amplitude der Schwingung!

2. Lösung:
$$x(t) = B \cdot \sin(\omega_0 t)$$

Allgemeine Lösung:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t) + B \cdot \sin(\omega_0 t)$$

$$x_0 = x(t=0) = A$$

$$v_0 = \dot{x}(t=0) = B \cdot \omega_0$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \cdot \sin(\omega_0 t)$$

Alternative: $x(t) = \tilde{A}\cos(\omega_0 t + \varphi)$ = $\tilde{A} \cdot \cos(\omega_0 t) \cdot \cos \varphi - \tilde{A} \cdot \sin(\omega_0 t) \cdot \sin \varphi$

 φ heißt die **Phase** der Schwingung.

$$\Rightarrow A = \tilde{A}\cos\varphi \; ; \; B = -\tilde{A}\cdot\sin\varphi$$
$$\tan\varphi = -\frac{B}{A} = -\frac{v_0}{\omega_0 \cdot x_0}$$

$$\tilde{A} = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}$$


Definitonen: A = Amplitude der Schwingung

 φ = Phase der Schwingung

 ω_0 = Kreisfrequenz der Schwingung

$$\nu = \frac{\omega_0}{2\pi} = \text{Frequenz der Schwingung}$$


$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega_0}$$
 Schwingungsdauer der Schwingung



Bemerkung: Warum ist die harmonische Schwingung von herausragender Bedeutung? Es ist:

$$F = -\kappa \cdot x \Rightarrow \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = +\kappa \cdot x$$
 $V = \frac{1}{2}\kappa x^2$

Das harmonische Potential ist parabelförmig.



Beliebiges Potential mit Körper in Gleichgewichtslage

Taylorentwicklung um x_I :

$$V(x_1) = 0 + \underbrace{\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}} \cdot \Delta x + \frac{1}{2} \frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}x^2} \cdot \Delta x^2 = \frac{1}{2} \kappa \cdot \Delta x^2$$

In der Nähe der Gleichgewichtslage ist das Potential ein harmonisches Potential.

Kleine Schwingungen sind harmonisch.

Überlagerung von Schwingungen

Schwingungen können sich beliebig überlagern.

Allgemeiner Fall (in einer Dimension):
$$x(t) = \sum_n a_n \cdot \cos(\omega_n \cdot t + \varphi_n)$$

Beispiel: Überlagerung von 2 Schwingungen gleicher Amplitude und ähnlicher Frequenz

$$x_1(t) = a_1 \cdot \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \qquad \varphi_1 = \varphi_2 = 0$$


$$x_2(t) = a_2 \cdot \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \qquad a_1 = a_2 = a$$

Mit
$$\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t = 2 \cdot \cos \frac{\omega_1 t - \omega_2 t}{2} \cdot \cos \frac{\omega_1 t + \omega_2 t}{2}$$

$$\Rightarrow$$
 $x_1(t) + x_2(t) = x(t) = 2a \cdot \cos \frac{\Delta \omega}{2} t \cdot \cos \bar{\omega} \cdot t$

Schwebungen, die aus zwei Sinuswellen resultiert

(11 Hz und 12 Hz)




Hierbei ist $\bar{\omega}$ die mittlere Frequenz und $\Delta\omega$ die Schwebungsfrequenz.

Für $\Delta\omega\ll\bar{\omega}$ spricht man vom Phänomen der **Schwebung**.

Den allgemeinen Fall einer Überlagerung von Schwingungen beschreibt man mit der <u>Fourieranalyse</u>.

Theorem: Jede periodische Funktion f(t) lässt sich schreiben als Summe von sin- bzw. cos-Funktionen der Frequenzen $n\cdot\omega_0$

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n \cdot \omega_0 \cdot t + \varphi_n)$$






Bem.: Je steiler die Funktion f(t) im Zeitverlauf (z.B. steile Flanken, Pulse) desto höhere Harmonische werden in der Fourierreihe benötigt! $\Delta\omega\cdot\Delta t\geq 2\pi$

5.2. Die gedämpfte Schwingung

Jede Form von Reibung führt zu einer Dämpfung der harmonischen Schwingung.

z.B. durch Stokes-Reibung

$$F_R = -6\pi\eta rv$$



Allgemein gilt:

$$\ddot{x} + 2\gamma \cdot \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Gedämpfter harmonischer Oszillator

 $\gamma = D$ ämpfungskonstante

a) Schwache Dämfung: $~\gamma < \omega_0$

Testansatz:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi) \cdot e^{-\gamma \cdot t}$$

$$\dot{x}(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi) \cdot e^{-\gamma t} - A \cdot \gamma \cdot \cos(\omega t + \varphi) \cdot e^{-\gamma t}$$

$$\ddot{x}(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi) \cdot e^{-\gamma t} + A \cdot \gamma \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi) \cdot e^{-\gamma t} + A \cdot \gamma \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi) \cdot e^{-\gamma t} + A \cdot \gamma^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi) \cdot e^{-\gamma t}$$

Einsetzten in DGL und Aufsammeln aller sin- und cos-Terme:


$$\sin(\omega t + \varphi)e^{-\gamma t} \left[-A \cdot 2\gamma \cdot \omega + 2 \cdot A \cdot \omega \cdot \gamma \right] = 0$$

$$A \cdot \cos(\omega t + \varphi) e^{-\gamma t} \left[\omega_0^2 - 2\gamma^2 - \omega^2 + \gamma^2 \right] = 0 \Leftrightarrow \omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$$

Lösung für den Fall schwacher Dämpfung:

$$\Rightarrow x(t) = A \cdot \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \cdot t + \varphi\right) e^{-\gamma t}$$

$$x(t) = A \cdot \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \cdot t + \varphi\right) e^{-\gamma t}$$



Die Schwingungsfrequenz $\ \omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$ ist <u>kleiner</u> als ω_0 ! Nach einer Schwingung ist $x(t+T)=\mathrm{e}^{-\gamma\cdot T}\cdot x(t)$

b) Starke Dämfung: $~\gamma>\omega_0$

Ansatz:
$$x(t) = A \cdot \cosh\left(\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \cdot t + \phi\right) \cdot e^{-\gamma t}$$

$$\text{Motivation: } \cosh\left(\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}\cdot t\right) = \cos\left(i\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}\cdot t\right)$$

x(t) löst die DGL. In diesem Fall tritt keine Schwingung mehr auf.


c) Aperiodischer Grenzfall (kritische Dämpfung): $\gamma=\omega_0$


Bei gegebener Auslenkung A erreicht x(t) am schnellsten den Grenzwert $x(\infty)$!

Ein Ansatz für
$$x(t)$$
 ist $x(t) = f(t) \cdot e^{-\gamma t}$ $(\omega_0 = \gamma)$

$$\text{mit der L\"osung} \quad f(t) = A(1 + \gamma \cdot t)$$

Somit
$$x(t) = A(1 + \gamma \cdot t) \cdot e^{-\gamma t}$$





Beispiel für experimentelle Realisierungen

5.3. Die erzwungene Schwingung, Resonanz

Ein weiterer Term tritt zur DGL des harmonischen Oszillators hinzu, wenn dieser periodisch angetrieben wird.

$$\ddot{x} + 2\gamma \cdot \dot{x} + \omega_0^2 x = A_0 \cdot \cos \omega t \qquad \text{periodisch getriebener harmonischer Oszillator}$$

Die Lösung der DGL ergibt sich aus einer allgemeinen Lösung der harmonischen Gleichung und einer speziellen Lösung der inhomogenen Gleichung.

Ein Ansatz ist
$$x(t) = \underbrace{A_1 \cdot \mathrm{e}^{-\gamma t} \cdot \cos(\omega_1 t + \varphi_1)}_{\text{Einschwingvorgang}} + \underbrace{A \cdot \cos(\omega t + \varphi)}_{\text{station\"{a}re L\"{o}sung}}$$

Die Werte für A und ϕ können durch Einsetzen gefunden werden. Dies ist wesentlich eleganter in einem komplexen Ansatz.

Man findet:

Für die Phase:
$$an \varphi = - \frac{2\gamma \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Die Phasenverschiebung ist negativ, d.h. die erzwungene Schwingung "hinkt" der Erregerschwingung hinterher.

Für die Amplitude:
$$A(\omega) = \frac{A_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$$

Die Amplitude ist maximal, wenn:
$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$


Dann ist:
$$A_R(\omega_R) = \frac{A_0}{2\gamma \cdot \omega_0}$$

Man spricht von **Resonanz.**

Die Resonanzfrequenz ist bei Dämpfung etwas <u>kleiner</u> als die Frequenz ω_0 der freien Schwingung.


Falls: $\omega_0 \gg \gamma \text{ folgt } \omega_R \approx \omega_0$

Maximale Amplitude und Phänomen der Resonanz




Anregungsfrequenz ω_{A}

Relative Phase der erzwungenen Schwingung im Resonanzfall



Destruktive Wirkung von Resonanz:



1940 geriet die Tacoma Narrows Brücke in den USA durch starken Wind in eine resonante Schwingung und wurde zerstört.

Eine ähnliches "Resonanzproblem" entstand bei der Eröffnung der Millenium Bridge in London.

5.4. Energiebilanz im harmonischen Oszillator

Die Gesamtenergie des harmonischen Oszillators setzt sich zusammen aus dem Anteil der <u>kinetischen</u> Energie

$$E_{\rm kin} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

und dem Anteil der potentiellen Energie:

$$E_{\text{pot}} = \int_{0}^{x} F \, dx = \int_{0}^{x} m \cdot \omega_{0}^{2} \cdot x \, dx = \frac{1}{2} m \omega_{0}^{2} x^{2}$$

Für eine harmonische Bewegung

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi)$$


folgt:

$$E_{\text{ges}} = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2\sin^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2}m\omega_0^2A^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$
$$= \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 = \text{const.}$$

Für die Mittelwerte über eine Schwingungsperiode *T* ergibt sich:

$$\langle E_{\rm kin} \rangle = \int_{0}^{T} \frac{1}{2} m \dot{x}^2 dt = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \int_{0}^{T} \sin^2(\omega t + \varphi) dt$$
$$= \frac{1}{4} m \omega_0^2 A^2$$
$$= \langle E_{\rm pot} \rangle$$

Kinetische und potentielle Energie als Funktion der Zeit und des Ortes:



6. Systeme von Massenpunkten

6.1. Grundgrößen

Obwohl im folgenden nur Stöße zwischen zwei Körpern betrachtet werden, ist es nützlich einige allgemeine Begriffe für Systeme von N Massepunkten zusammenzustellen:

<u>Def.:</u> Der Schwerpunkt $\vec{r_s}$ eines Systems von N Massenpunkten ist

$$\vec{r}_s = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i$$

<u>Def.:</u> Der Gesamtimpuls \vec{P} eines Systems von N Massenpunkten ist

$$P = M \cdot \vec{v}_s = M \cdot \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{M} = \sum \vec{p}_i$$
$$= M \cdot \frac{\sum m_i \dot{\vec{r}}_i}{M} = M \dot{\vec{r}}_s$$

Wirken auf das System keine äußeren Kräfte (<u>abgeschlossenes System</u>), so ist *P* zeitlich konstant.

Wirkt eine äußere Kraft \vec{F} auf das System, so ist


$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum \vec{p_i} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = M \cdot \dot{\vec{v}}_s$$

Der Schwerpunkt eines beliebigen Systems von Massenpunkten bewegt sich wie ein einziger massiver Körper der Masse $M=m_i$.

Stoß zwischen zwei Teilchen

Prinzipielles Problem der Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen.

Asymptotisch: Zweiteilchen-Stoßproblem



Die Grundgleichungen für Stöße zwischen zwei Teilchen sind Spezialfälle des Energie- und des Impulserhaltunssatzes:

Impulserhaltungssatz:
$$p_1' + p_2' = p_1 + p_2$$

Energieerhaltungssatz:
$$\frac{p_1'^2}{2m} + \frac{p_2'^2}{2m} = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + Q$$

Hierbei ist Q die <u>innere Energie</u> der Stoßpartner:

- Q ist nur relevant bei Vorliegen einer inneren Struktur der Stoßpartner.
- Q kann z.B. eine Erwärmung der stoßenden Körper sein

ivian unterscheidet:	unterscheidet:) –
----------------------	----------------	-----

$$Q = \theta$$
 elastische Stoß $Q < \theta$ inelastischer Stoß $Q > \theta$ superelastischer Stoß

6.2. Elastische Stöße

O. B. d. A. sei der zweite Stoßparameter anfangs in Ruhe.

Es ist

Wegen der Erhaltung des Drehimpulses ist die Bewegung in einer Ebene (x-y-Ebene).

Es ist nun in dem gewählten Koordinatensystem

$$p_{2,x}^{\prime 2} + p_{2,y}^{\prime 2} = p_2^{\prime 2}$$
 und
 $(p_1 - p_{2,x}^{\prime})^2 + p_{2,y}^{\prime 2} = p_1^{\prime 2}$


Einsetzen liefert:

$$\frac{p_1^2}{2m_1} = \frac{(p_1 - p_{2,x}')^2 + p_{2,y}'^2}{2m_1} + \frac{p_{2,x}'^2 + p_{2,y}'^2}{2m_2}$$

$$\Rightarrow (p'_{2,x} - \mu v_1)^2 + p'_{2,y}^2 = (\mu \cdot v_1)^2$$

dabei ist
$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$
 die **reduzierte Masse**.

Die Komponenten von p_2' liegen auf einem Kreis mit Mittelpunkt $M=\{\mu\cdot v_1,0\}$ und Radius $r=\mu\cdot v_1$




Spezialfälle:

$$m_1 = m_2 = m$$

In diesem Fall ist

$$\mu = \frac{1}{2}m$$
$$r = \frac{p_1}{2}$$



 p_2' und p_1' stehen senkrecht aufeinander.

Für zentrale Stöße ist $p_1'=0$


Somit ist das erste Teilchen nach dem Stoß in Ruhe, d.h. es existiert ein Impulsaustausch.

Spezialfälle:

$$m_1 \ll m_2$$

In diesem Fall ist

$$\mu \approx m_1$$
$$r \approx p_1$$



Der maximale Impulsübertrag ist $|p_2'|_{max}=2r=2p_1$

Die maximal übertragene kinetische Energie ist $E_k^{max}=\frac{(2p_1)^2}{2m_2}=4\frac{m_1}{m_2}E_{k1}$


Ein Spezialfall ist die Reflexion eines Teilchens an einer Wand.

Spezialfälle:

$$m_1 \gg m_2$$

In diesem Fall ist

$$\mu \approx m_2$$
$$r \approx m_2 v_1$$



Bei einem zentralen Stoß ist $v_2'=2v_1$

Die in diesem Fall übertragene kinetische Energie ist $E_k=\frac{m_2}{2}v_2'^2=4\frac{m_2}{m_1}E_{k1}$

Es existiert ein maximaler Ablenkwinkel $\sin\phi=\frac{m_2}{m_1}$

Schwerpunktsystem:

Falls keiner der Stoßpartner vor dem Stoß ruht, erlaubt eine Transformation in das <u>Schwerpunktsystem</u> eine einfachere Beschreibung.


Die Impulse der Stoßpartner müssen geeignet in das S.S. transformiert werden.

Da im S.S. der Gesamtimpuls verschwindet ist:

$$p_{1,S.S.} = -p_{2,S.S.}$$

$$p'_{1,S.S.} = -p'_{2,S.S.}$$


Somit kann ein elastischer Stoß durch eine reine Drehung der Impulsvektoren dargestellt werden.



6.3. Inelastische Stöße

Es gelten Impulserhaltung und der Energiesatz mit $\mathcal{Q} < 0$

Im Grenzfall des <u>maximal inelastischen Stoßes</u> bleiben die Stoßparameter nach dem Stoß zusammen:



Sie bewegen sich somit nach dem Stoß mit der Schwerpunktgeschwindigkeit

$$v_s = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2}{m_1 + m_2}$$

Für Q folgt dann


$$Q = -\frac{1}{2} \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)^2 = -\frac{1}{2} \cdot \mu \cdot v_{12}^2$$

Beispiele:

a) Schuss eines Projektils in eine Wand

Bei einem sehr schweren Stoßpartner wird die gesamte kinetische Energie (des Projektils) umgewandelt.

$$Q = -E_{\rm kin} = -\frac{1}{2}m_1v_1^2$$



b) Frontaler Zusammenstoß (gesamte kinetische Energie wird umgewandelt)

Bei einem Frontalzusammenstoß wird die gesamte kinetische Energie umgewandelt.

$$Q = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

