IPV4 E BLOCOS EM CIDR

Prof. Msc. Ronaldo Oikawa

Existem duas versões de endereços IP com base no número de bits que usam, que são endereços IPv4 e IPv6. Um IPv4 consiste em 32 bits separados por um ponto indicando cada octeto (8 bits). Devido ao crescimento do número de dispositivos na Internet, a versão IPv6 foi introduzida em 1995 e ainda está em implantação em várias redes hoje. O endereço IPv6 consiste em 128 bits separados por dois pontos indicando cada hexadecimal (16 bits). Os endereços IP são gravados de maneira legível, como 192.168.10.1 representa um endereço IPv4, enquanto 2001: db8: 0: 1234: 0: 345: 6: 1 representa um endereço IPv6. Discutiremos aqui as redes IPv4 e como elas são usadas em uma rede que usa sua sub-rede.

2 / 25

Antes de criarmos uma sub-rede, devemos saber que o espaço IP é gerenciado pela IANA (Internet Assigned Numbers Authority), que conserva endereços IP públicos e privados. Os endereços de rede IP privada são comumente usados para intranet, ou seja, comunicação dentro de uma rede. As redes IP privadas podem ser usadas repetidamente em diferentes redes. Por outro lado, as Redes IP Pubic são usadas para comunicação de redes pela Internet, o que significa que esses IPs precisam ser únicos.

Dependendo de quantos dispositivos estão conectados em uma rede IP privada, IANA definiu ainda mais classes diferentes, entre as quais as classes comuns são fornecidas abaixo:

Class	Private IP Range	Subnet Mask	No. of IP Addresses
Α	10.0.0.0 - 10.255.255.255	255.0.0.0	16,777,216
В	172.16.0.0 - 172.16.31.255	255.255.0.0	1,048,576
С	192.168.0.0 - 192.168.255.255	255.255.255.0	65,536

Converter CIDR em Endereço IPv4

CIDR significa Classless Inter-Domain Routing, também comumente conhecido como super-netting. A notação CIDR é uma apresentação de um endereço IP junto com seu prefixo de roteamento associado. O decimal após a barra denota o número de unidades em sua sub-rede.

Exemplos são:

110.40.240.16/22

Como converter um IP em notação binária?

Um endereço IP é uma apresentação de 32 bits na forma de 4 octetos separados por um ponto. Vamos converter 110.40.240.16 para binário, para fazer isso devemos combinar cada octeto para binário conforme mostrado abaixo:

IP Address	110.	40.	240.	16
	+	+	+	+
In Binary	01101110.	00101000.	11110000.	00010000

Como encontrar sub-rede, endereço de rede, endereço de transmissão (broadcast), número de IPs e intervalos de rede em uma sub-rede a partir de uma notação CIDR?

Agora vamos encontrar a sub-rede, o endereço de rede e o endereço de transmissão (broadcast) a partir de uma notação CIDR. Por exemplo 110.40.240.16/22

Na notação CIDR, os decimais após a barra, ou seja, 22 significam 22 bits para a sub-rede. Em 8 bits por byte, você obtém 16 para os primeiros dois bytes e seis para o terceiro octeto, enquanto os bits restantes permanecem zero. Isso significa que seus dois últimos octetos terão a forma (nnnn nnhh. hhhh hhhh), em que n é um bit de sub-rede eh um bit de host. Assim, temos:

IP Address: 110.40.240.16

In Binary: 01101110. 00101000. 111100|00.00010000

Subnet Mask in bits: 11111111. 1111111. 111111 | 00.00000000

Onde realçado em azul estão os bits de rede (n) e em amarelo estão os bits de host (h).

Para encontrar a máscara de sub-rede, devemos converter a máscara de subrede em bits para octetos, conforme mostrado abaixo:

```
Subnet Mask (in bits): 11111111. 11111111. 11111100.00000000
Subnet Mask: 255.255.252.0 (Subnet Mask)
```

Agora, para encontrar o ID da rede, converta todos os bits do host do endereço IP para '0', o que nos dá o endereço da rede:

```
In Binary: 01101110. 00101000. 111100|00.00000000
IP Address: 110.40.240.0 (Network Address)
```

Para encontrar o ID de transmissão (broadcast), converta todos os bits de host do endereço IP em '1', o que nos dá o endereço de transmissão (broadcast):

In Binary: 01101110. 00101000. 111100|11.1111111

IP Address: 110.40.243.255 (Broadcast Address)

Para encontrar o número de endereços IPs em uma sub-rede, deve-se saber o número de bits de host, que são 10 neste caso:

No. of IP Addresses: 2No. of Hosts-bits = 210 = 1024 IP Address

Aqui, os IPs utilizáveis são 2 a menos, esses IPs são usados como endereço de rede e endereço de espalhamento (broadcast). ou seja,

Usable IP Addresses: 2No. of Hosts-bits-2 = 210-2 = 1024-2 = 1022 Usable IP Address

O intervalo da rede é: 110.40.240.1 - 110.40.243.254, estes são os 1022 IPs utilizáveis entre o endereço de rede até o endereço de transmissão.

ALOCANDO SUB-REDES DE UM BLOCO

Temos um novo bloco de endereço IP começando com o endereço 139.145.56.0/22.

Estaremos calculando o número total de endereços disponíveis neste bloco, incluindo todos os endereços especiais. Além disso, distribuiremos os endereços disponíveis em outras sub-redes (o que significa não alocar mais do que o necessário), com 4 novas sub-redes determinadas da seguinte maneira:

- * A rede A precisa de 65 endereços IP utilizáveis
- * A rede B precisa de 100 endereços IP utilizáveis
- * A rede C precisa de 33 endereços IP utilizáveis e,
- * A rede D precisa de 13 endereços IP utilizáveis

Então temos o bloco 139.145.56.0/22 da rede que pode ser escrito como:

```
IP Address: 139.145.56.0
```

In Binary: 10001011. 10010001. 001110|00.00000000

Subnet Mask in bits: 11111111. 11111111. 111111 | 00.00000000

A sub-rede indica que temos 10 bits de host (destacados em amarelo).

Para acomodar cada sub-rede, devemos converter os endereços necessários em bits para determinar quantos bits de host serão necessários para acomodar os endereços necessários.

For Network-A 65 IP addresses are required	
Network A Addresses Required	65
	+
In Binary	0 <mark>1000001</mark>
Bits used as Host	7

Isso significa que vamos exigir o bloqueio:

```
Network Address: 139.145.56.0
```

In Binary: 10001011. 10010001. 00111000.0|0000000

Subnet Mask in bits: 11111111. 11111111. 11111111.1 | 0000000 (7-bits conserved for host)

Subnet: 255.255.255.128

Para determinar o endereço de transmissão (broadcast), devemos selecionar o endereço IP atribuído e converter todos os bits do host em 1, conforme mostrado abaixo:

```
In Binary: 10001011. 10010001. 00111000.0|1111111
Broadcast IP Address: 139.145.56.127
```

Assim, devemos usar 139.145.56.0/25 para a Rede A, onde o intervalo de IP utilizável é 139.145.56.1 a 139.145.56.126:

Network address

Sub-Network

Assim, devemos usar 139.145.56.0/25 para a Rede A, onde o intervalo de IP utilizável é 139.145.56.1 a 139.145.56.126:

Subnet

Broadcast address

Network-A	139.145.56.0	139.145.56.127	255.255.255.128	139.145.56.0/25
or Network-B 100) IP addresses are required			
Network B Addre	sses Required		100	
			+	
In Binary			0 <mark>110</mark>	00100
Bits used as Host	•		7	

CIDR

Começaremos após o endereço de broadcast da rede anterior, conforme mostrado a seguir:

Network Address: 139.145.56.128

In Binary: 10001011. 10010001. 00111000.1|0000000

Subnet Mask in bits: 11111111. 11111111. 11111111.1 | 0000000 (7-bits conserved for host)

Subnet: 255.255.255.128

Para determinar o endereço de transmissão (broadcast), devemos selecionar o endereço IP atribuído e converter todos os bits do host em 1, conforme mostrado abaixo:

In Binary: 10001011. 10010001. 00111000.1|1111111

Broadcast IP Address: 139.145.56.255

Network address

Sub-Network

Assim, devemos usar 139.145.56.128/25 para a Rede B, onde o intervalo de IP utilizável é 139.145.56.129 a 139.145.56.254:

Subnet

CIDR

Broadcast address

Network-B	139.145.56.128	139.145.56.255	255.255.255.128	139.145.56.128/25
For Network-C 33 I	P addresses are required			
Network C Addres	sses Required		3	3
			1	•
In Binary			0	0 <mark>100001</mark>
Bits used as Host			6	

Começaremos após o endereço de broadcast da rede anterior, conforme mostrado a seguir:

```
IP Address: 139.145.57.0
```

In Binary: 10001011. 10010001. 00111001.00|000000

Subnet Mask in bits: 11111111. 11111111. 11111111.11 | 000000 (6-bits conserved for host)

Subnet: 255.255.255.192

Começaremos após o endereço de broadcast da rede anterior, conforme mostrado a seguir:

In Binary: 10001011. 10010001. 00111001.00|111111

Broadcast IP Address: 139.145.57.63

Maturault address

Cula Maturaula

Assim, devemos usar 139.145.57.0/26 para a Rede C, onde o intervalo de IP utilizável é 139.145.57.1 a 139.145.57.62:

Culonat

Drandonat addraga

Sub-Network	Network address	Broadcast address	Subnet	CIDR
Network-C	139.145.57.0	139.145.57.63	255.255.255.192	139.145.57.0/26
For Network-D 13 I	P addresses are required			
Network D Addres	sses Required		13	3
			+	
In Binary			00	000 <mark>1101</mark>
Bits used as Host			4	22

OIDD

Começaremos após o endereço de broadcast da rede anterior, conforme mostrado a seguir:

IP Address: 139.145.57.64

In Binary: 10001011. 10010001. 00111001.0000|0000

Subnet Mask in bits: 11111111. 11111111. 11111111. 11111 | 0000 (4-bits conserved for host)

Subnet: 255.255.255.240

Para determinar o endereço de transmissão (broadcast), devemos selecionar o endereço IP atribuído e converter todos os bits do host em 1, conforme mostrado abaixo:

In Binary: 10001011. 10010001. 00111001.0000|1111

Broadcast IP Address: 139.145.57.79

Assim, devemos usar 139.145.57.64/28 para a Rede D, onde o intervalo de IP utilizável é 139.145.57.65 a 139.145.57.78:

Sub-Network	Network address	Broadcast address	Subnet	CIDR
Network-D	139.145.57.64	139.145.57.79	255.255.255.240	139.145.57.64/28

DÚVIDAS? Perguntas...

Prof. Msc. Ronaldo Oikawa