

接入指南

如何切换模型

 Copy page

💡 当前，GLM Coding Plan 已面向全量用户（Max & Pro & Lite）支持最新的 GLM-5.1 模型，可以在你常用的 Coding Agent 中切换使用。

在 Claude Code 中切换

Step 0 Claude Code 默认配置


Claude Code 内部模型环境变量与 GLM 模型对应关系，默认配置如下：

- `ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL` : `GLM-4.7`
- `ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL` : `GLM-4.7`
- `ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL` : `GLM-4.5-Air`

Step 1 更改默认配置

[Windows](#) macOS

找到配置文件 `~/.claude/settings.json`，如下图所示：



或者可以在Claude Code中询问：




使用 GLM-5.1，需要在配置文件 `settings.json` 中，添加或替换如下环境变量参数：

```
"env": {  
  "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "GLM-4.5-air",  
  "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "GLM-5.1",  
  "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "GLM-5.1"  
}
```

Step 2 确认模型是否切换

启动一个新的命令行窗口，运行 `claude` 启动 Claude Code，在 Claude Code 中输入 `/status` 确认模型状态：




```
Status Config Usage  
  
Version: 2.1.79  
Session name: /rename to add a name  
Session ID: [REDACTED]  
cwd: [REDACTED]  
Auth token: ANTHROPIC_AUTH_TOKEN  
Anthropic base URL: [REDACTED]  
  
Model: Default (glm-5.1)  
Setting sources: User settings  
Esc to cancel
```

在 OpenClaw 中切换

对正在使用的 openclaw 无法通过选择 provider model 方式切换到 GLM-5.1 的用户
在已经配置了上一步 Provider 接入后，可以参考下方配置切换到 GLM-5.1 新模型

Step 1 更改默认配置

找到配置文件 `~/.openclaw/openclaw.json`，如下图所示：



在 `~/.openclaw/openclaw.json` 文件中的 `models.providers.zai.models` 数组中添加 GLM-

5.1 模型，在最后一个模型后面添加：注意 JSON 格式数组里面加逗号



```
{
  "id": "GLM-5.1",
  "name": "GLM-5.1",
  "reasoning": true,
  "input": [
    "text"
  ],
  "cost": {
    "input": 0,
    "output": 0,
    "cacheRead": 0,
    "cacheWrite": 0
  },
  "contextWindow": 204800,
  "maxTokens": 131072
}
```

修改默认模型，找到 `agents.defaults.model.primary`

```
"primary": "zai/GLM-5",
```

修改为

```
"primary": "zai/GLM-5.1",
```

找到 `agents.defaults.models`（大约在第 71-76 行），添加：

```
"zai/GLM-5.1": {}
```

Step 2 修改后的配置

完整的修改后的文件片段参考如下：

1. `models.providers.zai.models` 部分：

```

"models": [
  {
    "id": "GLM-5",
    "name": "GLM-5",
    "reasoning": true,
    "input": ["text"],
    "cost": {"input": 0, "output": 0, "cacheRead": 0, "cacheWrite": 0},
    "contextWindow": 204800,
    "maxTokens": 131072
  },
  {
    "id": "GLM-4.7",
    "name": "GLM-4.7",
    "reasoning": true,
    "input": ["text"],
    "cost": {"input": 0, "output": 0, "cacheRead": 0, "cacheWrite": 0},
    "contextWindow": 204800,
    "maxTokens": 131072
  },
  {
    "id": "GLM-5.1",
    "name": "GLM-5.1",
    "reasoning": true,
    "input": ["text"],
    "cost": {"input": 0, "output": 0, "cacheRead": 0, "cacheWrite": 0},
    "contextWindow": 204800,
    "maxTokens": 131072
  }
]

```

2. `agents.defaults.model.primary` 部分:

```

"model": {
  "primary": "zai/GLM-5.1",
  "fallbacks": ["zai/GLM-4.7"]
}

```



```
"models": {  
  "zai/GLM-5": {"alias": "GLM"},  
  "zai/GLM-4.7": {},  
  "zai/GLM-5.1": {}  
}
```

修改完成后重启网关: `openclaw gateway restart` , 这样就能直接使用 GLM-5.1 模型了!

终端执行 `openclaw tui` 进入对话可以看到我们正在使用 GLM-5.1 模型。

在其他工具中切换

⚠ 目前只能用于可以自定义模型的 Coding Agent, 若使用的 Agent 工具不能设置自定义模型, 需要等待官方后续配置

以 Cline 为例

Settings

Done

API Configuration

✓

Plan Mode

Act Mode

🔗

API Provider

OpenAI Compatible

🔑

Base URL

https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4

🔑

OpenAI Compatible API Key

.....

This key is stored locally and only used to make API requests from this extension.

Model ID

glm-5.1

Custom Headers

Add Header

☐ Set Azure API version

☐ Use Azure Identity Authentication

MODEL CONFIGURATION

☐ Supports Images

☐ Enable R1 messages format

Context Window Size

200000

Max Output Tokens

-1

Input Price / 1M tokens

0

Output Price / 1M tokens

0

Temperature

1

请按照以下配置填入相关信息：

- **API Provider：** 选择 `OpenAI Compatible`



Base URL: 输入 `https://open.bigmodel.cn/api/coding/paas/v4`

BigModel

API Key: 填入您的智谱 API Key



- **模型:** 选择“使用自定义”, 并输入模型名称 (如: `GLM-5.1`)

- **其他配置:**

- 取消勾选 **Support Images**
- 调整 **Context Window Size** 为 `200000`
- 根据您的任务需求调整 `temperature` 等其它参数

[◀ 接入工具](#)

[视觉理解 MCP ▶](#)