CTF Hw1 writeup

b05902127 劉俊緯, user ID: a127000555

Shortshell

FLAG{r34d_4RE_th3_es1esT}

- 利用內部鑲嵌read的指令就可以再read一次,但是size就可以自己調了。
- 雖然直接objdump會不知道到底size會限制多少,但是我們大致上可以利用read syscall的性質(例如這題的fd 是stdin, 0),的ax/di/si/dx來知道大概是這三行

0

```
mov edx,0xa
mov rsi,rax
mov edi,0x0
```

- 。 所以大概只能寫10個字。
- 此時為了利用最少的字,要利用在asm裡面其他人的值來代替本來我們用來設定參數的mov。
 - o 此時看到rdi數字夠大,所以遷來rdx用,不然rdx直接mov就會多4個char。
 - o rsi選擇不變,此時就第二次read就可以蓋過第一次的syscall

0

```
mov rdx, rdi
xor rdi, rdi
syscall
```

- o 最後造出來的字串長度是8。
- 之後就用一般的shellcode打法就好,但是前面必須加上第一次code的長度的nop來讓program counter下一個的指令就是我們第二次的code。
- code: python3 shortshell.py 就可以直接看到flag。

Shellsort

FLAG{SUPERB_sh311c0d1ng_ski115!!!}

- Keypoint: xor dword ptr [starting_point + offset] XOR_STR = 83 starting offset XOR_STR
- 因為每個字彙被排序過,所以我們會想辦法過。
- 接下來就是尋找適當的4個有順序的指令,可以依照一些性質:例如四個指令都差一個bit,這樣再xor後會比較好想。
- 要讓rsi的數字大,卻又不能靠mov(mov太肥太難掌控),因此就有查到一個指令pushf,其hex夠大,而且在 此題eflag為0x246,因此之後只要用pop rdx就可以讓rdx有個不錯的數字可以讀入(count)。
- 我們又要把指標給rsi,因此這樣轉讓我們可以用成 push rdx pop rsi
- 因此我們已經有了三個順序的指令: push rdx pop rsi pop rdx

- 之後只要給出一個number,使得這個number ^ 以上三個指令會在syscall以上,0x70以下,此外這個 number也必須是小於0x70
- 找到了有了這麼個數字是0x6a後,在給一個垃圾指令使得順序不會亂掉,解譯又不會錯,因此我們找到了 pop rcx。
- 如果是pop指令,我們就可以在更前面在多pushf就可以使的順序是好的。
- 最後在因為rdx+70的原因補個padding後就可以達成read的指令。
- 接下來做的事情就跟第一題一樣,丟出原本的指令+接下來的shellcode,就可以shellcode成功。
- code: python shellsort.py 就可以直接看到flag。