# VI. Сдвиговое стационарное течение несжимаемой жидкости с постоянной

# вязкостью между двумя коаксиальными цилиндрами

Беляева, Н.А. (2011). Основы гидродинамики в моделях: Учебное пособие (стр. 46-48). Раздел 4. Модели течений жидкости с постоянной вязкостью 4.4 Модель сдвигового течения жидкости между двумя коаксиальными бесконечными цилиндрами

#### ⇒ Определить

- скорость течения жидкости
- давление
- компоненты силы, действующей со стороны жидкости на соприкасающуюся поверхность

#### ⇒Изобразить

- эпюру скоростей
- действующую силу

## 112-МКо ★Старцева Марина ★ Вариант 11

 $R_1 := 3$ : радиус внутреннего цилиндра, см

 $R_2 := 10$ : радиус внешнего цилиндра, см

 $\omega_1 \coloneqq 3$ : угловая скорость вращения внутреннего цилиндра

 $\omega_2\coloneqq 10$ : угловая скорость вращения внешнего цилиндра

 $\eta := 10$ : eta, коэффициент вязкости, т.е. как трудно жидкости течь, 10 = невязкая, хорошо течет




Рис. 14

переменная г: от края одного до другого

# Скорость

## ⇒ Определим скорость

$$\begin{split} a &:= \frac{R_2^{\ 2} \ \omega_2 - R_1^{\ 2} \ \omega_I}{R_2^{\ 2} - R_1^{\ 2}} : b := \frac{R_1^{\ 2} R_2^{\ 2}}{R_2^{\ 2} - R_1^{\ 2}} \left( \ \omega_I - \omega_2 \right) : \\ V &:= r \! \to \! a \cdot \! r + \frac{b}{r} : a := a; b := b; \end{split}$$


$$a := \frac{139}{13}$$

$$b := -\frac{900}{13}$$
(1)

## см. формулу (4.13) в пособии

## ⇒ Изобразим эпюру скоростей

 $plot([V(r)], r = R_1..R_2, color = [coral], linestyle = [solid], size = [300, 300], labels = [r, "Скорость"], labeldirections = ["horizontal", "vertical"]);$ 



# Давление

### ⇒ Определим давление

$$p := r 
ightharpoonup \cdot \left( rac{a^2 r^2}{2} + 2 \ a \cdot b \cdot ln(r) - rac{b}{2 \ r^2} 
ight) + c \; : \;$$
 см. формулу (4.14) в пособии

$$\rho := 1$$
:

solve([p(10)], c); #solve([p(3)], c);

$$\left\{c = -\frac{1932217}{338} + \frac{250200 \ln(10)}{169}\right\}$$
 (2)


$$#c := -\frac{1932217}{338} + \frac{250200 \ln(10)}{169};$$

$$c := -\frac{175189}{338} + \frac{250200 \ln(3)}{169};$$

$$c := -\frac{175189}{338} + \frac{250200 \ln(3)}{169}$$
(3)

#### Построим график

plot([p], 3..10, color = [purple], linestyle = [solid], labels = [r, "Давление"], labeldirections = ["horizontal", "vertical"], <math>size = [300, 300]);



# Компоненты силы

⇒ Определим моменты силы трения см. последнюю формулу подраздела 4.4 в пособии

$$\begin{split} & \sigma_{r\phi} := r \rightarrow \frac{2 \cdot r \cdot \eta \left(\omega_{l} - \omega_{2}\right) R_{2}^{2}}{R_{2}^{2} - R_{l}^{2}} ; \\ & M_{l} := -\frac{4\pi \cdot \eta \left(\omega_{l} - \omega_{2}\right) R_{l}^{2} R_{2}^{2}}{R_{2}^{2} - R_{l}^{2}} ; \\ & M_{2} := -M_{l}; \end{split}$$

$$\sigma_{r\phi} := r \mapsto \frac{2 \cdot r \cdot \eta \left(\omega_1 - \omega_2\right) \cdot R_2^2}{-R_1^2 + R_2^2}$$

$$M_1 := -\frac{36000 \,\pi}{91}$$

$$M_2 := \frac{36000 \,\pi}{91}$$
(4)

⇒ Изобразим силу трения (противоположна движению)

 $plot(\sigma_{\!r\phi},R_{\!\scriptscriptstyle I}..R_{\!\scriptscriptstyle 2}$ , labels=[r, "Сила трения"], labeldirections=[ "horizontal", "vertical"] );

