## CAMPO ELÉCTRICO

A força  $F_{12} = k \frac{|q_1||q_2|}{d^2}$ 

interpreta-se assim:

4.0 A carga qui modifica o espaço à sua volta, criando um campo com mádulo:

 $E_1 = \frac{k |q_1|}{r_1^2}$   $V_1 = \text{distancia desde } q_1$ .

A carga q2, colocada à distância r=d, sente uma força devida à ação do campo E, sobre ela:


F12 = 192 | E1

De igual forma, a carga  $q_2$  cria vm campo com módulo:  $E_2 = \frac{k|q_2|}{r_2^2}$   $v_2 = distancia desde <math>q_2$ .

e a carga q, sente a ação desse campo te:

F12 = 191 =2

O campo É produzido por uma carga pontual que um vetor com mó dulo: E = k/9/ (r=distâncial desde q) na direção da reta que passa por q (direção radia), afastando-se de q, se q for positiva, ou apro-ximando-se dela, se q for negativa.



1 / KE

940

uma representação simples consiste em usar linhas de Os campos Éi de várias cargas somam-se, preduzindo (vetorialmente) linhas de campo mais complicadas. Nos pontos de equilibrio


(onde começam ou terminan

que linhas) o campo É é nula

Nosta avanda há a del Exemplo: Neste exemplo há 3 pontos uma carga positiva, uma carga negativa e nenhuma carga. Exemplo: ponto P Em qualquer ponto do espaço do exemplo anterior ondé existe campo elétrico E, uma partícula de carga 9, colocada nesse ponto, sente força elétrica | F=9Ē | (inclui-se o sinal deq) Os materiais classificam-se em dois tipos: 1. ISOLADORES (também chamados dielétrices) As partículas com carga (eletroes e protoes) permanecem ligadas às moléculas ou atomos no material nuvem letrões O campo È médio no isolador de eletrões é nulo, porque as cargas te 7 estas centradas no mes mo ponto em cada molécula, ou as molé-culas têm campos fracos distribuídos alea toriamente.

quando existirem cargas externas que produzem campo To, as moléculas polarizam-se com as cargas + no sentido de To 8 as cargas - no sentido oposto. Isso dá origem a um campo interno Épepolarização, oposto a Eo, mas |Ep|L|Eo|. O campo total == Eo + Ep = Eo (K=constante dielétrica tem entao as mesmas linhas de campo de Eo, mas modulo | El menor que | Eo | numa proporção K > 1, que de pende do material. Como tal, o campo E produzido por uma carga q, com dielétrico à sua volta é: Exemplos de diélétricos: E/= K/91 ·ar seco (K≈1.00059) K d2 · 6/e0 (K=2.24) • água desfilada (K≈80, a 20°C) • papel (K≈3.7) • vidro (K≈ 5.6) 2. CONDUTORES. Possuem cargas livres (eletroes ou Toes) que deslocam-se livremente no material. Exemplos: Metais (eletroes livres), Soluções (iões), Plasmas (ar ionizado). Um campo externo também polariza o condutor (mas o objeto tudo e não cada atomo (b) aplica-se Eo @após algum instante: Condutor

## Eletrização por frição.



passam eletrões entre o cabelo e a caneta, ficando um deles com carga negativa (excess

carga negativa (excesso de eletroes) e o outro com a mesma carga ma s positiva (falta de eletros)

Sériz triboelétrica

+ 1 Cabdo humano

- la plástico

Os materiais acima na série são mais susceptíveis a perder eletrões. Como tal, a caneta (plástico) ficou com carga — e o cabelo com carga t.

Uma barra de alumínio, esfregada no cabelo, fica também com carga —. Más se for esfregada com plástico, fica cam carga t.

Eletrização por indução. Método que permite induzir cargas muito elevadas nos condutores. Exemplo.

Gerador de Wimshurst:

Se, no instante em que duas lâminas no disco estão ligadas pela barra, aproxima-se duma das láminas um carga +, a lámina mais próxima fica com carga -


isolador, com láminus metálicus coladas e uma bama metálica que liga duns láminas opostas

proxima fica com carga — e a lâmina mais afastada com carga +

barra condutora

carga externa (+) A rotação do disco faz com que as lâminas percam o contacto, ficando as cargas te - nas lâminas isipladas.

Pela sua vez, essas cargas induzem cargas num segundo discoque roda no sentido oposto




Antes de completar cada volta, as lâminas passam próximo de escovas metálicas (coletores) ligadas a duas garrafas metálicas, onde são coletadas as cargas das lâminas ficando des carregadas

carga

T externa

As cargas (+ e-) nas duas garraças aumentam exponencialmente. O campo entre duas experas



metalicas ligadas às garrafas aumenta tanto que chega a ionizar o ar, produzindo descarga brusca das garrafas (tal como o trovão descarrega) uma nuvem trabalho para casa: ler secção 1.7. do livro.