Petit résumé du sémaphore

Important : les explications <u>peuvent être inexactes et mêmes fausses, je ne suis responsable de</u> <u>rien</u>, si vous trouvez des fautes, ou si vous avez d'autres choses à ajouter veuillez me contacter s'il vous plait.

-Le sémaphore :

Définition:

-Un sémaphore est une structure de données qui permet de gérer l'accès concurrent à une ressource partagée (imprimante par exemple) par plusieurs processus (ou threads), c'est un moyen de coordination entre ces derniers.

-Il est composé de :

1-une variable, appelé habituellement S ou sem , qui contient le nombre de threads qui peuvent encore accéder à la ressource.

- ->Cette variable est décrémenté à chaque fois qu'un processus accède à la ressource, et est incrémentée si une ressource est de nouveau disponible (le processus a terminé de l'utiliser).
- -> Si cette variable est positive donc il y a encore de place pour accéder à la ressource, s'il est nul, n'y a plus de place pour y accéder, sinon, sa valeur absolue correspond au nombre de processus en attente.
- ->Cette variable est initialisé au début avec le nombre maximal des threads qui peuvent accéder simultanément à une ressource, cela se fait une seule fois à travers une fonction appelé Init , plus d'information ICI

2-une liste, qui contient les threads qui sont en attente.

Manipulation:

-Cette variable est manipulé à travers ces trois fonctions :

-P: du néerlandais Proberen qui signifie tester, appelé aussi DOWN (peut-être car elle décrémente la valeur de S), cette fonction est appelée par le processus qui veut utiliser la ressource partagée, si cette dernière est disponible (i.e. S>=0, après l'avoir décrémenter) le processus aura le feu vert pour accéder à la ressource, sinon il sera bloqué, ajouté à la liste d'attente et endormit.

```
Down
{
S--;
Si s<0
ajouter le processus à la liste d'attente
endormir le processus
fin si
}
```

-V: du néerlandais *Verhogen* qui signifie incrémenter , appelé aussi UP (elle incrémente la valeur de S), cette fonction est appelé par le processus après qu'il finit d'utiliser la ressource partagé, elle incrémente la valeur de S , si cette valeur est négatif ou nulle après l'incrémentation (donc la liste d'attente n'est pas vide), le premier processus dans la liste d'attente (qui est une liste FIFO) est réveillé.

```
Up
{
S++;
si s<=0
sortir le premier élément de la liste d'attente (fifo)
le reveiller
fin si
}
```

-Init : comme on l'a déjà dit, elle permet d'initialiser la variable S, elle n'est pas discutée dans ce document.

Un exemple vaut mieux qu'un long discours :

S prendra la valeur 4 si la ressource partagée est un ensemble d'imprimante, et on en a 4.

Si 4 processus sont en train d'utiliser les imprimantes (S=0), et un 5éme processus tente d'utiliser l'une d'eux en appelant la fonction P, cette dernière va décrémenter S à -1 et donc le processus sera endormi et ajouté à la liste d'attente.

Une fois qu'un des processus termine d'utiliser la ressource, il appellera la fonction V qui va incrémenter S, réveiller le processus endormi et lui donné l'accès à la ressource.

EXO:

Lecteurs/rédacteurs:

<u>Lecteurs</u>:

- -plusieurs lecteur peuvent accéder à la mémoire simultanément.
- -En exclusion mutuelle avec les rédacteurs.

Rédacteurs:

En exclusion mutuelle avec les lecteurs et les autres rédacteurs.

Solution:

```
lectred_mut<-1 // mutex lecteurs - rédacteurs</pre>
lect_mut <-1 // mutex lecteurs pour accéder à la variable lect
lect <- 0 // le nombre de lecteur qui accéde à la ressource
Rédacteur :
P(lectred_mut)
**écriture**
V(lectred_mut)
Fin Rédacteur
Lecteur:
static n =0
P(lect_mut)
n=n+1
if (n==1)
       P(lectred_mut)
V(lect_mut)
**lecture**
P(lect_mut)
n=n-1
if (n==0)
       V(lectred_mut)
V(lect_mut)
Fin Lecteur
```

<u>Sémaphore en C :</u>

```
il faut 'include' la bibliothéque <semaphore.h>
on déclare la sémaphore : sem_t nom ;
on l'intialise : sem_init(&nom,0,valeur_sem)
la fonction P = sem_wait(&sem)
```

la fonction V = sem_post(&sem);