19335030\_陈至雪 \_lab4

## 一实验要求:

复现四个example。

# 二实验内容:

## assignment1: 复现Example 1

- 在文件 c\_func.c 中定义C函数 function\_from\_C。
- 在文件 cpp\_func.cpp 中定义C++函数 function\_from\_CPP。
- 在文件 asm\_func.asm 中定义汇编函数 function\_from\_asm , 在 function\_from\_asm 中调用 function\_from\_C 和 function\_from\_CPP 。
- 在文件 main.cpp 中调用汇编函数 function\_from\_asm。

在文件c func.c中输入代码:

```
#include<stdio.h>
void function_from_C()
{
    printf("This is C function. \n");
    return;
}
```

在文件cpp\_func.cpp中输入代码:

```
#include<iostream>
extern "C" void function_from_CPP() {
    std::cout << "This CPP function. \n" ;
    return ;
}</pre>
```

在文件asm\_func.asm中输入代码:

```
[bits 32]
global function_from_asm
extern function_from_C
extern function_from_CPP

function_from_asm:
    call function_from_C
    call function_from_CPP
    ret
```

这里利用function\_from\_asm函数调用一个C函数和一个C++函数。引入了这两个函数之后,在function\_from\_asm里直接调用这两个函数即可。

将函数function\_from\_asm声明为global是为了在链接阶段能找到函数的实现。在引入函数function\_from\_c和function\_from\_CPP前加extern,说明函数来自外部。

在文件main.cpp中输入代码:

```
#include<iostream>
extern "C" void function_from_asm();
int main()
{
   std::cout<<"call function from assembly. " << std::endl;
   function_from_asm();
   std::cout << "Done!" << std::endl;
   return 0;
}</pre>
```

引入函数function\_from\_asm, 并记得在其前面加上extren, 说明此函数来自外部。引入之后在main中直接调用即可。

#### 编译过程:

首先将这4个文件统一编译成可重定位文件即.o文件,然后将这些.o文件链接成一个可执行文件.

输入 gcc -m32 -c c\_func.c -o c\_func.o 将文件c\_function.c转换为可重定位文件,这里经过了预处理,编译,汇编三个过程,其中 -c 表示生成二进制文件,-o 生成目标文件c\_func.o.

输入 g++ -m32 -c cpp\_func.cpp -o cpp\_func.o, 将文件cpp\_function.cpp转换为可重定位文件。

输入 nasm -f elf32 asm\_func.asm -o asm\_func.o, 将文件asm\_func.asm转换为可重定位文件, 其中 -f elf32 指定了nasm编译生成的文件格式是 ELF32 文件格式, ELF 文件格式也就是Linux下的 .o 文件的文件格式。

输入 g++ -m32 -c main.cpp -o main.o, 将文件main.cpp转换为可重定位文件。

输入 g++ -o main.out main.o c\_func.o cpp\_func.o asm\_func.o -m32 , 进行链接,将多个可重定位文件链接生成可执行文件。

输入./main.out,执行文件。

#### 运行结果:

```
azhi@azhi-VirtualBox: ~/lab4$ ./main.out
call function from assembly.
This is C function.
This CPP function.
Done!
azhi@azhi-VirtualBox: ~/lab4$
```

可以看到在main中我们调用汇编语言写的函数成功,也说明了汇编语言写的函数调用C语言和C++写的函数成功。

## assignment2: 使用C/C++来编写内核

#### 步骤:

1、首先把lab3的bootloader.asm复制到lab4的project目录下,并在进入保护模式的代码后加上代码

```
mov eax, KERNEL_START_SECTOR
mov ebx, KERNEL_START_ADDRESS
mov ecx, KERNEL_SECTOR_COUNT

load_kernel:
    push eax
```

```
push ebx
call asm_read_hard_disk ; 读取硬盘
add esp, 8
inc eax
add ebx, 512
loop load_kernel

jmp dword CODE_SELECTOR:KERNEL_START_ADDRESS ; 跳转到kernel

jmp $ ; 死循环
```

2、把lab3的bootloader.inc文件复制到lab4的project目录下,并在后面加上加载内核需要的几个常量

```
; _____kernel____

KERNEL_START_SECTOR equ 6

KERNEL_SECTOR_COUNT equ 200

KERNEL_START_ADDRESS equ 0x20000
```

3、创建文件entry.asm, 定义内核进入点。并把该文件放在src/boot/目录下。具体定义如下:

```
extern setup_kernel
enter_kernel:
   jmp setup_kernel
```

如何让enter\_kernel成为内核的进入点呢?这个将在链接阶段通过把该部分代码放在内核代码的最开始部分实现。

4、用C/C++编写函数setup\_kernel.代码放在目录src/kernel/下。

setup\_kernel通过调用一个汇编函数实现,这个汇编函数将输出我的学号"19335030".

```
#include "asm_utils.h"
extern "C" void setup_kernel()
{
    asm_my_number();
    while(1){
    }
}
```

5、编写汇编程序,输出我的学号。文件放在目录src/utils/asm\_utils.h下。这里记得把函数 asm\_my\_number声明为global, 以便setup\_kernel调用。在文件asm\_utils.h中声明所有的汇编函数,这样就不用在调用汇编函数时前面都加extern了,只要 #include "asm\_utils.h" 即可。代码如下:

```
[bits 32]
global asm_my_number
asm_my_number:
    push eax
    xor eax, eax

mov ah, 0x03;青色
    mov al, '1'
    mov [gs:2 * 0], ax
```

```
mov al, '9'
mov [gs:2 * 1], ax
mov al, '3'
mov [gs:2 * 2], ax
mov al, '3'
mov [gs:2 * 3], ax
mov al, '5'
mov [gs:2 * 4], ax
mov al, '0'
mov [gs:2 * 5], ax
mov al, '3'
mov [gs:2 * 6], ax
mov al, '0'
mov [gs:2 * 7], ax
pop eax
ret
```

## 6、编译


在build文件夹下开始编译, 先编译MBR,

nasm -o mbr.bin -f bin -I../include/ ../src/boot/mbr.asm

编译loader.asm


nasm -o bootloader.bin -f bin -I../include/ ../src/boot/loader.asm

如图




#### 接着编译内核代码:


先编译 entry.asm,




再编译 asm\_utils.asm



编译setup.cpp



链接生成的可重定位文件 kernel.bin 和 kernel.o



这里 kernel.o 仅用在gdb的debug过程中。

然后,用 dd 命令将 mbr.bin ,bootloader.bin 和 kernel.bin 写入硬盘,并启动结果:

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

azht@azht-VirtualBox:~/lab4/project/build$ dd if=kernel.bin of=../run/hd.img bs=
512 count=200 seek=6 conv=notrunc
记录了0+1 的诗人
记录了0+1 的写出
164 bytes copied, 0.000225592 s, 727 kB/s
azht@azht-VirtualBox:~/lab4/project/build$ dd if=bootloader.bin of=../run/hd.img
bs=512 count=5 seek=1 conv=notrunc
记录了0+1 的读入
记录了0+1 的读入
记录了0+1 的诗丛
记录了0+1 的诗丛
记录了1+0 的写出
2 count=1 seek=0 conv=notrunc
记录了1+0 的诗法
记录了1+0 的诗法
记录了1+0 的诗法
1512 bytes copied, 0.000325593 s, 2.0 MB/s
azht@azht-VirtualBox:~/lab4/project/build$ dd if=mbr.bin of=../run//hd.img bs=51
2 count=1 seek=0 conv=notrunc
记录了1+0 的诗法
记录了1+0 的诗法
2 count=1 seek=0 conv=notrunc
记录了1+0 的诗法
记录了1+0 的诗法
2 count=1 seek=0 conv=notrunc
记录了1+0 的诗法
2 count=1 seek
```

可以看到我的学号显示。


由于这样编译链接步骤繁杂,用了makefile就会方便很多,下面写一个makefile用于简化编译过程。

```
ASM_COMPILER = nasm
C\_COMPLIER = qcc
CXX\_COMPLIER = g++
CXX_COMPLIER_FLAGS = -g -wall -march=i386 -m32 -nostdlib -fno-builtin -
ffreestanding -fno-pic
LINKER = 1d
SRCDIR = .../src
RUNDIR = .../run
BUILDDIR = build
INCLUDE_PATH = ../include
CXX_SOURCE += $(wildcard $(SRCDIR)/kernel/*.cpp)
CXX_OBJ += $(CXX_SOURCE:$(SRCDIR)/kernel/%.cpp=%.o)
ASM_SOURCE += $(wildcard $(SRCDIR)/utils/*.asm)
ASM_OBJ += $(ASM_SOURCE:$(SRCDIR)/utils/%.asm=%.o)
OBJ += $(CXX_OBJ)
OBJ += (ASM_OBJ)
build: mbr.bin bootloader.bin kernel.bin kernel.o
    dd if=mbr.bin of=$(RUNDIR)/hd.img bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc
    dd if=bootloader.bin of=$(RUNDIR)/hd.img bs=512 count=5 seek=1 conv=notrunc
    dd if=kernel.bin of=$(RUNDIR)/hd.img bs=512 count=145 seek=6 conv=notrunc
# nasm的include path有一个尾随/
mbr.bin : $(SRCDIR)/boot/mbr.asm
    $(ASM_COMPILER) -o mbr.bin -f bin -I$(INCLUDE_PATH)/ $(SRCDIR)/boot/mbr.asm
bootloader.bin : $(SRCDIR)/boot/bootloader.asm
    $(ASM_COMPILER) -o bootloader.bin -f bin -I$(INCLUDE_PATH)/
$(SRCDIR)/boot/bootloader.asm
entry.obj : $(SRCDIR)/boot/entry.asm
```

```
$(ASM_COMPILER) -o entry.obj -f elf32 $(SRCDIR)/boot/entry.asm
kernel.bin : entry.obj $(OBJ)
    $(LINKER) -o kernel.bin -melf_i386 -N entry.obj $(OBJ) -e enter_kernel -
Ttext 0x00020000 --oformat binary
kernel.o : entry.obj $(OBJ)
    $(LINKER) -o kernel.o -melf_i386 -N entry.obj $(OBJ) -e enter_kernel -Ttext
0x00020000
$(CXX_OBJ):
    $(CXX_COMPLIER) $(CXX_COMPLIER_FLAGS) -I$(INCLUDE_PATH) -c $(CXX_SOURCE)
asm_utils.o : $(SRCDIR)/utils/asm_utils.asm
    $(ASM_COMPILER) -o asm_utils.o -f elf32 $(SRCDIR)/utils/asm_utils.asm
clean:
    rm -f *.o* *.bin
run:
    gemu-system-i386 -hda $(RUNDIR)/hd.img -serial null -parallel stdio -no-
reboot
debug:
    qemu-system-i386 -S -s -parallel stdio -hda $(RUNDIR)/hd.img -serial null&
    @sleep 1
    gnome-terminal -e "gdb -q -tui -x $(RUNDIR)/gdbinit"
```


#### 执行下列语句运行:

make 和 make run



用命令 make debug 进行调试:

在弹出来的debug窗口进行调试,



#### assignment3:中断的处理——初始化IDT

目的:通过实现硬中断的处理来了解保护模式下的中断处理机制。再实现用软中断调用硬中断。 我们将初始化256个中断的中断处理程序,且都是通过向栈中压入 0xdeadbeef 后做死循环实现。 初始化中断向量表主要要完成以下三件事情:

- ①确定IDT的地址;
- ②定义中断默认处理函数;
- ③初始化256个中断描述符;

## 步骤1:

我们将IDT的地址设为 0x8880。为了方便,先在文件 include/os\_constant.h 下定义几个需要用到的常量:

```
#ifndef OS_CONSTANT_H
#define OS_CONSTANT_H

#define IDT_START_ADDRESS 0x8880
#define CODE_SELECTOR 0x20

#endif
```

这里定义了两个常量,分别是IDT的起始地址 IDT\_START\_ADDRESS 为 0x8880 和代码段选择子 CODE\_SELECTOR 为0x20.

#### 步骤2:

在目录 include/os\_type.h 下定义直观的数据类型的别名,如下

```
#ifndef OS_TYPE_H
#define OS_TYPE_H

typedef unsigned char byte;
typedef unsigned char uint8;

typedef unsigned short unit16;
typedef unsigned short word;

typedef unsigned int unit32;
typedef unsigned int unit;
typedef unsigned int dword;

#endif
```

#### 步骤3:

为了能抽象化描述中断处理模块,在目录 include/interrupt.h 下定义一个 InterruptManager 类,且类中包含了IDT初始化函数。如下:

```
#ifndef INTERRUPT_H
#define INTERRUPT_H
#include "os_type.h"
class InterruptManager
{
    private:
        // initial address of IDT
        unit32 *IDT;
    public:
        InterruptManager();
        //initialize
        void initialize();
        //set index--describe_number, address--program_start_address, DPL--level
        void setInterruptDescriptor( unit32 index, unit32 adderss, byte DPL );
};
endif
```

实现InterruptManager类中的初始化函数 void initialize().

在初始化IDT之前我们要先确定IDTR的基地址和表界限。这里IDTR的32位基地址为 0x8880 ,因为每个中断描述符的大小均为8字节,故表界限为 8\*256-1=2047 。初始化IDTR需要用到汇编指令 1idt [tag] 。指令 1idt 将以tag为起始地址的48字节放入到寄存器IDTR中,因此我们要用汇编语言写这个初始化函数,然后在C++中调用它。

在目录 src/utils/asm\_utils.asm 下,实现该函数:

```
global asm_lidt
asm_lidt:
    push ebp
    mov ebp, esp
    push eax

mov eax, [ebp + 4 * 3]
    mov [ASM_IDTR], ax
    mov eax, [ebp + 4 * 2]
    mov [ASM_IDTR + 2], eax
    lidt [ASM_IDTR]

pop eax
    pop ebp
    ret

ASM_IDTR dw 0
    dd 0
```

记得在 /include/asm\_utils.h 中加入

```
extern "C" void asm_lidt(uint32 start, uint16 limit);
```

将该函数声明为外部函数。

然后我们就可以用C++实现我们的初始化函数啦! 在 /src/kernel/interrupt.cpp 中实现,如下:

```
#include"interrupt.h"
#include"os_constant.h"
#include"os_type.h"
#include"asm_utils.h"

InterruptManager::InterruptManager(){
    initialize();
}

void InterruptManager::initialize(){
    IDT = (uint32 *)IDT_START_ADDRESS;
    asm_lidt(IDT_START_ADDRESS, 256*8-1);

    for(uint i = 0; i < 256; ++i)
    {
        setInterruptDescriptor(i,(uint32)asm_unhandled_interrupt,0);
    }
}</pre>
```

```
void InterruptManager::setInterruptDescriptor(uint32 index, uint32 address, byte
DPL)
{
    //low bits
    IDT[index*2]=(CODE_SELECTOR << 16) | (address & 0xffff);
    // high bits
    IDT[index*2 + 1]=(address & 0xffff0000) | (0x1 << 15) | (DPL << 13 ) | (0xe << 8);
}</pre>
```

其中 setInterruptDescriptor 函数为段描述符进行设置和定义。

段描述符由64位构成,结构如下:



即每个描述符的大小是两个 uint32, 第 index 个中断描述符是 IDT[2 \* index], IDT[2 \* index + 1]。

分别为段描述符的低32位和高32位赋值。

initialize(uint32 index, uint32 address, byte DPL) 函数先调用 asm\_lidt(uint32 start, uint16 limit) 函数初始化IDTR, 然后用 for 循环为每个中断描述符分配一个默认的中断处理函数。

#### 步骤5:

定义默认的中断处理函数,放置在 src/utils/asm\_utils.asm 目录下。

```
ASM_UNHANDLED_INTERRUPT_INFO db 'Unhandled interrupt happened, halt...'
                             db 0
; void asm_unhandled_interrupt()
asm_unhandled_interrupt:
    cli
    mov esi, ASM_UNHANDLED_INTERRUPT_INFO
    xor ebx, ebx
    mov ah, 0x03
.output_information:
    cmp byte[esi], 0
   je .end
   mov al, byte[esi]
   mov word[gs:bx], ax
   inc esi
    add ebx, 2
    jmp .output_information
```

```
.end:
    jmp $
asm_halt:
    jmp $
```

记得声明 global asm\_unhandled\_interrupt, global asm\_halt 以便其他函数调用。 asm\_interrupt\_empty\_handler 首先关中断,然后输出提示字符串,最后做死循环。

## 步骤6:

在函数 src/kernel/setup\_kernel.cpp 中定义初始化中断处理器。我们在这里定义一个 InterruptManager 的实例。如下:

```
#include "asm_utils.h"
#include "interrupt.h"

// 中断管理器
InterruptManager interruptManager;

extern "C" void setup_kernel()
{

// 中断处理部件
interruptManager.initialize();
// 尝试触发除0错误
//int a = 1 / 0;
// 死循环
asm_halt();
}
```

当去掉 int a=1/0 那一行的注释时,我们可以利用触发除0异常来验证  $asm\_unhandled\_interrupt$  是否正常工作。

#### 步骤7:

在 include/os\_modules.h 中声明这个实例,以便在其他 cpp 文件中使用。如下

```
#ifndef os_Modules_H
#define os_Modules_H

#include "interrupt.h"

extern InterruptManager iterruptManager;
#endif
```


## 步骤8:

用 Makefile 编译运行。在编译前一定要把Example2中生成的中间文件删除,再重新 make,这样生成的文件才是新的。


首先输入 make, 进行编译。

然后,输入make debug进入gdb窗口调试。

先在 gdb 窗口下让程序运行,然后,再按 ctr+c 后输入 x/256x~0x8880 查看默认的中断描述符是否已 被放入。



然后,我们在 src/kernel/setup.cpp 下加上除0语句,再一次 make 和 make run 查看是否出现中断。 记得 make 之前一定要把之前生成的中间文件删除,否则运行的仍然是没有除0语句的操作,这样将无法 看到中断。



可以看到,出现了中断提示语句,因此中断被正常调用了。至此,我们已经完成了IDT的初始化。

## assignment4: 时钟中断

对8529A进行编程,添加处理实时钟中断的函数,函数在第一行显示目前中断发生的次数。

## 主要步骤有:

1、在中断控制器 InterruptManager 中加入时钟中断的成员变量和函数。

加入成员变量 uint32 IRQ0\_8259A\_MASTER 表示主片中断起始向量号, uint32 IRQ0\_8259A\_SLAVE 表示从片中断起始向量号。

加入函数 void initialize8259A() 用于初始化芯片8259A。在该函数中依次通过向8259A的特定端口发送四个初始化命令字ICW1~ICW4。四个初始化命令字必须严格按顺序发送。

发送初始化命令字通过调用汇编函数下对 out 指令进行封装实现。

在目录 /src/utils/asm\_utils.asm 中编写函数 asm\_out\_port 对指令 out 进行封装。记得声明 global asm\_out\_port。

然后在函数 initialize8259A 中调用 asm\_out\_port 进行ICW1~ICW4的初始化。

加入函数 void setInterruptDescriptor() 开启时钟中断。

加入函数 void enableTimeInterrupt() 禁止时钟中断。

加入函数 void setTimeInterrupt(void \*handler) 用于设置时钟中断处理函数。

#### 2、实现中断处理函数。

首先,因为我们需要在屏幕上进行输出,于是在这里先实现一个能够处理屏幕输出的类。

在目录 /src/include/stdio.h 做相关函数的声明。

这里主要实现了对字符串和光标的处理。主要实现的功能有①打印特定颜色的字符②打印特定颜色的光标③移动光标位置④获取光标位置⑤滚屏。

屏幕像素为 25\*80 , 因此字符或光标的位置x不超过25 , y不超过80.

各函数的实现在目录 /src/kernel/stdio.cpp 下。其中有用到函数 asm\_in\_port 是对汇编指令 in 的 封装, 放在目录 /src/utils/asm\_utils.asm 下。

与光标读写相关的端口为 0x3d4 和 0x3d5 ,在对光标读写之前,要向端口 0x3d4 写入数据,表明我们操作的是光标的低8位还是高8位。写入 0x0e ,表示操作的是高8位,写入 0x0f 表示操作的是低8位。如果需要读取光标,那么我们从 0x3d5 从读取数据;如果我们需要更改光标的位置,那么我们将光标的位置写入 0x3d5 。

stdio.cpp 的具体实现见文件。

然后,在 /src/kernel/interrupt.cpp 中定义中断处理函数 c\_time\_interrupt\_handler 。

c\_time\_interrupt\_handler 首先清空第一行的字符,然后对计数变量 times 递增1,并将其转换成字符串。

因为中断最后要用 i ret 返回,所以只能在汇编函数里通过调用 c\_time\_interrupt\_handler 来实现中断。如下:

```
asm_time_interrupt_handler:
    pushad

nop; 否则断点打不上去
; 发送EOI消息,否则下一次中断不发生
    mov al, 0x20
    out 0x20, al
    out 0xa0, al

call c_time_interrupt_handler

popad
iret
```

其中 pushad 指令将 EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI 依次入栈, popad 进行出栈操作。 编写好了中断处理函数后,设置时钟中断的中断描述符,如下所示:

```
void InterruptManager::setTimeInterrupt(void *handler)
{
    setInterruptDescriptor(IRQ0_8259A_MASTER, (uint32)handler, 0);
}
```

3、对开启和关闭时钟中断的函数进行封装。

```
void InterruptManager::enableTimeInterrupt()
{
   uint8 value;
   // 读入主片OCW
   asm_in_port(0x21, &value);
   // 开启主片时钟中断,置0开启
   value = value & 0xfe;
   asm_out_port(0x21, value);
}
void InterruptManager::disableTimeInterrupt()
   uint8 value;
   asm_in_port(0x21, &value);
   // 关闭时钟中断,置1关闭
   value = value | 0x01;
   asm_out_port(0x21, value);
}
```

4、最后记得在 setup\_kernel 中实例化stdio,并初始化内核组件,然后开启时钟中断。

```
extern "C" void setup_kernel()
{
   // 中断处理部件
   interruptManager.initialize();
   // 屏幕IO处理部件
   stdio.initialize();
   interruptManager.enableTimeInterrupt();
   interruptManager.setTimeInterrupt((void *)asm_time_interrupt_handler);
   asm_enable_interrupt();
   asm_halt();
}extern "C" void setup_kernel()
   // 中断处理部件
   interruptManager.initialize();
   // 屏幕IO处理部件
   stdio.initialize();
   interruptManager.enableTimeInterrupt();
   interruptManager.setTimeInterrupt((void *)asm_time_interrupt_handler);
   asm_enable_interrupt();
   asm_halt();
}
```


```
#ifndef OS_MODULES_H
#define OS_MODULES_H
#include "interrupt.h"
extern InterruptManager interruptManager;
extern STDIO stdio;
#endif
```

由于开中断的指令要用到 sti ,因此把这条指令加在函数 asm\_enable\_interrupt 中。

## 5、编译运行:

在目录 /build/下打开终端,输入命令 make 和 make run.查看结果:

```
QEMU
-interrupt happend: 000000032_
-iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C98
-Booting from Hard Disk...
```



## 6、跑马灯显示学号姓名。

在 interrupt.cpp 中的 c\_time\_interrupt\_handler() 中加入显示自己学号姓名的代码。然后再编译运行,查看结果。

```
QEMU QEMU © © © 
interrupt happend: 000013314

19335030_a2

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F8DDD0+07ECDDD0 C980

Booting from Hard Disk...
```

如图示,在第二行中显示了我的学号和姓名,并且它会向前滚动。

代码如下:

```
char num_name[] = "19335030_azhi: ";
  int flag = times%80;
  while(1){
     for( int j = 0; j < 330; j++ ){
       for (int k = 0; k < 80; ++k)
       {
           stdio.print(1, k, ' ', 0x07);
       }
       int k = j/5;//控制输出速度
       stdio.moveCursor(1, k);
       for(int i = 0; i < 15; i++)
       {
           stdio.print(num_name[i], 0x00+i+flag);
       }
  }
  }
```

# 三实验感想:

此次实验内容很多,要花费很多时间才能学透这一次实验的内容。另外一个难题是好多汇编代码看不是很懂,理解起来会比较慢。这也增加了实验难度。但是实验教程写得很详细,再参考一下其他资料,就可以完成实验了。