Συνοπτικές οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η διαδικασία πρώτης εγκατάστασης του Ventus ERP client στον application file server (AFS) και στον κάθε client. Επίσης περιγράφεται η διαδικασία client upgrade.

Για εγκατάσταση της εφαρμογής για πρώτη φορά:

Βήμα 1.

Για κάθε τοπικό δίκτυο (Lan) όπως για παράδειγμα είναι αυτό του κάθε περιφερειακού γραφείου θα πρέπει να επιλεγεί ένας Η/Υ που θα εγκατασταθεί η εφαρμογή. Αυτός ονομάζεται Application File Server (AFS).

Προετοιμασία του AFS:

Θα πρέπει να διαθέτει δίσκο με τουλάχιστον 400 MB ελεύθερο χώρο. Ένα επιλεγμένο Drive (πχ το C:) θα πρέπει να γίνει share ώστε να μπορούν όλοι οι άλλοι Η/Υ του τοπικού δικτύου να το κάνουν map. Τα δικαιώματα πρόσβασης των άλλων συνιστούμε να είναι read only.

Στο root (\) κατάλογο του AFS αντιγράφουμε το περιεχόμενο του CD εγκατάστασης AFS. Αναλυτικότερα κάνουμε Copy τον κατάλογο pcadev και στην συνέχεια τον κάνουμε paste στο επιλεγμένο Drive του AFS.

Για παράδειγμα εάν το CD είναι στον οδηγό F: και τα αρχεία θα τοποθετηθούν στον οδηγό C: από το F: κάνουμε Copy τον κατάλογο pcadev και στην συνέχεια τον κάνουμε paste στο C:

Εάν ο κατάλογος υπάρχει τότε συνιστούμε να διαγραφεί πρώτα.

Με τη χρήση του notepad διορθώνουμε το αρχείο C:\pcadev\sybase\ini\sql.ini ώστε το section [VENTUS] να έχει την σωστή IP και το σωστό port (εξωτερικές διευθύνσεις). Σε περίπτωση που ο Sybase Dataserver (ASE) έχει εγκατασταθεί με άλλο όνομα θα πρέπει να διορθωθεί το αντίστοιχο section, για παράδειγμα εάν το όνομα του server είναι POSEIDON θα πρέπει να διορθωθεί το section [POSEIDON] του sql.ini. Σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο του αρχείου sql.ini θα πρέπει να είναι ανάλογο του ακόλουθου παραδείγματος :

[POSEIDON] query=NLWNSCK,192.168.45.1,5000

Όπου το όνομα του server είναι POSEIDON η διεύθυνση είναι 192.168.45.1 και το IP Port είναι το 5000

Συνέχεια στο Βήμα 3.

Βήμα 2.

Κάθε άλλος H/Y (εκτός του AFS) θα πρέπει να έχει κάνει map το share folder του AFS που έχουμε προαναφέρει. Το map γίνεται με τη χρήση του explorer των windows

Βήμα 3.

Δημιουργούμε στο Desktop του κάθε H/Y ένα short cut του ventus2.exe αρχείου που βρίσκεται μέσα στον κατάλογο \pcadev\ventus O κατάλογος αυτός βρίσκεται στον οδηγό που έχει γίνει το map (πχ V:) ή στον οδηγό που έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή για τον AFS (πχ C:). Αλλάζουμε το όνομα του shortcut σε: Ventus II - ERP

Βήμα 4.

Για λειτουργικά συστήματα: W2k, XP

Από το start->run των windows τρέχουμε το cmd.

Στο Console prompt C:> πληκτρολογούμε τις εντολές:

C> SFT PCA=V

(όπου V το όνομα του share map ή του οδηγού που έχει εγκατασταθεί το S/W στον AFS πχ C ή V χωρίς την άνω – κάτω τελεία. :')

C> V:

V> cd \pcadev\locbin

V> autocli.bat

(όπου V το όνομα του share map ή του οδηγού που έχει εγκατασταθεί το S/W στον AFS πχ C ή V)

C> exit

Για λειτουργικά συστήματα : W95, W98

Από το start->run των windows τρέχουμε το command.

Στο DOS prompt C:> πληκτρολογούμε τις εντολές:

C> COPY V:\pcadev\locbin\autocli.bat C:\
(ὁπου V το ὀνομα του share map ἡ του οδηγού που ἐχει εγκατασταθεί το S/W στον AFS πχ C ἡ V στον AFS δεν είναι απαραίτητο να γίνει αυτό)

C> notepad C:\autoexec.bat

(θα ανοίξει το notepad των windows για να διορθωθεί το αρχείο autoexec.bat)

Στο notepad:

Προσθέτουμε στο τέλος τις ακόλουθες γραμμές:

SET PCA=V
CALL C:\AUTOCLI.BAT
(όπου V το όνομα του share map ή του οδηγού που έχει εγκατασταθεί το S/W στον AFS πχ C ή V χωρίς την άνω – κάτω τελεία. `:')

Στο command:

C> exit

<u>Για εγκατάσταση της εφαρμογής upgrade και την πρώτη φορά:</u>

Αντιγράφουμε με ανάλογο τρόπο (Copy & Paste) τον κατάλογο ventus από το CD του Ventus στον κατάλογο \pcadev στον οδηγό που έχει εγκατασταθεί το S/W στο AFS (πχ C:)

Σημείο προσοχής: όλοι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν κλείσει την εφαρμογή γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα sharing violation κατά την αντιγραφή χρησιμοποιημένων αρχείων.