🚀 Инструкция по установке и настройке GitLab CE

Эта инструкция поможет вам развернуть GitLab Community Edition на сервере под управлением RHEL-совместимых дистрибутивов (CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux).

📋 0. Предварительные требования

Перед началом убедитесь, что ваша система соответствует минимальным требованиям. Для стабильной работы рекомендуется **минимум 4 ГБ оперативной памяти** и **не менее 20 ГБ** свободного места на диске. У вас должен быть доступ к терминалу с правами `root` или `sudo`.

🛠️ 1. Пошаговая установка

Шаг 1. Обновите систему и установите зависимости

Сначала обновите пакеты и установите необходимые утилиты, такие как `curl` и инструменты для работы с SELinux.

bashКопировать

```
sudo dnf update -y
sudo dnf install -y curl policycoreutils openssh-server openssh-clients perl
```

Шаг 2. Настройте брандмауэр и SSH

Разрешите трафик по необходимым портам в брандмауэре и включите службу SSH.

bashКопировать

```
# Включить и запустить SSH
sudo systemctl enable --now sshd

# Открыть порты для HTTP, HTTPS и SSH в firewalld
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
sudo firewall-cmd --reload
```

Шаг 3. Добавьте официальный репозиторий GitLab

Этот скрипт автоматически настроит репозиторий для вашей системы.

bashКопировать

```
curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash
```

Шаг 4. Установите GitLab CE

Во время установки **обязательно укажите** переменную `EXTERNAL_URL`. Это должен быть IP-адрес или доменное имя, по которому вы будете заходить в GitLab. Если этого не сделать, GitLab настроится на `localhost`, и вы не сможете получить к нему доступ извне.

Замените `http://YOUR_SERVER_IP` на реальный IP вашего сервера (например, `http://192.168.1.100`) или домен.

bashКопировать

```
sudo EXTERNAL_URL="http://YOUR_SERVER_IP" dnf install -y gitlab-ce
```

⚙ 2. Настройка и первый запуск

Шаг 5. Примените конфигурацию

Эта команда настроит все внутренние компоненты GitLab (Nginx, PostgreSQL, Redis и т.д.). Первый запуск может занять несколько минут.

bashКопировать

```
sudo gitlab-ctl reconfigure
```

Шаг 6. Узнайте начальный пароль

GitLab автоматически сгенерирует пароль для пользователя `root`. Его можно найти в специальном файле.

bashКопировать

```
sudo cat /etc/gitlab/initial_root_password
```

Важно: В целях безопасности этот файл автоматически удаляется через 24 часа после первой переконфигурации. Скопируйте пароль и смените его сразу после первого входа в систему.

Шаг 7. Войдите в GitLab

Откройте браузер и перейдите по адресу, который вы указали в `EXTERNAL_URL`.

- **Логин:** `root`
- **Пароль:** (из шага 6)

🔧 3. Полезные команды для управления

Вот основные команды для управления службами GitLab:

Команда	Описание
`sudo gitlab-ctl status`	Проверить статус всех служб
`sudo gitlab-ctl start`	Запустить GitLab
`sudo gitlab-ctl stop`	Остановить GitLab
`sudo gitlab-ctl restart`	Перезапустить GitLab
`sudo gitlab-ctl tail`	Посмотреть логи в реальном времени

---

4. Возможные проблемы и их решение

Если после установки страница не открывается, выполните следующие проверки:

1. **Конфликт портов:** Убедитесь, что 80-й порт не занят другим веб-сервером (например, Apache или Nginx). Вы можете проверить это командой `sudo ss -tulnp | grep :80`.
2. **Брандмауэр:** Убедитесь, что `firewalld` не блокирует соединения и правила успешно применились (`sudo firewall-cmd --list-all`).
3. **Статус служб:** Проверьте, все ли компоненты GitLab запустились корректно (`sudo gitlab-ctl status`). Если какие-то службы упали, посмотрите их логи через `sudo gitlab-ctl tail <имя_службы>`.
4. **SELinux:** Если на сервере включен SELinux, убедитесь, что он не блокирует работу веб-сервера (в логах это выглядит как `AVC denied`). Временно для проверки можно переключить его в режим *permissive* командой `sudo setenforce 0`.