1. 概述 import org.springframework.boot.SpringApplication;import org.springframework.boot.autoconfigure......

```
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class MVCApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MVCApplication.class, args);
    }
}
```

- <1> 处,使用 @SpringBootApplication 注解,标明是 Spring Boot 应用。通过它,可以开启自动配置的功能。
- <2> 处,调用 SpringApplication#run(Class<?>... primarySources) 方法,启动 Spring Boot 应用。

上述的代码,是我们使用 Spring Boot 时,最最最常用的代码。而本文,我们先来分析 Spring Boot 应用的启动过程。

关于 @SpringApplication 注解, 我们会后面单独开文章, 详细解析。

org.springframework.boot.SpringApplication , Spring 应用启动器。正如其代码上所添加的注释,它来提供启动 Spring 应用的功能。

Class that can be used to bootstrap and launch a Spring application from a Java main method.

大多数情况下, 我们都是使用它提供的静态方法:

- 前两个静态方法, 最终调用的是第3个静态方法。而第3个静态方法, 实现的逻辑就是:
 - 首先,创建一个 SpringApplication 对象。详细的解析,见 「2.1 构造方法」。
 - 然后,调用 SpringApplication#run(Class<?> primarySource, String... args) 方法,运行 Spring 应用。详细解析,见 「2.2 run」 。

2.1 构造方法

private ResourceLoader resourceLoader;

```
private List<ApplicationContextInitializer<?>> initializers;

private List<ApplicationListener<?>> listeners;

public SpringApplication(Class<?>... primarySources) {
    this(null, primarySources);
}

public SpringApplication(ResourceLoader resourceLoader, Class<?>... primarySources) {
    this.resourceLoader = resourceLoader;
    Assert.notNull(primarySources, "PrimarySources must not be null");
    this.primarySources = new LinkedHashSet<>(Arrays.asList(primarySources));
    this.webApplicationType = WebApplicationType.deduceFromClasspath();

setInitializers((Collection) getSpringFactoriesInstances(ApplicationContextInitializer.class));
    this.mainApplicationClass = deduceMainApplicationClass();
}
```

- SpringApplication 的变量比较多,我们先只看构造方法提到的几个。
- resourceLoader 属性,资源加载器。可以暂时不理解,感兴趣的胖友,可以看看 《【死磕 Spring】—— IoC 之 Spring 统一资源加载策略》 文章。
- primarySources 属性,主要的 Java Config 类的数组。在文初提供的示例,就是 MVCApplication 类。
- webApplicationType 属性,调用 WebApplicationType#deduceFromClasspath() 方法,通过 classpath ,判断 Web 应用类型。
 - 具体的原理是,是否存在指定的类,艿艿已经在 WebApplicationType 上的方法添加了注释,直接瞅一眼就明白了。
 - 这个属性,在下面的 #createApplicationContext() 方法,将根据它的值(类型),创建不同类型的 ApplicationContext 对象,即 Spring 容器的类型不同。
- initializers 属性, ApplicationContextInitializer 数组。
 - 通过 #getSpringFactoriesInstances(Class<T> type) 方法,进行获得 ApplicationContextInitializer 类型的对象数组,详细的解析,见 「2.1.1 getSpringFactoriesInstances」 方法。
 - 假设只在 Spring MVC 的环境下, initializers 属性的结果如下图:

▼ finitializers = {java.util.ArrayList@2127} size = 6

- ▶ 0 = {org.springframework.boot.context.config.DelegatingApplicationContextInitializer@2132}
- ► = 1 = {org.springframework.boot.autoconfigure.SharedMetadataReaderFactoryContextInitializer@2133}
- ▶ 2 = {org.springframework.boot.context.ContextIdApplicationContextInitializer@2134}
- 3 = {org.springframework.boot.context.ConfigurationWarningsApplicationContextInitializer@2135}
- 4 = {org.springframework.boot.web.context.ServerPortInfoApplicationContextInitializer@2136}
- ▶ = 5 = {org.springframework.boot.autoconfigure.logging.ConditionEvaluationReportLoggingListener@2137}

`initializers` 属性

- listeners 属性, ApplicationListener 数组。
 - 也是通过 #getSpringFactoriesInstances(Class<T> type) 方法,进行获得 ApplicationListener 类型的对象数组。
 - 假设只在 Spring MVC 的环境下, listeners 属性的结果如下图:

```
listeners = {java.util.ArrayList@3405} size = 10
               0 = {org.springframework.boot.context.config.ConfigFileApplicationListener@4044}
               = 1 = {org.springframework.boot.context.config.AnsiOutputApplicationListener@4045}
               2 = {org.springframework.boot.context.logging.LoggingApplicationListener@4046}
               3 = {org.springframework.boot.context.logging.ClasspathLoggingApplicationListener@4047}
                   4 = {org.springframework.boot.autoconfigure.BackgroundPreinitializer@4048}
      `liste
                   5 = {org.springframework.boot.context.config.DelegatingApplicationListener@4049}
                   6 = {org.springramework.boot.builder.ParentContextCloserApplicationListener@4050}
mainApplicationClass
private Class<?</pre>
                   7 = {org.springframework.boot.ClearCachesApplicationListener@4051}
    try {
                   8 = {org.springframework.boot.context.FileEncodingApplicationListener@4052}
                   9 = {org.springframework.boot.liquibase.LiquibaseServiceLocatorApplicationListener@4053}
                  return Class.forName(stackTraceElement.getClassName());
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
    return null;

    在文初的例子中,就是 MVCApplication 类。
```

• 这个 mainApplicationClass 属性,没有什么逻辑上的用途,主要就是用来打印下日志,说明是通过这个类启动 Spring 应用的。

2.1.1 getSpringFactoriesInstances

#getSpringFactoriesInstances(Class<T> type) 方法,获得指定类类对应的对象们。代码如下:

- <1> 处,调用 SpringFactoriesLoader#loadFactoryNames(Class <?> factoryClass, ClassLoader classLoader) 方法,加载指定类型对应的,在 META-INF/spring.factories 里的类名的数组。
 - 在 META-INF/spring.factories 文件中,会以 KEY-VALUE 的格式,配置每个类对应的实现类们。
 - 关于 SpringFactoriesLoader 的该方法,我们就不去细看了。 ☑ 很多时候,我们看源码的时候,不需要陷入到每个方法的细节中。非关键的方法,猜测到具体的用途后,跳过也是没问题的。
- <2> 处,调用 #createSpringFactoriesInstances(Class<T> type, Class<?>[] parameterTypes, ClassLoader classLoader, Object[] args, Set<String> names) 方法,创建对象们。代码如下:

```
Assert.isAssignable(type, instanceClass);

Constructor<?> constructor = instanceClass.getDeclaredConstructor(parameterTypes);

T instance = (T) BeanUtils.instantiateClass(constructor, args);
instances.add(instance);
} catch (Throwable ex) {
    throw new IllegalArgumentException("Cannot instantiate " + type + " : " + name, ex);
}
return instances;
}

L较简单,就不多做解释了。
```

• <3> 处,调用 AnnotationAwareOrderComparator#sort(List<?> list) 方法,排序对象们。例如说,类上有 @Order 注解。

2.2 run

#run(String... args) 方法,运行 Spring 应用。代码如下:

艿艿: 这是一个饱满的方法, 所以逻辑比较多哈。

```
public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
   StopWatch stopWatch = new StopWatch();
   stopWatch.start();
   ConfigurableApplicationContext context = null;
   Collection<SpringBootExceptionReporter> exceptionReporters = new ArrayList<>();
   configureHeadlessProperty();
   SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);
   listeners.starting();
   try {
       ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(args);
       ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners, applicationArguments);
       configureIgnoreBeanInfo(environment);
       Banner printedBanner = printBanner(environment);
       context = createApplicationContext();
       exceptionReporters = getSpringFactoriesInstances(
               SpringBootExceptionReporter.class,
               new Class[] { ConfigurableApplicationContext.class }, context);
       prepareContext(context, environment, listeners, applicationArguments,
               printedBanner);
       refreshContext(context);
       afterRefresh(context, applicationArguments);
       stopWatch.stop();
       if (this.logStartupInfo) {
           new StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass).logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);
       listeners.started(context);
       callRunners(context, applicationArguments);
   } catch (Throwable ex) {
       handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, listeners);
       throw new IllegalStateException(ex);
   try {
       listeners.running(context);
```

```
} catch (Throwable ex) {
    handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, null);
    throw new IllegalStateException(ex);
return context;
```

- <1> 处,创建 StopWatch 对象,并调用 StopWatch#run() 方法来启动。StopWatch 主要用于简单统计 run 启动过程的时长。
- <2> 处,配置 headless 属性。这个逻辑,可以无视,和 AWT 相关。
- <3> 处,调用 #getRunListeners(String[] args) 方法,获得 SpringApplicationRunListener 数组,并启动监听。代码如下:

```
private SpringApplicationRunListeners getRunListeners(String[] args) {
        Class<?>[] types = new Class<?>[] { SpringApplication.class, String[].class };
        return new SpringApplicationRunListeners(logger, getSpringFactoriesInstances(
                        SpringApplicationRunListener.class, types, this, args));
```

• 此处的 listeners 变量, 如下图所示:

```
listeners = {org.springframework.boot.SpringApplicationRunListeners@2363}
log = {org.apache.commons.logging.LogAdapter$Slf4jLocationAwareLog@2374}
isteners = {java.util.ArrayList@2375} size = 1
▼ ■ 0 = {org.springframework.boot.context.event.EventPublishingRunListener@2377}
   in application = {org.springframework.boot.SpringApplication@2359}
     args = {java.lang.String[0]@2360}
     initialMulticaster = {org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster@2378}
```

`listeners` 属性

- 注意噢,此时是 SpringApplicationRunListener ,而不是我们看到 listeners 的 ApplicationListener 类型。详细的,我们在 「3. SpringApplicationRunListeners」 中,在详细解析。
- <4> 处,调用 #prepareEnvironment(SpringApplicationRunListeners listeners, ApplicationArguments applicationArguments) 方法,加载属性配置。执行完成后,所有的 environment 的属性都会加载进来,包括 application.properties 和外部的属性配置。详细的,胖友先一起跳到 「2.2.1 prepareEnvironment」 中。
- <5> 处,调用 #printBanner(ConfigurableEnvironment environment) 方法,打印 Spring Banner。效果如下:

```
/\\ / __'_ _ _ _(_)_ _ _ _ \ \ \ \
(()\_ | '_ | '_ | '_ \/ _` | \ \ \ \
\\/ __)| |_)| | | | | | (_| | ) ) )
 ' |___| .__|<sub>-</sub>| |<sub>-</sub>| |<sub>-</sub>| |<sub>-</sub>| / / / /
======|_|======|___/=/_/_/
:: Spring Boot ::
```

- 具体的代码实现,就先不分析了。感兴趣的胖友,自己去瞅瞅。
- <6> 处,调用 #createApplicationContext() 方法,创建 Spring 容器。详细解析,见 「2.2.2 createApplicationContext」 。
- <7> 处,通过 #getSpringFactoriesInstances(Class<T> type) 方法,进行获得 SpringBootExceptionReporter 类型的对象数组。SpringBootExceptionReporter ,记录启动过程中的异常信息。
 - 此处, exceptionReporters 属性的结果如下图:

```
exceptionReporters = {java.util.ArrayList@3341} size = 1
▼ = 0 = {org.springframework.boot.diagnostics.FailureAnalyzers@3398}
   (assLoader = {jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader@3399})
  ▼ nalyzers = {java.util.ArrayList@3400} size = 17
     ► ■ 0 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.BeanCurrentlyInCreationFailureAnalyzer@3404}
     ► = 1 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.BeanDefinitionOverrideFailureAnalyzer@3405}
     ≥ 2 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.BeanNotOfRequiredTypeFailureAnalyzer@3406}
     3 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.BindFailureAnalyzer@3407}
     ► = 4 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.BindValidationFailureAnalyzer@3408}
     ► = 5 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.UnboundConfigurationPropertyFailureAnalyzer@3409}
     ► = 6 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.ConnectorStartFailureAnalyzer@3410}
     7 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.NoSuchMethodFailureAnalyzer@3411}
     ▶ ■ 8 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.NoUniqueBeanDefinitionFailureAnalyzer@3412}
     9 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.PortInUseFailureAnalyzer@3413}
     ► ■ 10 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.ValidationExceptionFailureAnalyzer@3414}
     ► = 11 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.lnvalidConfigurationPropertyNameFailureAnalyzer@3415}
     ► = 12 = {org.springframework.boot.diagnostics.analyzer.lnvalidConfigurationPropertyValueFailureAnalyzer@3416}
     ► = 13 = {org.springframework.boot.autoconfigure.diagnostics.analyzer.NoSuchBeanDefinitionFailureAnalyzer@3417}
     ▶ ■ 14 = {org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceBeanCreationFailureAnalyzer@3418}
     ► = 15 = {org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.HikariDriverConfigurationFailureAnalyzer@3419}
     ► = 16 = {org.springframework.boot.autoconfigure.session.NonUniqueSessionRepositoryFailureAnalyzer@3420}
```

`listeners` 属性

- 关于 SpringBootExceptionReporter, 感兴趣的胖友, 自己研究先。
- <8> 处,调用 #prepareContext(...) 方法,主要是调用所有初始化类的 #initialize(...) 方法。详细解析,见 「2.2.3 prepareContext」 。
- <9> 处,调用 #refreshContext(ConfigurableApplicationContext context)`方法,启动(刷新) Spring 容器。详细解析,见 「2.2.4 refreshContext」
- <10> 处,调用 #afterRefresh(ConfigurableApplicationContext context, ApplicationArguments args) 方法,执行 Spring 容器的初始化的后置逻辑。默认实现为空。代码如下:
 protected void afterRefresh(ConfigurableApplicationContext context, ApplicationArguments args) {
 }
- <11> 处,停止 StopWatch 统计时长。
- <12> 处,打印 Spring Boot 启动的时长日志。效果如下:
 2019-01-28 20:42:03.338 INFO 53001 --- [main] c.iocoder.springboot.mvc.MVCApplication : Started MVCApplication in 20.893 seconds (JVM running for 23.536)
- <13> 处,调用 SpringApplicationRunListeners#started(ConfigurableApplicationContext context) 方法,通知 SpringApplicationRunListener 的数组,Spring 容器启动完成。
- <14> 处,调用 #callRunners(ApplicationContext context, ApplicationArguments args) 方法,调用 ApplicationRunner 或者 CommandLineRunner 的运行方法。详细解析,见 「2.2.5 callRunners」。
 - <14.1> 处,如果发生异常,则调用 #handleRunFailure(...) 方法,交给 SpringBootExceptionReporter 进行处理,并抛出 IllegalStateException 异常。

- <15> 处,调用 SpringApplicationRunListeners#running(ConfigurableApplicationContext context) 方法,通知 SpringApplicationRunListener 的数组,Spring 容器运行中。
 - <15.1> 处,如果发生异常,则调用 #handleRunFailure(...) 方法,交给 SpringBootExceptionReporter 进行处理,并抛出 IllegalStateException 异常。

2.2.1 prepareEnvironment 艿艿:这个方法,大体看下即可。 #prepareEnvironment(SpringApplicationRunListeners listeners, ApplicationArguments applicationArguments) 方法,加载属性配置。代码如下: private ConfigurableEnvironment prepareEnvironment(SpringApplicationRunListeners listeners, ApplicationArguments applicationArguments) { ConfigurableEnvironment environment = getOrCreateEnvironment(); configureEnvironment(environment, applicationArguments.getSourceArgs()); listeners.environmentPrepared(environment); bindToSpringApplication(environment); if (!this.isCustomEnvironment) { environment = new EnvironmentConverter(getClassLoader()).convertEnvironmentIfNecessary(environment, deduceEnvironmentClass()); ConfigurationPropertySources.attach(environment); return environment; • <1> 处,调用 #getOrCreateEnvironment() 方法,创建 ConfigurableEnvironment 对象。代码如下: private ConfigurableEnvironment getOrCreateEnvironment() { if (this.environment != null) { return this.environment; switch (this.webApplicationType) { case SERVLET: return new StandardServletEnvironment(); case REACTIVE: return new StandardReactiveWebEnvironment(); default: return new StandardEnvironment(); • 根据 webApplicationType 类型,会创建不同类型的 ConfigurableEnvironment 对象。 • 例如说, Servlet 需要考虑 <servletContextInitParams /> 和 <servletConfigInitParams /> 等配置参数。 • <1> 处,调用 #configureEnvironment(ConfigurableEnvironment environment, String[] args) 方法,配置 environment 变量。代码如下: private boolean addConversionService = true; protected void configureEnvironment(ConfigurableEnvironment environment, String[] args) { if (this.addConversionService) { ConversionService conversionService = ApplicationConversionService.getSharedInstance(); environment.setConversionService((ConfigurableConversionService) conversionService); configurePropertySources(environment, args); configureProfiles(environment, args); • <1.1> 处,设置 environment 的 conversionService 属性。可以暂时无视。感兴趣的胖友,可以看看 《【死磕 Spring】—— 环境 & 属性: PropertySource、Environment、Profile》 • <1.2> 处,增加 environment 的 PropertySource 属性源。代码如下:

private boolean addCommandLineProperties = true;

private Map<String, Object> defaultProperties;

```
protected void configure property sources (Configurable Environment environment,
                  String[] args) {
           MutablePropertySources sources = environment.getPropertySources();
           if (this.defaultProperties != null && !this.defaultProperties.isEmpty()) {
                  sources.addLast(new MapPropertySource("defaultProperties", this.defaultProperties));
           if (this.addCommandLineProperties && args.length > 0) {
                  String name = CommandLinePropertySource.COMMAND_LINE_PROPERTY_SOURCE_NAME;
                  if (sources.contains(name)) {
                         PropertySource<?> source = sources.get(name);
                         CompositePropertySource composite = new CompositePropertySource(name);
                         composite.addPropertySource(new SimpleCommandLinePropertySource(
                                        "springApplicationCommandLineArgs", args));
                         composite.addPropertySource(source);
                         sources.replace(name, composite);
                         sources.addFirst(new SimpleCommandLinePropertySource(args));
         • 代码上可以看出,可以根据配置的 defaultProperties 、或者 JVM 启动参数,作为附加的 PropertySource 属性源。
• <1.3> 处,配置 environment 的 activeProfiles 属性。代码如下:
   private Set<String> additionalProfiles = new HashSet<>();
   protected void configureProfiles(ConfigurableEnvironment environment, String[] args) {
           environment.getActiveProfiles();
           Set<String> profiles = new LinkedHashSet<>(this.additionalProfiles);
           profiles.addAll(Arrays.asList(environment.getActiveProfiles()));
           environment.setActiveProfiles(StringUtils.toStringArray(profiles));
         • 不了解 Profile 的胖友,可以看看 《Spring Boot 激活 profile 的几种方式》 文章。
```

- <2> 处,调用 SpringApplicationRunListeners#environmentPrepared(ConfigurableEnvironment environment) 方法,通知 SpringApplicationRunListener 的数组,环境变量已经准备完成。
- <3> 处,调用 #bindToSpringApplication(ConfigurableEnvironment environment) 方法,绑定 environment 到 SpringApplication 上。暂时不太知道用途。
- <4> 处,如果非自定义 environment ,则根据条件转换。默认情况下, isCustomEnvironment 为 false ,所以会执行这块逻辑。但是,一般情况下,返回的还是 environment 自身,所以可以无视这块逻辑先。
- <5> 处,调用 ConfigurationPropertySources#attach(Environment environment) 静态方法,如果有 attach 到 environment 上的 MutablePropertySources ,则添加到 environment 的 PropertySource 中。这块逻辑,也可以先无视。

2.2.2 createApplicationContext

• 根据 webApplicationType 类型,获得对应的 ApplicationContext 对象。

2.2.3 prepareContext

#prepareContext(ConfigurableApplicationContext context, ConfigurableEnvironment environment, SpringApplicationRunListeners listeners, ApplicationArguments applicationArguments, Banner printedBanner) 方法,准备 ApplicationContext 对象,主要是初始化它的一些属性。代码如下:

```
private void prepareContext(ConfigurableApplicationContext context,
        ConfigurableEnvironment environment, SpringApplicationRunListeners listeners,
        ApplicationArguments applicationArguments, Banner printedBanner) {
     context.setEnvironment(environment);
    postProcessApplicationContext(context);
     applyInitializers(context);
     listeners.contextPrepared(context);
     if (this.logStartupInfo) {
        logStartupInfo(context.getParent() == null);
         logStartupProfileInfo(context);
    ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = context.getBeanFactory();
    beanFactory.registerSingleton("springApplicationArguments", applicationArguments);
    if (printedBanner != null) {
         beanFactory.registerSingleton("springBootBanner", printedBanner);
    if (beanFactory instanceof DefaultListableBeanFactory) {
         ((Default Listable Bean Factory). set Allow Bean Definition Overriding (\textbf{this.} allow Bean Definition Overriding);\\
     Set<Object> sources = getAllSources();
     Assert.notEmpty(sources, "Sources must not be empty");
    load(context, sources.toArray(new Object[0]));
    listeners.contextLoaded(context);
• 这个方法,还是蛮长的,主要是给 context 的属性做赋值,以及 Application Context Initializer 的初始化。
• <1> 处,设置 context 的 environment 属性。
• <2> 处,调用 #postProcessApplicationContext(ConfigurableApplicationContext context) 方法,设置 context 的一些属性。代码如下:
   protected void postProcessApplicationContext(ConfigurableApplicationContext context) {
           if (this.beanNameGenerator != null) {
                   context.getBeanFactory().registerSingleton(AnnotationConfigUtils.CONFIGURATION_BEAN_NAME_GENERATOR, this.beanNameGenerator);
           if (this.resourceLoader != null) {
                  if (context instanceof GenericApplicationContext) {
```

```
if (context instanceof DefaultResourceLoader) {
                        ((DefaultResourceLoader) context).setClassLoader(this.resourceLoader.getClassLoader());
          if (this.addConversionService) {
                 context.getBeanFactory().setConversionService(ApplicationConversionService.getSharedInstance());
• <3> 处,调用 #applyInitializers(ConfigurableApplicationContext context) 方法,初始化 ApplicationContextInitializer。代码如下:
   protected void applyInitializers(ConfigurableApplicationContext context) {
          for (ApplicationContextInitializer initializer : getInitializers()) {
                 Class<?> requiredType = GenericTypeResolver.resolveTypeArgument(
                               initializer.getClass(), ApplicationContextInitializer.class);
                 Assert.isInstanceOf(requiredType, context, "Unable to call initializer.");
                 initializer.initialize(context);
         • 遍历 ApplicationContextInitializer 数组,逐个调用 ApplicationContextInitializer#initialize(context) 方法,进行初始化。
        处,调用 SpringApplicationRunListeners#contextPrepared(ConfigurableApplicationContext context) 方法,通知 SpringApplicationRunListener 的数组,Spring 容器准备完成。
• <5> 处,打印日志。效果如下:
   2019-01-28 17:53:31.600 INFO 21846 --- [
                                                 main] c.iocoder.springboot.mvc.MVCApplication : Starting MVCApplication on MacBook-Pro-5.local with PID 21846 (/Users/yunai/Java/spring-boot/spring-boot-tests/spring-boot-yu
   2019-01-28 17:53:40.028 INFO 21846 --- [
                                                 main] c.iocoder.springboot.mvc.MVCApplication : The following profiles are active: prod
         • 具体的方法逻辑, 胖友自己瞅瞅哈。
• <6> 处,设置 beanFactory 的属性。
• <7> 处,调用 #load(ApplicationContext context, Object[] sources) 方法,加载 BeanDefinition 们。代码如下:
   protected void load(ApplicationContext context, Object[] sources) {
          if (logger.isDebugEnabled()) {
                 logger.debug("Loading source " + StringUtils.arrayToCommaDelimitedString(sources));
          BeanDefinitionLoader loader = createBeanDefinitionLoader(getBeanDefinitionRegistry(context), sources);
          if (this.beanNameGenerator != null) {
                 loader.setBeanNameGenerator(this.beanNameGenerator);
          if (this.resourceLoader != null) {
                 loader.setResourceLoader(this.resourceLoader);
          if (this.environment != null) {
                 loader.setEnvironment(this.environment);
          loader.load();
        • <1> 处,调用 #getBeanDefinitionRegistry(ApplicationContext context) 方法,创建 BeanDefinitionRegistry 对象。代码如下:
            private BeanDefinitionRegistry getBeanDefinitionRegistry(ApplicationContext context) {
                   if (context instanceof BeanDefinitionRegistry) {
                           return (BeanDefinitionRegistry) context;
                   if (context instanceof AbstractApplicationContext) {
                           return (BeanDefinitionRegistry) ((AbstractApplicationContext) context)
                                         .getBeanFactory();
                    throw new IllegalStateException("Could not locate BeanDefinitionRegistry");
                  • 关于 BeanDefinitionRegistry 类,暂时不需要深入了解。感兴趣的胖友,可以看看 《【死磕 Spring】—— loC 之 BeanDefinition 注册表:BeanDefinitionRegistry》 文
                     章。
        • <1> 处,调用 #createBeanDefinitionLoader(BeanDefinitionRegistry registry, Object[] sources) 方法,创建 org.springframework.boot.BeanDefinitionLoader 对象。关于它,后续的文章,详细解析。
```

22、 M 设置 loader 的属性

• <3> 处,调用 BeanDefinitionLoader#load() 方法,执行 BeanDefinition 加载。关于这一块,胖友感兴趣,先简单看看 《【死磕 Spring】—— loC 之加载 BeanDefinition》 文章。

• <8> 处,调用 SpringApplicationRunListeners#contextLoaded(ConfigurableApplicationContext context) 方法,通知 SpringApplicationRunListener 的数组,Spring 容器加载完成。

2.2.4 refreshContext

#refreshContext(ConfigurableApplicationContext context) 方法,启动 (刷新) Spring 容器。代码如下: private boolean registerShutdownHook = true; private void refreshContext(ConfigurableApplicationContext context) { refresh(context); if (this.registerShutdownHook) { try { context.registerShutdownHook(); } catch (AccessControlException ex) { • <1> 处,调用 #refresh(ApplicationContext applicationContext) 方法,开启(刷新)Spring 容器。代码如下: protected void refresh(ApplicationContext applicationContext) { Assert.isInstanceOf(AbstractApplicationContext.class, applicationContext); ((AbstractApplicationContext) applicationContext).refresh(); • 调用 AbstractApplicationContext#refresh() 方法, 启动 (刷新) Spring 容器。

- AbstractApplicationContext#refresh() 方法,胖友可以看看 《【死磕 Spring】—— ApplicationContext 相关接口架构分析》 文章。
- 这里,可以触发 Spring Boot 的自动配置的功能。关于这一块,我们会在下一篇文章,详细解析。
- <2> 处,调用 ConfigurableApplicationContext#registerShutdownHook() 方法,注册 ShutdownHook 钩子。这个钩子,主要用于 Spring 应用的关闭时,销毁相应的 Bean 们。

2.2.5 callRunners

#callRunners(ApplicationContext context, ApplicationArguments args) 方法,调用 ApplicationRunner 或者 CommandLineRunner 的运行方法。代码如下:

```
private void callRunners(ApplicationContext context, ApplicationArguments args) {
   List<Object> runners = new ArrayList<>();
   runners.addAll(context.getBeansOfType(ApplicationRunner.class).values());
   runners.addAll(context.getBeansOfType(CommandLineRunner.class).values());
   AnnotationAwareOrderComparator.sort(runners);
    for (Object runner : new LinkedHashSet<>(runners)) {
       if (runner instanceof ApplicationRunner) {
            callRunner((ApplicationRunner) runner, args);
       if (runner instanceof CommandLineRunner) {
           callRunner((CommandLineRunner) runner, args);
```

- <1> 处,获得所有 Runner 们,并进行排序。
- <2> 处,遍历 Runner 数组,执行逻辑。代码如下:

```
private void callRunner(ApplicationRunner runner, ApplicationArguments args) {
                (runner).run(args);
       } catch (Exception ex) {
                throw new IllegalStateException("Failed to execute ApplicationRunner", ex);
```

```
private void callRunner(CommandLineRunner runner, ApplicationArguments args) {
                try {
                         (runner).run(args.getSourceArgs());
                } catch (Exception ex) {
                        throw new IllegalStateException("Failed to execute CommandLineRunner", ex);
关于 Runner 功能的使用,可以看看 《ApplicationRunner 接口》 和 《CommandLineRunner 接口》 文档。
 org.springframework.boot.SpringApplicationRunListeners , SpringApplicationRunListener 数组的封装。代码如下:
      class SpringApplicationRunListeners {
          private final Log log;
          private final List<SpringApplicationRunListener> listeners;
          SpringApplicationRunListeners(Log log,
                 Collection<? extends SpringApplicationRunListener> listeners) {
              this.log = log;
              this.listeners = new ArrayList<>(listeners);
          public void starting() {
              for (SpringApplicationRunListener listener : this.listeners) {
                  listener.starting();
          public void environmentPrepared(ConfigurableEnvironment environment) {
              for (SpringApplicationRunListener listener : this.listeners) {
                  listener.environmentPrepared(environment);
          public void contextPrepared(ConfigurableApplicationContext context) {
              for (SpringApplicationRunListener listener : this.listeners) {
                  listener.contextPrepared(context);
          public void contextLoaded(ConfigurableApplicationContext context) {
              for (SpringApplicationRunListener listener : this.listeners) {
                  listener.contextLoaded(context);
          public void started(ConfigurableApplicationContext context) {
              for (SpringApplicationRunListener listener : this.listeners) {
                 listener.started(context);
          public void running(ConfigurableApplicationContext context) {
              for (SpringApplicationRunListener listener : this.listeners) {
                 listener.running(context);
          public void failed(ConfigurableApplicationContext context, Throwable exception) {
              for (SpringApplicationRunListener listener : this.listeners) {
                  callFailedListener(listener, context, exception);
          private void callFailedListener(SpringApplicationRunListener listener, ConfigurableApplicationContext context, Throwable exception) {
              try {
                  listener.failed(context, exception);
              } catch (Throwable ex) {
                 if (exception == null) {
                      ReflectionUtils.rethrowRuntimeException(ex);
```

```
if (this.log.isDebugEnabled()) {
    this.log.error("Error handling failed", ex);
} else {
    String message = ex.getMessage();
    message = (message != null) ? message : "no error message";
    this.log.warn("Error handling failed (" + message + ")");
}
}
```

3.1 SpringApplicationRunListener

```
org.springframework.boot.SpringApplicationRunListener , SpringApplication 运行的监听器接口。代码如下:
     public interface SpringApplicationRunListener {
             void starting();
             void environmentPrepared(ConfigurableEnvironment environment);
             void contextPrepared(ConfigurableApplicationContext context);
             void contextLoaded(ConfigurableApplicationContext context);
             void started(ConfigurableApplicationContext context);
             void running(ConfigurableApplicationContext context);
             void failed(ConfigurableApplicationContext context, Throwable exception);
```

3.2 EventPublishingRunListener

org.springframework.boot.context.event.EventPublishingRunListener ,实现 SpringApplicationRunListener、Ordered 接口,将 SpringApplicationRunListener 监听到的事件,转换成对应的 SpringApplicationEvent 事件,发布到监听器们。

代码如下:

```
\verb|public class EventPublishingRunListener implements SpringApplicationRunListener, Ordered \{ in the content of the content o
       private final SpringApplication application;
       private final String[] args;
       private final SimpleApplicationEventMulticaster initialMulticaster;
        public EventPublishingRunListener(SpringApplication application, String[] args) {
                this.application = application;
                this.args = args;
                this.initialMulticaster = new SimpleApplicationEventMulticaster();
                for (ApplicationListener<?> listener : application.getListeners()) {
                         this.initialMulticaster.addApplicationListener(listener);
        @Override
       public int getOrder() {
                return 0;
        @Override
       public void starting() {
                \textbf{this.} \texttt{initial} \texttt{Multicaster.multicastEvent} (\textbf{new} \texttt{ApplicationStartingEvent} (\textbf{this.} \texttt{application}, \textbf{this.} \texttt{args}));
        @Override
       public void environmentPrepared(ConfigurableEnvironment environment) {
                this.initialMulticaster.multicastEvent(new ApplicationEnvironmentPreparedEvent(this.application, this.args, environment));
        @Override
       public void contextPrepared(ConfigurableApplicationContext context) {
                this.initialMulticaster.multicastEvent(new ApplicationContextInitializedEvent(this.application, this.args, context));
        public void contextLoaded(ConfigurableApplicationContext context) {
                for (ApplicationListener<?> listener : this.application.getListeners()) {
                        if (listener instanceof ApplicationContextAware) {
                                 ((ApplicationContextAware) listener).setApplicationContext(context);
                        context.addApplicationListener(listener);
                this.initialMulticaster.multicastEvent(new ApplicationPreparedEvent(this.application, this.args, context));
        @Override
       public void started(ConfigurableApplicationContext context) {
                context.publishEvent(new ApplicationStartedEvent(this.application, this.args, context));
        @Override
        public void running(ConfigurableApplicationContext context) {
                context.publishEvent(new ApplicationReadyEvent(this.application, this.args, context));
```

```
@Override
public void failed(ConfigurableApplicationContext context, Throwable exception) {
    ApplicationFailedEvent event = new ApplicationFailedEvent(this.application, this.args, context, exception);
    if (context != null && context.isActive()) {
        context.publishEvent(event);
    } else {
        if (context instanceof AbstractApplicationContext) {
            for (ApplicationListener<?> listener : ((AbstractApplicationContext) context)
                    .getApplicationListeners()) {
                this.initialMulticaster.addApplicationListener(listener);
        this.initialMulticaster.setErrorHandler(new LoggingErrorHandler());
        this.initialMulticaster.multicastEvent(event);
private static class LoggingErrorHandler implements ErrorHandler {
    private static Log logger = LogFactory.getLog(EventPublishingRunListener.class);
    @Override
    public void handleError(Throwable throwable) {
        logger.warn("Error calling ApplicationEventListener", throwable);
```

- 代码比较简单, 胖友自己瞅瞅就明白了。
- 通过这样的方式,可以很方便的将 SpringApplication 启动的各种事件,方便的修改成对应的 SpringApplicationEvent 事件。这样,我们就可以不需要修改 SpringApplication 的代码。或者 说,我们认为 EventPublishingRunListener 是一个 "转换器"。

关于 Spring Boot 的事件,可以看看 《事件监听与发布》 文章。

整块代码略微有点长,胖友一定一定一定自己调试下。总的来说,逻辑并不复杂,是吧?是吧!

参考和推荐如下文章:

• 快乐崇拜 《Spring Boot 源码深入分析》

需要付费 3 块钱。你看, 艿艿为了写好源码解析, 还是去学习了下别人的博客。

- 老田 《Spring Boot 2.0 系列文章 (七): SpringApplication 深入探索》
- oldflame-Jm 《Spring boot 源码分析 SpringApplication 启动(1)》
- dm_vincent
 - 《[Spring Boot] 1. Spring Boot 启动过程源码分析》
 - 《[Spring Boot] 2. Spring Boot 启动过程定制化》
- 一个努力的码农

设计 Spring Framework 的部分,他也写了一些~

- 《spring boot 源码解析 2-SpringApplication 初始化》
- 《spring boot 源码解析 3-SpringApplication#run》
- 《spring boot 源码解析 4-SpringApplication#run 第 4 步》
- 《spring boot 源码解析 5-SpringApplication#run 第 5 步》
- 《spring boot 源码解析 6-SpringApplication#run 第 6 步》
- #spring hoot 酒和解析 7-SpringApplication#rup 第 7 生》

- (3pring boot 原明所) 1-3pringApplication#Tun 名 1 少 ||
- 《spring boot 源码解析 8-SpringApplication#run 第 8 步》
- 《spring boot 源码解析 9-SpringApplication#run 第 9 步》
- 《spring boot 源码解析 10-SpringApplication#run 第 10-13 步》