



Загрузка системы

О себе



Никифоров Александр

Больше 10 лет работы с GNU/Linux.

Администратор инфраструктуры "облака" в Селектел.

Область интересов - автоматизация abaremetal deployment.

в сети: @burlunder

Правила вебинара



Активно участвуем



Off-topic обсуждаем в Slack #linux-2022-12 или #general



Задаем вопрос в чат или голосом



Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или задайте вопрос

Маршрут вебинара

Процесс загрузки

BIOS/MBR vs UEFI/GPT

GRUB


параметры загрузки cmdline

initrd

Пример добавления модуля initrd



Процесс загрузки





BIOS

Впервые появилась на СР/М ос в 1975

- BIOS (Basic Input/Output System) базовая система ввода/вывода
- прошивка, обеспечивающая runtime для операционной системы
- инициализирует оборудование и выполняет self-check (POST)
- ищет первичный загрузчик на MBR (master boot record), ограниченный 512 Kb



UEFI

Придумали в IBM для своей же архитектуры Power в конце 80-х. По сути та та же маленькая ОС со своей спецификацией

- стартует в защищённом режиме
- знает что такое ФС и GPT, может сразу грузиться с дисков
- может грузиться с дисков > 2TB (GPT)
- модульная архитектура, можно использовать свои драйвера и приложения
- встроенный менеджер загрузки

ESP (EFI system partition)

- при загрузке система ищет специальный раздел с меткой ESP (EF00)
- требует разметки диска GPT
- файловая система FAT
- спецификация UEFI определяет структуру файлов на ESP
 - EFI\BOOT\BOOTX64.EFI
 - EFI\BOOT\SHIM64.EFI

UEFI Secure Boot

- требует подписанных особым ключом загрузчика и ядра ОС
- ключ как правило идёт вшитым в EFI, вместе с устройством от производителя чаще всего от Microsoft
- Меню UEFI позволяет подгружать собственные сертификаты

UEFI Secure Boot

- требует подписанных особым ключом загрузчика и ядра ОС
- ключ как правило идёт вшитым в EFI, вместе с устройством от производителя чаще всего от Microsoft
- Меню UEFI позволяет подгружать собственные сертификаты

Призван защищать от буткитов

Технология защищает от выполнения неподписанного кода не только на этапе загрузки, но и на этапе выполнени ОС, например, как в Windows, так и в Linux проверяются подписи драйверов/модулей ядра. Таким образом, вредоносный код в режиме ядра выполнить будет нельзя.


Но это справедливо только, если нет физического доступа к компьютеру, т.к., в большинстве случаев, при физическом доступе ключи можно заменить на свои.

CentOS Linux 7 (Core), with Linux 3.10.0-229.20.1.e17.x86_64
CentOS Linux 7 (Core), with Linux 3.10.0-229.14.1.e17.x86_64
CentOS Linux 7 (Core), with Linux 3.10.0-229.11.1.e17.x86_64
CentOS Linux 7 (Core), with Linux 3.10.0-229.e17.x86_64
CentOS Linux 7 (Core), with Linux 0-rescue-b8499c73d54144fab276d90ae5
CentOS Linux 7 (Core), with Linux 3.10.0-229.20.1.e17.x86_64
CentOS Linux 7 (Core), with Linux 3.10.0-229.e17.x86_64

Use the ↑ and ↓ keys to change the selection. Press 'e' to edit the selected item. or 'c' for a command prompt.

GRUB

- GNU
- Актуальный GRUB2 (ранее GRUB Legacy)
- Эталонная реализация загрузчика по спецификации Multiboot
- Может передавать управление другому загрузчику (multichain booting)
- Модульная архитектура, за счёт чего работает с любым оборудованием (lvm, raid, luks)
- Интерактивная консоль, можно передать ядру произвольные параметры загрузки (rescue режим)



Стадии загрузки (MBR)

- boot.img располагается в области MBR, ограничен 512 байт
- core.img
 - между MBR и 1-м разделом диска, 32 Kb *
 - на файловой системе
- /boot/grub
 - все остальные модули
 - интерактивная консоль



Файлы в /boot

- /boot по <u>LFH</u> содержит всё для процесса загрузки до пользовательского режима (user-mode)
- /boot/grub конфигурационные файлы grub
- /boot/initramfs-* ofpag initrd (init ramdisk)
- /boot/vmlinuz-* ядро Linux
- /boot/System.map-* экспортированные функции ядра. Требуется для компоновки ядра при его сборке



Файлы в /boot/grub

- /boot/grub/device.map
 список дисков/разделов в формате GRUB
- /boot/grub/grub.cfg
 основной конфигурационный файл при загрузке GRUB, генерируется автоматом
- /boot/grub/grubenv служит для хранения промежуточных данных между перезагрузками

Изменение параметров загрузки

- /etc/default/grub
 переменные для генерации grub.cfg
- /etc/grub.d/40_custom секция скрипта для кастомных пунктов меню загрузки ядер (добавляется как есть в grub.cfg)

```
$ grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```



/etc/grub/default

GRUB_CMDLINE_LINUX - параметры ядра, передаваемые в cmdline

GRUB_DEFAULT - пункт меню по умолчанию

GRUB_TIMEOUT - время до автовыбора (в сек.)

GRUB_SAVEDEFAULT - автосохранение в grubenv последнего выбора



/etc/grub.d/40_custom


```
#!/bin/sh
exec tail -n +3$
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simp
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not
# the 'exec tail' line above.
menuentry 'OTUS Kernel' {
    insmod gzio
    insmod part msdos
    set root='(hd1,msdos1)'
    linux /otus kernel root=/dev/sdb1 ro quiet
    initrd /initrd otus kernel.img
```

Starting Show Plymouth Power Off Screen... Starting Restore /run/initramfs... Загрузка ядра Linux OK 1 Stopped target Slices. OK 1 Removed slice User and Session Slice. [OK] Stopped target Swap. Deactivating swap /dev/mapper/rootvg-swaplv01... OK 1 Stopped Apply Kernel Variables. Stopping Apply Kernel Variables... OK 1 Stopped Setup Virtual Console. stemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=succe

Ядро и /root (проблема курицы и яйца)

На примере RAID

- ядру требуется корневая файловая система / (root)
- /root нужно смонтировать с диска /dev/md0
- для включения /dev/md0 нужен модуль mdadm
- модуль mdadm находится на файловой системе в /lib/modules



initrd (initramdisk, initramfs)

Минимальный образ ФС


- архив сріо, который распаковывается в rootfs
- содержит модули, необходимые для загрузки
- скрипт **/init** нужен для поиска устройства, которое будет дальше root

initrd (initramdisk, initramfs)

Минимальный образ ФС

- архив сріо, который распаковывается в rootfs
- содержит модули, необходимые для загрузки
- скрипт /init нужен для поиска устройства, которое будет дальше root

- сріо распаковывается в **initramfs**
- /init
- ищется устройство real root
- switch_root (pivot_root)
- /sbin/init



Использование initrd

список модулей dracut

```
lsinitrd -m /boot/initramfs-$(uname -r).img
```

разборка

```
zcat /boot/initrd-$(uname -r).img | cpio -i
```

сборка

```
find. -print0 |
cpio -o --null --format=newc |
gzip -q -9 > /boot/initrd-$(uname -r).img
```

Dracut

https://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/dracut/dracut.html

Используется в CentOS для управления initrd

- модификация
- просмотр содержимого initrd
- добавление своих скриптов на разные этапы загрузки



Dracut. модули (функции-хуки)

- **cmdline** самое начало загрузки initrd
- **pre-udev** перед запуском udev-подсистемы
- pre-trigger в процессе запуска udev, возможность ним взаимодействовать
- **pre-mount** перед монтированием файловых систем
- mount смонтировать root-filesystem
- pre-pivot после монтирования, перед pivot_root
- cleanup перед pivot_root, "подчистка за собой"

Dracut. пример модуля

```
#!/bin/bash
check() {
    return 0
depends () {
    return 0
install() {
    inst hook cleanup 00 "${moddir}/test.sh"
```

Dracut. пример модуля

```
#!/bin/bash
exec 0<>/dev/console 1<>/dev/console 2<>/dev/console
cat <<'msgend'
< I'm dracut module >
     |0 0 |
     |: / |
    \ ) = ( /
msgend
sleep 10
echo " continuing....
```

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате https://otus.ru/polls/59398/

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Никифоров Александр

системный администратор

@burlunder